## C++ 中结构体和类的区别

在C++中, struct (结构体)和class (类)均可用于定义封装数据和函数的用户自定义类型。尽管两者功能相似,但存在以下关键区别:

## 1. 默认访问权限

- struct:成员(数据和函数)默认为public,可直接从外部访问。
- class: 成员默认为private, 需通过公有成员函数 (如getter/setter) 访问私有成员。

```
struct MyStruct {
    int data; // 默认为public
};

class MyClass {
    int data; // 默认为private
public:
    int getData() const { return data; }
    void setData(int val) { data = val; }
};
```

## 2. 继承时的默认访问级别

- struct: 作为基类时,派生类默认以public方式继承基类成员。
- class: 作为基类时,派生类默认以private方式继承基类成员。

```
struct BaseStruct {
    int baseData;
};

struct DerivedStruct : BaseStruct {
    // baseData 在此为public
};

class BaseClass {
    int baseData;
};

class DerivedClass : BaseClass {
    // baseData 在此为private
};
```

## 3. **使用惯例**

- struct: 通常用于\*\*纯数据 (Plain-Old-Data, POD) \*\*结构, 不含复杂行为。
- class: 用于遵循面向对象原则的实体, 既封装数据又定义行为(如继承、多态)。

## 注意事项

在现代C++中,struct和class的功能界限已非常模糊。两者均可定义构造函数、析构函数、成员函数和访问修饰符。选择使用哪一种通常取决于以下因素:

• 代码意图: 数据容器 (用struct) vs 行为封装 (用class) 。

• 项目规范: 遵循团队的编码标准或历史惯例。

## 总结

| 4 | <b>持性</b> | struct     | class       |
|---|-----------|------------|-------------|
| E | 默认访问权限    | public     | private     |
|   | 默认继承方式    | public继承   | private继承   |
| Ì | 典型用途      | 数据聚合 (轻量级) | 对象封装 (复杂逻辑) |

## 静态局部变量\全局变量\局部变量的区别和使用场景

在 C++ 中, **局部变量**、**全局变量**和**静态变量**在作用域、生命周期和存储位置等方面存在显著差异。以下是对它们的详细比较及使用场景:

- 1. 局部变量 (Local Variables)
  - 定义: 在函数或代码块内部声明的变量。
  - 作用域:仅在声明它们的函数或代码块内有效。
  - 生命周期: 在函数调用时创建, 函数返回时销毁。
  - 存储位置: 通常存储在栈 (stack) 中。

**使用场景**:适用于仅在特定函数或代码块内需要使用的数据,确保数据的临时性和局部性,避免与其他部分的代码发生冲突。

### 示例:

PROFESSEUR: M.DA ROS

```
void exampleFunction() {
   int localVar = 10; // 局部变量
   // 仅在此函数内有效
}
```

2. 全局变量 (Global Variables)

- 定义: 在所有函数外部 (通常在文件顶部) 声明的变量。
- 作用域: 在整个源文件中有效, 如果使用 extern 关键字, 在其他源文件中也可访问。
- 生命周期:程序执行期间始终存在,直到程序结束。
- 存储位置: 存储在数据段 (data segment) 中。

**使用场景**:适用于需要在多个函数或文件之间共享的数据。然而,过度使用全局变量可能导致代码维护困难,建议谨慎使用。

#### 示例:

```
int globalVar = 20; // 全局变量

void functionA() {
    globalVar = 30; // 访问全局变量
}

void functionB() {
    int localVar = globalVar; // 将全局变量值赋给局部变量
}
```

- 3. 静态局部变量 (Static Local Variables)
  - 定义: 在函数内部使用 static 关键字声明的变量。
  - 作用域:仅在声明它们的函数内有效。
  - **生命周期**:在程序执行期间始终存在,函数调用结束后其值不会丢失,下次调用该函数时,变量保持上次的值。
  - 存储位置: 通常存储在数据段 (data segment) 中。

使用场景:适用于需要在多次函数调用之间保留状态信息的情况,例如计数函数调用次数等。

## 示例:

```
void counterFunction() {
    static int count = 0; // 静态局部变量
    count++;
    std::cout << "Function called " << count << " times." << std::endl;
}
```

注意:静态局部变量的初始化仅在第一次调用函数时进行一次,之后的调用将保留上次的值。

#### 总结:

- 局部变量: 用于函数内部, 生命周期仅限于函数调用期间, 适用于临时数据存储。
- 全局变量: 在整个程序中可访问, 适用于共享数据, 但可能导致命名冲突和维护困难。
- **静态局部变量**:在函数内部,生命周期贯穿整个程序执行过程,适用于需要在多次函数调用之间保留数据的场景。

理解这些变量的特性,有助于在编程中做出合理的设计选择,确保代码的清晰性和可维护性。

## C++强制类型转换关键字

在 C++ 中,类型转换对于在不同数据类型之间进行转换至关重要。该语言提供了四种主要的强制类型转换运算符来执行显式类型转换: static\_cast、dynamic\_cast、reinterpret\_cast 和 const\_cast。每种运算符都有特定的用途,应在适当的场景中使用,以确保代码的安全性和清晰度。

## 1. static cast

用途: 用于在相关类型之间进行定义明确的编译时转换。

### 用法:

- 在数值类型之间进行转换 (例如,从 int 转换为 float)。
- 在继承层次结构中转换指针或引用(向上转换或向下转换),前提是这种关系是已知且安全的。
- 调用显式构造函数或转换运算符。

### 示例:

```
#include <iostream>
class Base {
public:
   virtual ~Base() = default;
};
class Derived : public Base {
public:
    void show() { std::cout << "Derived class" << std::endl; }</pre>
};
int main() {
    Base* basePtr = new Derived();
    // 向上转换: 从 Derived* 到 Base*
    Derived* derivedPtr = static_cast<Derived*>(basePtr);
    derivedPtr->show(); // 输出: Derived class
   delete basePtr;
   return 0;
}
```

注意:要确保在类层次结构中进行的转换是有效的,以避免出现未定义行为。

## 2. dynamic cast

用途:在继承层次结构中安全地转换指针或引用,会进行运行时检查以确保转换的有效性。

#### 用法:

- 在多态层次结构中进行向下转换(从基类指针/引用转换为派生类指针/引用)。
- 基类中至少需要有一个虚函数,以支持运行时类型识别 (RTTI)。

#### 示例:

```
#include <iostream>
class Base {
public:
   virtual ~Base() = default; // 虚析构函数启用 RTTI
};
class Derived : public Base {
public:
   void show() { std::cout << "Derived class" << std::endl; }</pre>
};
int main() {
    Base* basePtr = new Derived();
    // 使用 dynamic cast 进行向下转换
    Derived* derivedPtr = dynamic_cast<Derived*>(basePtr);
    if (derivedPtr) {
        derivedPtr->show(); // 输出: Derived class
    } else {
        std::cout << "Invalid cast" << std::endl;</pre>
   delete basePtr;
   return 0;
}
```

注意:如果转换无效(例如,转换为对象层次结构中不存在的类型),对于指针,dynamic\_cast 会返回nullptr;对于引用,会抛出 std::bad\_cast 异常。

3. reinterpret\_cast

用途: 在不相关的类型之间进行低级别的按位转换。

## 用法:

- 在不同的指针类型之间进行转换,例如从 int\* 转换为 char\*。
- 在整数值和指针类型之间进行相互转换。

## 示例:

```
#include <iostream>

int main() {
   int num = 65;
   // 将 num 的地址重新解释为指向 char 的指针
```

```
char* charPtr = reinterpret_cast<char*>(&num);
std::cout << *charPtr << std::endl; // 输出: A
return 0;
}
```

**注意事项**:如果使用不当,reinterpret\_cast 可能会导致未定义行为,因为它允许在不一定兼容的类型之间进行转换。使用时要格外谨慎。

4. const\_cast

用途:为变量添加或移除 const 限定符。

### 用法:

- 移除 const 限定符,以便修改作为常量引用或指针传递的变量。
- 当函数接口需要时,为非 const 变量添加 const 限定符。

### 示例:

```
#include <iostream>

void modify(int& value) {
    value = 100;
}

int main() {
    const int num = 10;
    // 移除常量性, 以便传递给一个会修改该值的函数
    modify(const_cast<int&>(num));
    std::cout << num << std::endl; // 输出: 100
    return 0;
}</pre>
```

注意:使用 const\_cast 移除 const 限定符并修改最初声明为 const 的变量会导致未定义行为。要确保对象最初不是常量。

#### 总结:

- static\_cast:用于在相关类型之间进行标准的编译时转换。
- dynamic\_cast: 用于在多态类层次结构中进行安全的向下转换,并进行运行时检查。
- reinterpret\_cast: 用于在不相关的类型之间进行低级别的按位转换; 使用时要格外小心。
- const\_cast: 用于为指针或引用添加或移除 const 限定符。

选择合适的强制类型转换运算符可以确保 C++ 代码的类型安全和清晰度。

## Difference between heap and stack in C++

在 C++ 中,内存分配主要通过两个区域来管理: **栈 (stack)** 和 **堆 (heap)** 。理解它们之间的区别对于有效的内存管理和程序性能至关重要。

## 栈

- 用途: 栈用于存储局部变量和函数调用信息。
- 分配与释放:内存分配是自动进行的;当调用一个函数时,其局部变量会被压入栈中,当函数退出时,这些变量会从栈中弹出。
- **大小限制**: 栈的大小是有限的,如果超过这个限制,尤其是在深度递归或使用大型局部变量的情况下,可能会导致栈溢出。
- 访问速度: 由于栈采用后进先出 (LIFO) 结构,并且离 CPU 缓存较近,所以访问栈内存通常更快。

#### 示例:

```
void function() {
   int localVar = 10; // 存储在栈上
   // 函数操作
} // localVar 在此处自动销毁
```

## 堆

- 用途: 堆用于动态内存分配, 允许在运行时分配内存。
- 分配与释放:必须使用 new 等运算符显式地分配内存,并使用 delete 释放内存。如果不释放内存, 会导致内存泄漏。
- 大小限制: 堆通常比栈大得多, 其大小受系统可用内存的限制, 因此适合分配大型数据结构。
- **访问速度**:由于动态内存管理的开销,访问堆内存通常比访问栈内存慢。

#### 示例:

```
void function() {
   int* dynamicVar = new int(10); // 分配在堆上
   // 使用 dynamicVar
   delete dynamicVar; // 释放已分配的内存
}
```

#### 主要区别:

- 生命周期:
  - o **栈**:变量仅在函数的作用域内存在;当函数退出时,它们会自动销毁。
  - · **堆**: 变量会一直存在,直到被显式释放,因此可以实现动态的生命周期。
- 大小限制:
  - · **栈**:大小有限;过度使用可能会导致栈溢出。
  - · **堆**:容量更大,适合分配大型或可变大小的数据结构。
- 性能:
  - 。 **栈**:由于其结构化的性质,分配和释放速度更快。

· **堆**:由于管理动态内存的复杂性,操作速度较慢。

### 使用建议:

- 栈: 适用于在编译时就已知大小的小型、短期使用的变量。
- 堆:适用于大型、复杂的数据结构,或者在事先无法确定所需内存量的情况。

理解何时以及在何处分配内存对于编写高效、可靠的 C++ 程序至关重要。对于临时的小规模数据使用栈,对于动态的大规模数据使用堆,可以实现最佳的性能和资源管理。

## C++ Memory Partitioning

## 1. 栈区 (Stack Area)

- 管理方式:由编译器自动管理。在程序执行过程中,编译器负责处理栈区的各种操作,例如函数调用时参数的传递、局部变量的创建与销毁等。
- 存储内容:存放局部变量,即定义在函数内部的变量;函数参数,用于在函数调用时传递数据;以及返回地址,当函数执行完毕后,程序根据返回地址返回到调用该函数的位置继续执行。
- 增长方向: 栈区向低内存地址方向增长。当有新的局部变量或函数调用时,栈顶指针会向低地址移动,分配新的栈空间;当函数执行结束,局部变量销毁时,栈顶指针向高地址移动,释放栈空间。

### 2. 堆区 (Heap Area)

- **管理方式**:由程序员手动管理。程序员需要使用特定的函数 (如malloc()用于分配内存, free()用于释放内存)来控制堆区内存的使用。
- **用途**:主要用于动态内存分配。当程序在运行时需要额外的内存空间,且这些空间的大小在编译时无法确定时,就会在堆区进行分配。例如,创建一个大小由用户输入决定的数组,就需要在堆区分配内存。
- 增长方向: 堆区向高内存地址方向增长。随着不断地分配内存, 堆区会从低地址向高地址扩展。但由于手动管理的特性, 如果程序员在分配内存后没有及时释放, 可能会导致内存泄漏等问题。

## 3. 全局 (静态) 区 (Global/Static Area)

- 存储内容:存储全局变量和静态变量。全局变量在整个程序中都可以访问,其作用域不受函数限制;静态变量在函数内部定义时,其生命周期贯穿整个程序运行过程,且只初始化一次。
- 细分区域:分为未初始化的静态数据区(.bss)和已初始化的静态数据区(.data)。.bss段用于存放未初始化的全局变量和静态变量,在程序加载时,系统会自动将这部分内存初始化为0;.data段用于存放已经初始化的全局变量和静态变量,这些变量的值在程序中被明确指定。

## 4. 常量区 (Constant Area)

- **存储内容**: 主要存储常量,如字符串字面量 (例如"Hello, World!")。这些常量在程序运行过程中不会被修改。
- 所在段:通常是.rodata段(只读数据段)的一部分。这意味着该区域的内容只能被读取,不能被写入,防止程序意外修改常量值,保证了程序的稳定性和安全性。

### 5. 代码区 (Code Area)

PROFESSEUR: M.DA ROS

存储内容:存储程序的可执行代码,也就是.text段。这部分代码包含了程序运行时执行的指令序列,是程序功能的具体实现部分。

特点:代码区是只读的,这是为了防止程序在运行过程中意外修改自身的指令,确保程序执行的准确性和稳定性。同时,代码区通常是共享的,多个进程可以共享同一份代码,提高内存的使用效率。

## C++ memory leaks? How to avoid it?

为了避免 C++ 中的内存泄漏, 可遵循以下策略:

## 1. 使用智能指针

- std::unique ptr: 用于独占所有权。当它超出作用域时, 会自动释放所管理的内存。
- std::shared\_ptr: 用于共享所有权。使用引用计数机制,当最后一个共享指针被销毁时,会自动删除所管理的内存。
- std::weak\_ptr: 用于打破循环引用 (例如与 shared\_ptr 配合使用时) 。
- 优先使用 std::make\_unique 和 std::make\_shared 来安全地创建智能指针。

## 2. 利用 RAII (资源获取即初始化) 原则

- 将资源(内存、文件等) 封装在对象中。当对象超出作用域时,其析构函数会自动释放资源。
- 示例: 使用 std::vector 或 std::string 代替原生数组。

## 3. 避免手动内存管理

- 尽量减少使用 new/delete 或 malloc/free。而是使用标准模板库 (STL) 容器 (如 std::vector、std::map) 和智能指针。
- 对于数组,使用 std::unique\_ptr<T[]> 或 std::vector 来避免 delete[] 可能出现的错误。

## 4. **遵循三/五法则**

如果一个类管理资源,需要显式定义(或删除)拷贝构造函数、移动构造函数、拷贝赋值运算符、移动赋值运算符和析构函数。

## 5. 使用内存泄漏检测工具

- Valgrind:可以检测内存泄漏和内存错误。
- AddressSanitizer (ASan): 使用 -fsanitize=address (GCC/Clang 编译器)进行编译,可在运行时识别内存泄漏。
- 集成开发环境 (IDE) 工具 (如 Visual Studio 的调试器)。

## 6. 安全地处理异常

- 使用智能指针或遵循 RAII 原则,以确保即使抛出异常,资源也能被释放。
- 示例:

PROFESSEUR: M.DA ROS

```
void func() {
    auto ptr = std::make_unique<int>(42); // 即使抛出异常也会自动释放内存
    // 可能抛出异常的代码
}
```

## 7. 避免循环引用

• 在 shared\_ptr 中使用 weak\_ptr 作为非拥有型引用,以打破循环引用。

## 8. 匹配内存分配和释放方式

- 对于 new 使用 delete, 对于 new[] 使用 delete[], 对于 malloc() 使用 free()。
- 绝不要混用不同的内存分配器 (例如,不要将 new 和 free()混用)。

## 9. 使用作用域守卫

• 对于非内存资源(如文件、锁),使用遵循 RAII 原则的包装器,如 std::fstream 或带有析构函数以释放资源的自定义类。

## 示例代码:

```
#include <memory>
#include <vector>

void safe_function() {
    // 用于独占所有权的智能指针
    auto ptr = std::make_unique<int>(10);

    // 带有引用计数的共享所有权智能指针
    auto shared = std::make_shared<int>(20);

// STL 容器会在内部管理动态内存
    std::vector<int> vec = {1, 2, 3};

// 无需显式调用 delete; 资源会自动释放
}
```

## 总结:

- 借助 RAII 原则和智能指针**自动清理资源**。
- 优先使用 STL 容器而非原生指针。
- 使用 Valgrind/ASan 等工具检测内存泄漏。
- 除非绝对必要,避免手动使用 new/delete。

通过遵循这些实践, 你可以消除 C++ 中大部分的内存泄漏问题。

# What is a Smart Pointer? What are the types?

C++中的**智能指针**是一个对象,它充当原始指针的包装器,提供自动内存管理功能,并有助于防止诸如内存泄漏和悬空指针之类的常见问题。智能指针确保在资源不再使用时正确释放它们,这与RAII(资源获取即初始化)原则相一致。

### 现代C++中有三种主要的智能指针类型:

#### 1. std::unique ptr:

- **所有权**:独占所有权;在任何时候,一个给定的资源只能由一个std::unique\_ptr拥有。
- 复制和移动语义:不能被复制,但可以被移动,将所有权转移到另一个std::unique\_ptr。
- **用例**:适用于资源有单一所有者的情况,并且希望在所有者超出作用域时确保资源自动被清理。
- 示例:

```
std::unique_ptr<int> ptr1 = std::make_unique<int>(10);
std::unique_ptr<int> ptr2 = std::move(ptr1); // 转移所有权
// ptr1现在为nullptr
```

- \*\*常用用法\*\*: 在函数内部创建`std::unique\_ptr`来管理局部对象,当函数返回时,对象会被自动释放。例如,用于管理动态分配的数组或单个对象,确保对象生命周期与作用域绑定。还可以作为函数返回值,安全地将对象的所有权转移出函数。

### 2. std::shared\_ptr:

- **所有权**:共享所有权;多个std::shared\_ptr实例可以拥有同一个资源。
- **引用计数**:维护一个引用计数,用于跟踪有多少个std::shared\_ptr实例指向该资源。当最后一个拥有该资源的std::shared\_ptr被销毁或重置时,资源会被自动释放。
- · 用例: 当一个资源需要在程序的多个部分之间共享时非常理想。
- 示例:

```
std::shared_ptr<int> ptr1 = std::make_shared<int>(10);
std::shared_ptr<int> ptr2 = ptr1; // ptr1和ptr2都拥有该资源
// 当ptr1和ptr2都被销毁时,资源被释放
```

- \*\*常用用法\*\*: 用于在不同的函数或对象之间共享数据,比如在多个模块都需要访问同一个配置信息对象时,可以使用`std::shared\_ptr`来管理该配置对象,确保在所有使用者都不再需要它时才释放内存。还常用于实现对象的观察者模式,多个观察者可以共享被观察对象的指针。

#### 3. std::weak ptr:

- 所有权:非拥有型引用;不影响资源的引用计数。
- 用例:用于打破std::shared\_ptr实例之间的循环引用,防止内存泄漏。在访问资源之前, std::weak\_ptr必须转换为std::shared\_ptr。
- 示例:

```
std::shared_ptr<int> ptr1 = std::make_shared<int>(10);
std::weak_ptr<int> weakPtr = ptr1; // weakPtr不影响引用计数
```

```
if (auto sharedPtr = weakPtr.lock()) {
    // 使用sharedPtr访问资源
}
```

这些智能指针在<memory>头文件中定义,是C++11及更高版本标准的一部分。它们为原始指针提供了更安全、更方便的替代方案,自动管理内存并降低出错风险。

**常用用法**:在存在循环引用的场景中,比如两个对象相互引用,使用std::weak\_ptr来打破循环。例如,在实现树形结构或图形结构时,节点之间可能存在相互引用,使用std::weak\_ptr可以避免内存泄漏。另外,也可用于观察std::shared\_ptr管理的对象,在不增加对象引用计数的情况下获取对象的临时访问权。

在 C++ 中, std::weak\_ptr 是一种不控制所指向对象生命周期的智能指针,它主要用于辅助 std::shared\_ptr 工作,解决循环引用问题。以下是 std::weak\_ptr 的一些常用方法及其详细介绍:

## 1. lock()

- **功能**:尝试将 std::weak\_ptr 转换为 std::shared\_ptr。如果 std::weak\_ptr 所指向的对象仍然存在(即引用计数不为 0),则返回一个指向该对象的 std::shared\_ptr,同时对象的引用计数加1;如果对象已经被销毁,则返回一个空的 std::shared\_ptr。
- 示例代码:

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main() {
    std::shared_ptr<int> sharedPtr = std::make_shared<int>(42);
    std::weak_ptr<int> weakPtr = sharedPtr;
    if (auto newSharedPtr = weakPtr.lock()) {
        std::cout << "Object is still alive. Value: " << *newSharedPtr <<</pre>
std::endl;
    } else {
        std::cout << "Object has been deleted." << std::endl;</pre>
    sharedPtr.reset();
    if (auto newSharedPtr = weakPtr.lock()) {
        std::cout << "Object is still alive. Value: " << *newSharedPtr <<</pre>
std::endl;
    } else {
        std::cout << "Object has been deleted." << std::endl;</pre>
    return 0;
}
```

## 2. expired()

- **功能**:检查 std::weak\_ptr 所指向的对象是否已经被销毁。如果对象已经被销毁(即引用计数为 0),则返回 true;否则返回 false。
- 示例代码:

```
#include <iostream>
#include <memory>
int main() {
    std::shared ptr<int> sharedPtr = std::make shared<int>(42);
    std::weak ptr<int> weakPtr = sharedPtr;
    if (weakPtr.expired()) {
        std::cout << "Object has been deleted." << std::endl;</pre>
    } else {
        std::cout << "Object is still alive." << std::endl;</pre>
    sharedPtr.reset();
    if (weakPtr.expired()) {
        std::cout << "Object has been deleted." << std::endl;</pre>
    } else {
        std::cout << "Object is still alive." << std::endl;</pre>
    return 0;
}
```

## 3. reset()

- 功能:将 std::weak\_ptr 置为空,即不再指向任何对象。这不会影响所指向对象的引用计数。
- 示例代码:

```
#include <iostream>
#include <memory>

int main() {
    std::shared_ptr<int> sharedPtr = std::make_shared<int>(42);
    std::weak_ptr<int> weakPtr = sharedPtr;

    weakPtr.reset();
    if (weakPtr.expired()) {
        std::cout << "Weak pointer is now empty." << std::endl;
    }

    return 0;
}</pre>
```

## 4. use\_count()

- **功能**: 返回与 std::weak\_ptr 共享同一对象的 std::shared\_ptr 的数量。注意, std::weak\_ptr 本身不影响引用计数,因此这个值反映的是实际拥有对象所有权的 std::shared\_ptr 的数量。
- 示例代码:

```
#include <iostream>
#include <memory>

int main() {
    std::shared_ptr<int> sharedPtr1 = std::make_shared<int>(42);
    std::shared_ptr<int> sharedPtr2 = sharedPtr1;
    std::weak_ptr<int> weakPtr = sharedPtr1;

    std::cout << "Number of shared pointers: " << weakPtr.use_count() << std::endl;
    return 0;
}</pre>
```

## 5. 赋值操作

- **功能**: 可以使用 std::shared\_ptr 或另一个 std::weak\_ptr 对 std::weak\_ptr 进行赋值操作, 使其指向相同的对象。
- 示例代码:

```
#include <iostream>
#include <memory>

int main() {
    std::shared_ptr<int> sharedPtr = std::make_shared<int>(42);
    std::weak_ptr<int> weakPtr1;
    std::weak_ptr<int> weakPtr2;

    weakPtr1 = sharedPtr;
    weakPtr2 = weakPtr1;

if (auto newSharedPtr = weakPtr2.lock()) {
        std::cout << "Value: " << *newSharedPtr << std::endl;
    }

    return 0;
}</pre>
```

这些方法使得 std::weak\_ptr 能够在不影响对象生命周期的情况下,安全地观察和操作对象,是解决循环引用问题的重要工具。

## new 和 malloc 的区别

在 C++ 中, new 和 malloc 都用于动态分配内存,但它们在功能和行为上有显著区别:

## 1. 内存分配方式:

o malloc: 是 C 语言中的标准库函数,用于从堆区分配指定大小的内存块。使用时需要显式指定所需内存的字节数,并返回 void\* 类型的指针,需要进行类型转换。

```
int* ptr = (int*)malloc(sizeof(int));
```

o new: 是 C++ 中的运算符,用于从自由存储区 (通常与堆相同) 分配内存。new 会根据所请求 的类型自动计算所需的内存大小,并返回该类型的指针,无需显式类型转换。

```
int* ptr = new int;
```

## 2. 类型安全性:

- o malloc:返回 void\* 类型的指针,需要显式类型转换,可能导致类型不安全。
- o new: 直接返回所请求类型的指针,确保类型安全。

## 3. 内存初始化:

- o malloc: 仅分配内存,不初始化所分配的内存内容。
- o new: 在分配内存的同时,调用对象的构造函数进行初始化。

## 4. 内存分配失败处理:

- malloc: 如果分配失败,返回 NULL。
- new: 如果分配失败, 抛出 std::bad\_alloc 异常。

#### 5. 内存释放方式:

o malloc: 使用 free 函数释放内存。

```
free(ptr);
```

• new: 使用 delete 运算符释放内存。

```
delete ptr;
```

## 6. 构造和析构函数调用:

- o malloc:不会调用对象的构造函数,释放内存时也不会调用析构函数。
- o new:分配内存时会调用构造函数,释放内存时会调用析构函数。

综上所述, new 是 C++ 提供的内存分配运算符,除了分配内存外,还负责对象的初始化和类型安全,符合 C++ 的面向对象特性。而 malloc 是 C 语言的内存分配函数,主要用于分配内存,不涉及对象的构造和析构。在 C++ 中,推荐使用 new 和 delete 来进行动态内存管理,以充分利用 C++ 的特性。

# delete 和 free 有什么区别?

在 C++ 中, delete 和 free 都用于释放动态分配的内存,但它们有显著的区别,主要体现在以下方面:

### 1. 适用对象不同:

- o free: 用于释放通过 malloc、calloc 或 realloc 等函数分配的内存,这些函数在 C 语言中用于动态内存分配。
- o delete: 用于释放通过 new 或 new[] 运算符分配的内存,这些运算符在 C++ 中用于动态内存分配。

### 2. 内存释放过程:

- free: 仅释放内存,不会调用对象的析构函数,因此如果对象包含需要释放的资源(如动态分配的内存),可能导致资源泄漏。
- o delete: 在释放内存之前,会先调用对象的析构函数,确保对象的资源得到正确释放。

### 3. 语法和类型安全:

- 。 free: 需要包含头文件 <cstdlib>, 并且返回类型为 void\*, 使用时需要进行类型转换, 可能导致类型不安全。

#### 4. 与数组的配对使用:

- o free: 释放单个对象或数组时,都使用 free, 但需要确保释放的内存块与分配时的大小一致。
- delete: 释放单个对象时使用 delete, 释放对象数组时使用 delete[], 以确保正确调用每个对象的析构函数。

### 示例:

使用 malloc 和 free:

PROFESSEUR: M.DA ROS

```
#include <cstdlib> // 包含 malloc 和 free 的头文件

class Obj {
public:
    Obj() { /* 构造函数 */ }
    ~Obj() { /* 析构函数 */ }
    // 其他成员函数
```

```
void useMallocFree() {
    Obj* obj = (Obj*)malloc(sizeof(Obj)); // 使用 malloc 分配内存
    if (obj != nullptr) {
        // 使用 obj
        free(obj); // 使用 free 释放内存
    }
}
```

## 使用 new 和 delete:

```
class Obj {
public:
    Obj() { /* 构造函数 */ }
    ~Obj() { /* 析构函数 */ }
    // 其他成员函数
};

void useNewDelete() {
    Obj* obj = new Obj(); // 使用 new 分配内存并调用构造函数
    // 使用 obj
    delete obj; // 使用 delete 释放内存并调用析构函数
}
```

### 总结:

- 在 C++ 中,建议使用 new 和 delete 来进行动态内存管理,以确保对象的构造和析构过程得到正确处理。
- malloc 和 free 属于 C 语言的标准库函数,在 C++ 中使用时需要注意类型转换和手动调用构造/析构函数。
- 切勿将 new 和 free, 或 malloc 和 delete 混合使用,以避免未定义行为。

## 什么是野指针,怎么产生的,如何避免

在 C++ 编程中,**野指针** (Wild Pointer) 是指未被初始化或已指向无效内存区域的指针。使用野指针进行解引用操作可能导致程序崩溃、数据损坏或其他未定义行为。

## 野指针的产生原因:

PROFESSEUR: M.DA ROS

#### 1. 未初始化的指针:

在声明指针变量时,如果未对其进行初始化,它将指向一个随机内存地址。此时,指针所指向的内存内容无法预测,使用该指针可能导致意外结果。

```
int* ptr; // 声明指针但未初始化
*ptr = 10; // 未定义行为,可能导致程序崩溃
```

## 2. 释放内存后未将指针置空:

o 在使用 delete 或 free 释放指针所指向的内存后,如果不将指针设置为 nullptr (在 C++11 及以上版本) 或 NULL,该指针将成为悬空指针 (Dangling Pointer) 。再次使用该指针可能访问已释放的内存,导致不可预测的行为。

```
int* ptr = new int(10);
delete ptr; // 释放内存
// ptr = nullptr; // 应将指针置为 nullptr
*ptr = 20; // 未定义行为,可能导致程序崩溃
```

## 3. 指针超出作用域:

当指针指向的对象超出其作用域(例如,函数结束时),如果指针仍然存在并尝试访问该对象,将导致野指针。

```
int* ptr;
{
    int num = 10;
    ptr = #
} // num 的作用域结束, ptr 成为野指针
*ptr = 20; // 未定义行为, 可能导致程序崩溃
```

## 避免野指针的方法:

## 1. 初始化指针:

o 在声明指针时,将其初始化为 nullptr 或 NULL,确保指针在使用前指向有效地址。

```
int* ptr = nullptr; // C++11 及以上版本
// 或
int* ptr = NULL; // C 语言风格
```

#### 2. 释放内存后置空指针:

o 在使用 delete 或 free 释放内存后,立即将指针设置为 nullptr 或 NULL,防止悬空指针的产生。

```
int* ptr = new int(10);
delete ptr;
```

```
ptr = nullptr; // 防止悬空指针
```

### 3. 避免返回指向局部变量的指针:

· 不要返回指向局部变量的指针,因为局部变量在函数结束时会被销毁,指针将指向无效内存。

```
int* func() {
    int num = 10;
    return # // 错误,返回指向局部变量的指针
}
```

## 4. 使用智能指针:

在C++中,使用智能指针(如 std::unique\_ptr、std::shared\_ptr)来管理动态内存, 智能指针会在超出作用域时自动释放内存,减少手动管理内存的错误。

```
std::unique_ptr<int> ptr = std::make_unique<int>(10);
// ptr 超出作用域时,内存会自动释放
```

通过遵循上述方法,可以有效避免野指针问题,提高程序的安全性和稳定性。

## 野指针和悬浮指针的区别

在 C++ 中,**野指针 (Wild Pointer)** 和 **悬挂指针 (Dangling Pointer)** 是两种常见的指针误用问题,它们都可能导致程序崩溃或未定义行为,但成因和场景不同。以下是它们的核心区别:

## 1. 野指针 (Wild Pointer)

- 定义: 指针变量 未被初始化, 指向一个 随机的、未知的内存地址。
- 成因:
  - 指针声明后未赋值 (例如 int\* ptr;)。
  - 指针被直接赋值为一个非法地址 (例如 int\* ptr = 0x12345678;)。
- 风险:
  - 访问野指针(如 \*ptr = 10;)可能覆盖任意内存,导致程序崩溃、数据损坏或安全漏洞。
- 示例:

## 2. 悬挂指针 (Dangling Pointer)

- 定义: 指针指向的 内存已被释放,但指针未被置空,仍然保留着原来的地址。
- 成因:
  - 。 动态内存被释放后未置空指针 (例如 delete ptr; 后未设置 ptr = nullptr;)。
  - 。 指向局部变量的指针在函数返回后继续被使用(如返回局部变量的地址)。
- 风险:
  - 。 访问已释放的内存(如 \*ptr = 10; ) 可能导致 **段错误 (Segmentation Fault)** 或读取到无效数据。
- 示例:

## 核心区别总结

| 特性    | 野指针                   | 悬挂指针                   |
|-------|-----------------------|------------------------|
| 初始化状态 | <b>未初始化</b> ,指向随机地址   | <b>已初始化</b> ,但指向已释放的内存 |
| 触发场景  | 未赋值的指针被访问             | 内存释放后指针未置空             |
| 风险类型  | 覆盖未知内存,导致不可预测行为       | 访问无效内存,导致崩溃或数据错误       |
| 修复方法  | 初始化时赋值为 nullptr 或有效地址 | 释放内存后立即置空指针            |
|       |                       |                        |

## 如何避免?

## 1. 野指针:

○ 始终初始化指针:

```
int* ptr = nullptr; // 明确初始化为空
```

○ 使用 智能指针 (如 std::unique\_ptr、std::shared\_ptr) 替代裸指针。

## 2. 悬挂指针:

。 释放内存后立即置空指针:

```
delete ptr;
ptr = nullptr; // 避免悬挂
```

- 避免返回局部变量的地址或引用。
- 使用智能指针的 reset() 方法自动管理内存生命周期。

## 代码示例对比

```
// 野指针示例
int* wild_ptr; // 未初始化,指向随机地址
// *wild_ptr = 10; // 危险:可能破坏内存!

// 悬挂指针示例
int* dangling_ptr = new int(42);
delete dangling_ptr; // 内存释放
// *dangling_ptr = 50; // 危险:访问已释放内存!
dangling_ptr = nullptr; // 修复:置空指针
```

# 内存对齐的概念和作用,为什么需要考虑内存对齐?

**内存对齐**是指数据在内存中的存储地址必须满足特定对齐条件,通常要求变量的首地址是其类型大小的整数倍。例如,4字节的int类型变量必须存储在4的倍数的地址上。这种机制由编译器自动实现,但程序员也可通过#pragma pack等指令干预。

## 为什么需要考虑内存对齐?

内存对齐的核心原因包括硬件效率优化和硬件兼容性,具体分析如下:

### 1. 硬件效率优化:减少CPU访问内存次数

现代CPU以固定块(如4字节或8字节)读取内存。若数据未对齐,CPU需要多次访问内存并拼接数据,显著降低性能。例如:

- 对齐场景: int变量存储在地址0x0000, CPU一次读取即可获取全部4字节。
- **非对齐场景**: int变量存储在地址0x0001, CPU需读取0x0000-0x0003和0x0004-0x0007两个块,再剔除冗余字节,才能获取全部4字节。

| 场景 | ŧ   | CPU访问次数 | 性能影响          |
|----|-----|---------|---------------|
| 内存 | 对齐  | 1次      | 高效,无额外操作      |
| 内存 | 未对齐 | 2次      | 需拼接数据,效率下降50% |

#### 2. 硬件兼容性:避免程序崩溃

部分处理器(如ARM、MIPS)不支持非对齐内存访问,尝试读取未对齐数据会触发硬件异常。例如:

- Alpha处理器: 直接拒绝访问未对齐数据,导致程序崩溃。
- x86架构: 虽支持非对齐访问, 但性能下降明显(约损失2-3倍速度)。

#### 3. 缓存利用率提升

内存对齐可减少缓存行 (Cache Line) 浪费。例如:

• 缓存行大小:通常为64字节。

• 非对齐结构体: 若跨两个缓存行, 需加载两次数据, 增加缓存未命中率。

• 对齐优化: 确保数据集中在单个缓存行内, 提升缓存局部性(如表2)。

| 结构体布局      | 缓存行占用 | 性能影响         |
|------------|-------|--------------|
| 非对齐 (跨两个行) | 2行    | 缓存命中率低,访问延迟高 |
| 对齐 (单行内)   | 1行    | 缓存命中率高,访问速度快 |

### 4. 实际开发中的影响案例

- SIMD指令集 (如AVX) : 要求数据32字节对齐, 否则无法执行或引发崩溃。
- **多线程伪共享** (False Sharing) : 若不同线程的变量位于同一缓存行,频繁写入会导致缓存行无效 化,降低并发性能。通过内存对齐隔离变量可避免此问题。

## 内存对齐的规则与优化

## 1. 结构体对齐规则:

- 。 成员偏移量为其大小与编译器对齐值中较小者的整数倍。
- 结构体总大小需为最大成员对齐值的整数倍。

## 2. 优化建议:

PROFESSEUR: M.DA ROS

- 。 调整成员顺序: 将大尺寸变量 (如double) 放在前面,减少填充字节 (如表3) 。
- 编译器指令: 使用#pragma pack(n)调整对齐系数 (需权衡性能与内存占用)。

| 结构体成员顺序          | <b>尽大小(字节)</b> | <b>填充字节数</b> |
|------------------|----------------|--------------|
| char, int, short | 12             | 5            |
| int, char, short | 8              | 1            |

## 总结

内存对齐通过**减少CPU访问次数**、**避免硬件异常**和**提升缓存效率**,成为高性能编程的关键技术。开发中需结合硬件特性与编译器规则,合理设计数据结构,必要时通过指令微调对齐策略,以平衡性能与内存开销。