GUpdate热更新使用文档

目的

资源和安装包分离,提高安装包是构建速度,ab资源与安装包可同时进行。

替代乐变,内外网将使用一套更新机制。

原理

本地资源生成所用资源文件列表,保存md5 size等信息,和服务器文件列表做对比。下载差异文件

版本号规则

格式:大版本号.功能号(递增).bug号(递增).changelist号.强制更新标记

示例: 1.0.116.1234.0

前三位号码与服务器版本一致,后两位版本号由客户端专用。

代码说明

目录

 $Assets \\ Plugins \\ Giant \\ GUpdate$

类说明


GUpdater 主要负责程序入口,流程控制,UI控制


GUpdate 热更逻辑

GUpdateBuilder 打包相关代码

流程图

Visual Paradigm Online Free Edition








打包步骤

1. 启动场景

使用lancher场景启动游戏



2. 配置文件

在StreamingAssets目录下必须存在gupdate.json文件,格式如下

```
1 {
2     "host":"http://192.168.94.127:8080",
3     "checkmd5":true,
4     "release":false,
5     "whole":true,
6     "version":"1.020.2"
7 }
```

host:资源远程路径,如果本地手机测试请写192.168.x.x局域网地址


checkmd5:下载好资源是否md5校验,在某些场景下可能有用。。建议打开

release:为true时,不会弹出版本选择面板,所以无法版本回退,直接更新到服务器最高版本,并且取消后无法进入游戏,一般开发填false

whole:是否为整包,分包模式安装完apk后会强制同步一次服务器版本


version:apk版本号,不用手动填写,发布时自动填写

3. 打包



4. 发布

发布gupdate



5. 打包APK


正常打包apk

6. http服务

windows本地搭建IIS服务

https://jingyan.baidu.com/article/fec7a1e5c7d71b1190b4e786.html

添加站点




端口请不要使用默认的80






设置MIME类型



添加所有文件为下载MIME类型




配置所有文件为下载文件

文件扩展名: *

MIME类型: application/force-download


7. 上传(本地测试无视)

如果需要发布到远程服务器,将versions目录上传到服务器




发布热更版本步骤

1. 打包




2. 发布



3. 上传(本地测试无视)

如果需要发布到远程服务器,将versions目录上传到服务器



运行截图



6:9 Landscape (16:9) ▼ Scale ● 1x Maximize On Play Mute Aut


1.0.104,100,,2






发布工具

Unity打开Tools/GUpdate/OpenWindow





ZIPVersion: 勾选后会把当前版本的资源文件打包成一个zip,方便上传

CI接口

通过Unity命令行模式调用发布GUpdate,

参数说明

参	数	说明		值	示例
-g	OutPath	导出目录 默认:/versions	选填	string	/versions
-g	Version	版本号,新版本必须比老版本大 保存到gupdate.json 见配置文件	必填	string	1.0.1
-g	yHost Aleclar (1878) 952	远程资源路径 保存到gupdate.json host 见配置文件	必填 _{Ale} consi	string	http://192.168.0.56:808 0

-gRelease	release模式	选填	无	
	保存到gupdate.json release 见配置文件			
-gWhole	是否整包发布 保存到gupdate.json	选填	无	Alec(即應用) 99229
- gBuildAss	打包时是否发布资源(默认打包apk时,是不会发布资源的,可以增加此参数打包资	选填	无	Alec(BC)BC/PE) 3
et Alec(配理器) 957	源) Alec(高度) 9525 Alec(高度) 9525	AleC(武建	舊) 9525	

打包接口

打包之前请先发布资源,也可以填写-gBuildAsset参数

发布GUpdate原理是在原来流程中增加发布GUpdate流程,所以发布APK或者IOS包沿用之前的接口,只要在参数列表增加-gupdate参数,然后增加GUpdate的各项参数即可

CIBuilder.BuildAndroid

CIBuilder.BuildiOS

参数增加 -gupdate 则打包GUpdate模式包原来参数不变

生成资源:

执行文件: ./builds目录下

资源文件: ../versions目录下

zip文件: ../versions/android/1.23.3.zip(当前版本所有资源)

示例

Bash

- 1 @echo on
- 2 set UNITY_PATH=G:\p4\unity\win\WindowsEditor\Unity.exe
- 3 set PROJECT_PATH=E:\dbt\DBTClient\YYZYOnline
- 4 set LOG_PATH=%cd%\unity_log.txt
- 5 set METHOD_NAME=CIBuilder.BuildAndroid

6

7 %UNITY_PATH% -quit -batchmode -projectPath %PROJECT_PATH% -executeMethod %METHOD _NAME% -gupdate -logFile %LOG_PATH% -gVersion 1.020.2 -gHost http://128.9.67.2 - gRelease

发布热更资源接口

CIBuilder.BuildAndroidGUpdate

CIBuilder.BuildIOSGUpdate

CIBuilder.BuildWindowGUpdate

生成资源:

资源文件: ../versions目录下

zip文件: ../versions/android/1.23.3.zip(当前版本所有资源)

示例

Bash

```
1 @echo on
2 set UNITY_PATH=G:\p4\unity\win\WindowsEditor\Unity.exe
3 set PROJECT_PATH=E:\dbt\DBTClient\YYZYOnline
4 set LOG_PATH=%cd%\unity_log.txt
5 set METHOD_NAME=CIBuilder.BuildAndroidGUpdate
6
7 %UNITY_PATH% -quit -batchmode -projectPath %PROJECT_PATH% -executeMethod %METHOD _NAME% -logFile %LOG_PATH% -gVersion 1.020.2 -gHost http://128.9.67.2 -gRelease
```

注意事项

更新范围

StreamingAssets目录下的资源都可以热更新,只要优先判断DIDAMain.resUpdatePath+"/"+path目录下是否有资源,加载即可,目前项目中assetbundle已经适配。其他资源,比如音效 视频,需要项目组自行适配

代码热更

目前不支持代码更新