共有メモリからデータを取得する割り込みハンドラの実行

2014/9/30

藤田将輝

1 はじめに

割り込み元 OS から共有メモリにデータを格納し, IPI を送信すると割り込み先 OS で割り込みハンドラが動作し,共有メモリからデータを取得できることを確認した.本資料ではこの流れを示す.

2 割り込みハンドラが動作するまでの流れ

割り込み元 OS で共有メモリにデータを格納してから割り込み先 OS で割り込みハンドラが動作し, 共有メモリからデータを取得するまでの流れを図 1 に示し,以下で説明する.

- (1) AP2 が割り込み先 OS へ , コア 1 のベクタ表に割り込みハンドラを登録するシステムコールを発行する .
- (2) システムコールにより,割り込み先 OS がコア 1 のベクタ表に割り込みハンドラを登録する.
- (3) AP1 が割り込み元 OS へ共有メモリにデータを格納するシステムコールを発行する.
- (4) システムコールにより , 割り込み元 OS が「fujita」という文字列を格納した配列を共有メモリに 格納する .
- (5) APO が割り込み元 OS へ IPI を送信するシステムコールを発行する.
- (6) システムコールにより,割り込み元 OS がコア 0 へ IPI の送信要求を行う.
- (7) コア 0 がコア 1 へ IPI を送信する.
- (8) 割り込み先 OS の占有しているコア 1 が IPI を受信し,割り込みハンドラが動作する.
- (9) 割り込みハンドラにより , 割り込み先 OS が共有メモリから「fujita」という文字列を格納した配列を取得する .

3 使用したシステムコール

3.1 割り込みハンドラの登録

割り込みハンドラの登録に使用したシステムコールについて以下に示す.

【形式】asmlinkage int request_ipi_irq(int vector)

【引数】int vector: ベクタ番号

【戻り値】成功:割り込みハンドラを登録した IRQ 番号

失敗:-1




図1 割り込みハンドラ動作までの流れ

【機能】登録可能な IRQ 番号 irq を探し, irq に割り込みハンドラ fujita_ipi_handler を登録する. その後,各コアのベクタ表 vector_irq のベクタ番号 vector のエントリに irq を登録する.

3.2 共有メモリへのデータの格納

共有メモリへのデータの格納に使用したシステムコールについて以下に示す.

【形式】extern int sys_mem_test(void)

【引数】なし

【戻り値】成功:1

失敗:0 以外

【機能】Mint の共有メモリに「fujita」という文字列を格納した配列を格納する機能を持つ.今回の実験では 0x1000020 に「fujita」という文字列を格納した配列を格納した。

3.3 IPI の送信

IPI を送信するシステムコールについて以下に示す.

【形式】asmlinkage void send_yamamoto_ipi(int core_id, int vector, int n, int interval)

【引数】int core_id:IPI 送信先のコア ID

int vector:ベクタ番号

int n:IPI 送信回数

int interval:IPI 送信間隔

【戻り値】なし

【機能】core_id のコア ID を持つコアへベクタ番号 vector の割り込みハンドラを実行させる IPI を n 回連続で送信する.この際, IPI の送信間隔は interval である.

4 割り込みハンドラ

登録した割り込みハンドラについて以下に示す.

【形式】irgreturn_t fujita_ipi_handler(int irg, void *dev_id)

【引数】int irq:割り込みハンドラを登録する IRQ 番号 void *dev_id:デバイス ID

【戻り値】var 配列の cpu 要素

【機能】Mint の共有メモリから buffer に文字列を取得し,表示する.

5 おわりに

本資料では割り込み元 OS で共有メモリにデータを格納し,割り込み先 OS に IPI を送信後,割り込みハンドラによって共有メモリからデータを取得する流れを示した.今後は NIC ドライバの割り込み処理に必要なパケットの構造の調査と NIC ドライバの改変すべき箇所の調査を行い,実装する.