
رحمانيان سيستم عامل دوره كارداني






تک برنامگی ساده

- \Box در این حالت، یک برنامه در RAM قرار داده می شود و اجرا می گردد. اگر حافظه کم باشد، برنامه اجرا نمی شود. سیستم عامل ابتدایی DOS از این روش استفاده می کرد.
- √ قسمتی از حافظه برای سیستم عامل استفاده می شده(۶۴۰ کیلو بایت) که از دسترس برنامه کاربر محافظت می شد.
- √ رجیستر Limit Register بالاترین آدرسی که برنامه کاربر می توانسته استفاده کند را نگه می دارد، اگر برنامه ای از این بیشتر آدرسی تولید می کرد ، وقفه نقص برنامه (Program Fault) تولید می شد.

Limit Register N

Address in User Program > N Program Fault




تک برنامگی با سیستم (جایگشت) Overlay

- \Box در این روش برنامه کاربر توسط برنامه نویس به چند قطعه تقسیم می شود. قطعات در حافظه جانبی ذخیره شده و هر دفعه یک قطعه جهت اجرا به حافظه اصلی آورده می شود و در صورت نیاز جابجا می شوند.
 - □ در این روش برنامه می تواند بزرگتر از حافظه باشد.
 - در سیستم عامل DOS استفاده می شده و فایلهای EXE به همراه یک فایل OVL نگهداری می شدند.

سیستم مبادله (Swapping) ساده


- □ در این روش یک پردازش در حافظه اجرا می شودو در صورت نیاز با دیگر پردازشها در حافظا جانبی مبادله
 - می شوند. پس زمان پاسخ یک برنامه برابر خواهد بود با زمان اجرا و دوبرابر زمان مبادله(رفت و برگشت)
 - \Box در سیستمهای اشتراک زمانی استفاده می شود و این زمان مبادله از مشکلات آن می باشد
 - CPU از رابطه زیر محاسبه می شود. \sim 100 اجرازمان \sim 100 اجرازمان \sim 100 احرازمان \sim 100 استفاده از \sim 100 از رابطه زیر محاسبه می شود.

در این روش، حافظه به چند بخش مساوی یا متفاوت تقسیم می شود. هر ${
m JOB}$ به کوچکترین بخش که جا شد، انتقال داده می شود.



تبديل آدرسها

□ برنامه کاربر در حافظه جانبی دارای آدرسی می باشد که این برنامه در حافظه اصلی ممکن است در همان آدرس قرار نگیرد. بنابراین آدرسها به هم پیوند می خورند یا Bind می شوند.




\Box آدرس درون برنامه در سه حالت پدید می آید:

- رمان کامپایل کردن، در این حالت آدرسهای درون برنامه مطلق بوده و بدون پیوند یا ∇ Eind شدن، باید در حافظه قرار بگیرد.
- رمان بار گزاری، آدرسها مطلق نیستند و وقتی برنامه در حافظه Load شد، آدرسهای برنامه به آدرس حافظه پیوند داده می شوند. (Bind می شوند)
 - √ زمان اجرا، آدرسها در زمان اجرا پدید می آیند که احتیاج به سخت افزار خاصی می باشد.


(Physical & Logical Address) آدرس فیزیکی و منطقی

آدرسی که در هنگام اجرای پردازش توسط CPU ایجاد می شود، را آدرس منطقی یا Virtual Address گفته می شود. آدرسی که در آن محل، پردازش در حافظه قرار دارد، آدرس فیزیکی می باشد. برای بالا رفتن سرعت نگاشت این آدرسها به یکدیگر از سخت افزاری به نام واحد مدیریت حافظه Memory Management Unit یا



(Swapping) مبادله

□ در این روش که در سیستم عامل جهت ایجاد قابلیت چند برنامگی ایجاد می شود، یک پردازش بطور کامل از حافظه به حافظه جانبی منتقل می شود و برعکس.



اگر زمان انتقال پردازش از حافظه اصلی به دیسک و برعکس $100 \, \mathrm{ms}$ و زمان مکان یابی در دیسک $8 \, \mathrm{ms}$ باشد و خوان اکر زمان اجرای پردازش $10 \, \mathrm{ms}$ باشد. در صد بکارگیری $10 \, \mathrm{cpu}$ را محاسبه کنید.

$$CPU$$
بکارگیری زمان $= \frac{10}{10 + 2 \times 108} \times 100 = 4.43\%$

q

(Swapping) مبادله

- √ممكن است قسمتهايي از حافظه خالي بمانند. يعني حفره ايجاد شود.
 - √ پردازشها باید آدرس دهی جابجا پذیر Relocatable داشته باشند.
- ردازشی که منتظر وقفه I/O باشد به دیسک منتقل شود ولی اگر برش $\sqrt{}$

زمانی تمام شده باشد، در حافظه بماند.

روشهاي تخصيص حافظه

- □ بعد از مدتی که پردازشها اجرا شوند، در حافظه فضاهای خالی مانند حفره بوجود می آید، سیستم عامل به یکی از روشهای زیر این حفره ها را به پردازشها اختصاص می دهد.
 - First Fit ➤ سیستم عامل لیست فضاهای آزاد را از ابتدای لیست جستجو می کند، اولین فضای آزاد که به اندازه پردازش یا بیشتر از آن وجود داشت را به پردازش اختصاص می دهد. بنابراین تراکم فضاهای اشغال شده در ابتدای لیست زیاد می شود.
- Next Fit > اولین فضای آزاد که به اندازه پردازش یا بیشتر از آن وجود داشت را به پردازش اختصاص می دهد. بنابراین اولین فضای آزاد که به اندازه پردازش یا بیشتر از آن وجود داشت را به پردازش اختصاص می دهد. بنابراین یکنواختی توزیع فضاهای اشغال شده در لیست بیشتر می شود. احتمال تکه تکه شدن حافظه و پیدا نکردن فضای مناسب بیشتر می شود.

روشهاي تخصيص حافظه

- Best Fit > سیستم عامل همه لیست فضاهای آزاد را جستجو می کند، اولین فضای آزاد که به اندازه پردازش وجود داشت را به پردازش اختصاص می دهد. بنابراین فضاهای بزرگتر برای پردازشهای بزرگتر باقی می ماند یا حافظه کمتر تکه تکه می شود. اما جستجوی کل لیست زمانگیر خواهد بود.
 - ✓ Worst Fit > اختصاص می دهد. بنابراین پردازشهای بزرگ منتظر باقی می مانند چون حافظه بیشتر تکه تکه می شود و جستجوی کل لیست زمانگیر خواهد بود.
 - 4k یا 4k یا 2 ی

روشهاي تخصيص حافظه

یا الگوریتم رفاقتی : در این روش همه فضای حافظه به قطعاتی از Buddy≻ توان ۲ تقسیم می شود . پردازش در فضای مناسب آن قرار داده می شود و پس از اتمام کار پردازشها، قطعات به هم می پیوندند. اینکه قطعات کوچکتر می توان درست کرد و از پیوند قطعات کوچک قطعه بزرگتر ایجاد نمود، باعث بهره ورى بالاترى براى اين الگوريتم شده است. از ضعفهاى آن، طول قعات كه بايد توانی از ۲ باشند، می باشد.


روشهای تخصیص حافظه Buddy یا الگوریتم رفاقتی

بلاك خالى اوليه	1M					
در خواست A=100k	A=128F	X 1	128K	256K 512K		
در خواست B=240k	A=128K		28K	B=256K	512K	
در خواست C=64k	A=128K C=64K		64K	B=256K	512K	
در خواست D=256k	A=128K	A=128K C=64K		B=256K	D=256K	256K
آزاد سازی B	A=128K	C=64K	64K	256K	D=256K	256K
\mathbf{A} آزاد سازی	128K	C=64K	64K	256K	D=256K	256K
در خواست E=75k	E=128K	C=64K	64K	256K	D=256K	256K
آزاد سازی C	E=128K 1		28K 256K		D=256K	256K
آزاد سازی E	512K D=256K 256					256K
آزاد سازی D	1M					

روشهاي تخصيص حافظه

مديريت فضاهاي آزاد

- 🗖 برای پیدا کردن فضای آزاد در حافظه که بتوان پردازش را درون آن قرار داد. از دو روش استفاده می گردد.
- √ روش نگاشت بیتی (Bit Map) حافظه به قطعات کوچکی تقسیم می شود (مثلا 512B) و در قسمتی از حافظه، جدولی وجود دارد که متناظر با هر قطعه یک بیت دارد؛ اگر قطعه خالی باشد، بیت=۱ و اگر قطعه اشغال باشد، بیت=۰ خواهد بود.
 - 💠 برای ذخیره هر پردازش باید جدول را جستجو کرد تا تعداد ۱ معادل ظرفیت پردازش پیدا نمود. که کاری زمانبر می باشد.





روشهاي تخصيص حافظه

مدیریت فضاهای آزاد

روش لیست پیوندی (Linked List) لیستی از وضعیت فضا های روی دیسک درست می شود. در قسمت از لیست سه عنصر و یک ightarrow اشاره گر به قسمت بعد وجود دارد. حرف ightarrow و شماره بلاک آغازی و شماره بلاک پایانی و یا حرف ightarrow قرار داده می شود.

❖ لیست سریع تغییر می کند و این روش فقط برای حافظه RAM کاربرد دارد. برای دیسک مناسب نمی باشد.





مشكلات مديريت حافظه

- □ بطور منطقی هر پردازش در محلی از حافظه ذخیره شده و به کمک ثباتهای حد و پایه محافظت می شود. روشهای تخصیص حافظه، مشکلاتی خواهند داشت که عبارتند از: پارگی یا پراکندگی داخلی و خارجی، پراکندگی محل برنامه ها و استفاده اشتراکی از داده ها یا کدها.
- پارگی داخلی و خارجی (Internal & External Fragmentation) هنگامیکه فضاهای خالی با ظرفیت کم، همجوار نباشند نمی توانند به هم پیوند زده شده تا فضای بزرگتری ایجاد کنند و پراکنگی خارجی ایجاد می شود. مثلا در الگوریتم FCFS در حدود نیمی از حافظه بدون استفاده می ماند. هنگامیکه فضایی به پردازشی اختصاص داده می شود، ممکن است مقدار کمی فضای زیادی داشته باشد که به علت کم بودن، ارزش تفکیک کردن ندارد. این حالت را پارگی داخلی می گویند.
 - بهت رفع پارگی خارجی، در صورتیکه پردازشها قابلیت جابجایی داشته باشند (Relocatable) یعنی آدرس درون پردازش در هنگام اجرا مشخص شود. آنگاه می توان فضاهای خالی پراکنده را با جابجا کردن پردازشها، یکی کرد.

مشكلات مديريت حافظه

(Sparseness) پراکندگی برنامه ها

در این حالت دو نوع پراکندگی برنامه ای پیش می آید، استاتیک یا ایستا و دینامیک یا پویا. در حالت استاتیک: هنگام کامپایل کردن برنامه پیش می آید که کامپایلر فضایی بزرگتر برای برنامه در نظر می گیرد، مثلا برای لیست توابع یا لیست داده ها، این فضای استفاده نشده با برنامه به حافظه برده می شود و راندمان

در حالت پویا : در یک برش زمانی، قسمت کوچکی از برنامه مورد نیاز برای پردازش می باشد ولی قسمتهای زیادی بدون استفاده به حافظه برده شده اند و باعث ایجاد پراکندگی می گردند.

← استفاده مشترک از کد و داده

در سیستمهایی Multitasking ، چند کاربر از یک کامپایلر استفاده مشترک می کنند. باید کد برنامه ها از داده ها جدا باشند (Pure Code) و برنامه ها نتوانند شیوه دسترسی به کامپایلر را تغییر دهند (Self modifying) نباشند.