Bases de FreePBX

FreePBX

Administration FreePBX :

User : root
Pass : root

Configuration Extensions :

Admin → User management → Groups → All directories → PBX Internal Directory



On crée les groupes pour notre projet **Finance** et **Compta** :



Tout en haut on fait "**Apply Config**" :

Applications → Extensions → Add New SIP :



FreePBX

On configure nos utilisateurs donc **101**, **102** on active le voicemail aussi et on l'attribue à un groupe en l'occurence là c'est le groupe "**Finance**" :



Et on fait pareil pour **201** et **202** pour le groupe "**Compta**" puis **Apply Config** pour appliquer nos modifications

Pour accéder à la VoiceMail c'est ***97**

Ensuite on se connecte sur le téléphone via son adresse IP dans notre cas l'adresse est **192.168.2.155** et nous allons dans le panel admin puis dans "**Ext1**" et on ajoute l'adresse IP du serveur (**192.168.2.134**) avec l'id du premier utilisateur donc "**101**"

FreePBX

On ajoute le fait qu'on puisse se voir avec Linphone et la visio conférence, pour se faire on va dans **Settings** → **Asterisk SIP Settings** → **Video Codec** → **Video Support** → **Enable** (on active mpeg4 et h264) puis **Apply Config**



Pour ajouter un message on va dans **Settings** → **Music on Hold** → **Add Category** → **Edit** → **Add files** :



FreePBX

Configuration d'un IVR (vocal intéractif) :

IVR → Add IVR → Nom + Announcement (Add Recording qu'on a fait juste après) → IVR Entries → Digits (tapez 1 pour la redirection vers) → 1 pour aller au 102



Ensuite, on va dans nos **Extensions** → **Add New SIP** → **Find Me / Follow Me** → **Enabled** → **Yes** :



Puis tout en bas, **Destinations** => **No Answer** => **IVR** => **Route Générale (le nom de notre IVR)**



Ajoutez un **System Recording** → **Add Recording** → **On glisse notre fichier wav et on lui attribue un nom** :



FreePBX

Configuration d’un Rings Groups (Groupe d’appel) :

On se rend dans **Applications** → **Rings Groups** → **Add Rings Groups.** On va attribuer un **Number ID**, un **Description Group**, **l’extension** de **List** (les numéros du groupe) et la **Destination if no Answer** vers **l’IVR**



Dans **IVR** → **Entries** → **Destination** → **Ring Groups** :

FreePBX

Configuration Call Parking :

On se rend dans **Applications** → **Parking Lot**, dans la capture d'écran on configure une Extension Parking puis on lui attribue un nom et son interval d'adresse d'attente



ToIP DMZ => Réseau Privé

Configuration du serveur FreePBX :

Changement d'adresse IP fixe avec les commandes suivantes :
`nano /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0`

pour enregistrer c'est `systemctl restart network`
Relancer la VM FreePBX pour que l'adresse IP soit prise.

On teste un ping vers le deuxième PBX qui est en **192.168.0.250** et le ping passe donc notre routeur permet de dire qu'ils peuvent communiquer entre eux

Connectivity → **Trunks** → **Add trunk** → **Add SIP (chan_pjsip).** Tout d'abord on va dans le général on lui donne un nom le serveur SIP du deuxième FreePBX puis on va dans **Advanced** pour configurer également le deuxième serveur FreePBX dans SIP **From Domain** et **Match Permit** et également on active le **Rewrite Contact**