## 3. Campos Eléctrico e Magnético Índice

#### 3.1 Campo eléctrico

Propriedades das cargas elétricas. Isoladores e condutores. Lei de Coulomb. Campo elétrico.

#### 3.2 Potencial eléctrico

Diferença de potencial. Potencial eléctrico. Energia potencial. Cálculo do campo elétrico a partir do potencial.

#### 3.3 Lei de Gauss

Lei de Gauss. Conductores em equilíbrio electrostático. Aplicações da Lei de Gauss.

#### 3.4 Capacidade e condensadores

Capacidade eléctrica. Energia armazenada num condensador.

#### 3.5 Corrente eléctrica e resistência

Corrente eléctrica. Resistência e a Lei de Ohm. Energia e potência eléctricas. Leis de Kirchhoff.

#### 3.6 Campo magnético

Campo magnético. Força magnética. Lei de Biot-Savat. Lei de Ampère.

#### 3.7 Indução electromagnética

Lei de Faraday. Lei de Lenz. Auto-indutância. Indutância mútua.

#### 3.8 Equações de Maxwell

#### 7. Indução electromagnética

Em 1831, as experiências realizadas por Michael Faraday em Inglaterra e Joseph Henry nos E.U.A. mostraram que uma f.e.m. pode ser induzida num circuito por um campo magnético variável



Michael Faraday (1777-1851)



Joseph Henry (1777-1851)

The emf induced in the secondary circuit is caused by the changing magnetic field through the secondary coil. When the switch in the primary circuit is closed, the ammeter reading in the secondary circuit changes momentarily.

Iron

Primary Secondary

A experiência de Faraday Circuito primário: fio enrolado (bobine) num anel de ferro para ampliar o campo B produzido pela corrente que está ligado a uma bateria circuito secundário: fio enrolado (bobine) no anel e ligado a um galvanómetro

Battery

## 7. Indução electromagnética

- O interruptor é fechado, o galvanómetro no circuito secundário deflete numa direcção e volta para zero
- O interruptor é aberto, o galvanómetro deflete na direcção oposta e novamente volta para zero
- O galvanómetro está no zero quando existe uma corrente estacionária no circuito primário
- Não há fontes ligadas ao circuito secundário

The emf induced in the secondary circuit is caused by the changing magnetic field through the secondary coil.

When the switch in the primary circuit is closed, the ammeter reading in the secondary circuit changes momentarily.

Primary Secondary coil

Faraday concluiu


Uma corrente eléctrica é induzida no circuito secundário por um campo magnético variável A corrente induzida só existe enquanto o campo magnético variar. Quando campo magnético atinge um regime estacionário a corrente desaparece

É a mudança do campo que gera a corrente, não é apenas a existência do campo

## 7. Indução electromagnética

Outra experiência que mostra a que uma f.e.m. pode ser induzida por um campo magnético variável


- Uma espira condutora é ligada a um amperímetro
- Quando um íman é aproximado da espira observamos uma corrente negativa.
- Quando o íman é afastado, a corrente no amperímetro muda para positiva
- Quando o íman está em repouso não há corrente





- Mas se o íman estiver em repouso e a espira se mover também aparece uma corrente na espira
- A espira detecta o movimento do íman relativamente a si própria e esta detecção está relacionada com um campo magnético variável

## 7. Indução electromagnética


The emf induced in the secondary circuit is caused by the changing magnetic field through the secondary coil.







When the magnet is held stationary, there is no induced current in the loop, even when the magnet is inside the loop.



When the magnet is moved away from the loop, the ammeter shows that the induced current is opposite that shown in part. .....



Estas experiências têm algo em comum Em ambos os casos uma f.e.m. é induzida numa espira quando o fluxo do campo magnético através da área limitada pela espira varia no tempo Esta é lei de Faraday da indução e a sua expressão matemática é

$$\varepsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

onde

$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

é o fluxo magnético através da espira

## 7. Indução electromagnética - Fluxo

O que é o fluxo do campo magnético? Tal como no caso do caso do fluxo do campo eléctrico o fluxo através de um elemento de superfície é  $d\Phi=\vec{B}\cdot d\vec{A}$  de modo que o fluxo magnético total através da superfície é

$$\Phi_B = \iint \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

Consideremos o caso particular de uma superfície plana de área A num campo  $\overrightarrow{B}$  uniforme em toda a superfície plana. Temos

$$\Phi_B = BA\cos\theta$$

O fluxo é máximo  $\Rightarrow \vec{B} \parallel \vec{A}$  ou  $\vec{B} \perp plano$ Unidades S.I.  $(\Phi_B) = T \cdot m^2$  ou Wb (weber)  $1\text{Wb} = 1T \cdot m^2$ 





Figure 30.19 The magnetic flux through an area element dA is  $\vec{B} \cdot d\vec{A} = B dA \cos \theta$ , where  $d\vec{A}$  is a vector perpendicular to the surface.




## 7. Indução electromagnética - Fluxo

#### Exemplo:

Consideremos uma espira rectangular de lados a e b colocada a uma distância c de um fio longo que transporta uma corrente I. O fio é paralelo ao lado b da espira. Calcular o fluxo magnético que atravessa a espira Resolução

As linhas de campo magnético do fio são círculos concêntricos com o fio e atravessam a espira na perpendicular à área da espira  $\Rightarrow \vec{B} \parallel d\vec{A} \rightarrow \vec{B} \cdot d\vec{A} = BdA$ 



$$d\Phi = \vec{B} \cdot d\vec{A} = BdA$$

Como  $B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$  é igual em todos os pontos à distância  $r \Rightarrow dA = b \ dr$ 

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = \int_c^{c+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi r} b dr = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln\left(1 + \frac{a}{c}\right)$$
 (Wb)

- O fluxo depende da área da espira
- Se a, b e c são constantes, o fluxo através da área da espira é constante se I = constante

## 7. Indução electromagnética

Se tivermos N espiras (bobine) da mesma área e  $\Phi_R$  é o fluxo através de uma espira, uma f.e.m. é induzida em cada espira. Então as espiras estão ligadas em série e as f.e.m. somam-se e a f.e.m. induzida total é

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$


onde o sinal negativo tem um significado físico muito importante e será abordado mais adiante (lei de Lenz).

Espira rectangular plana num campo uniforme.

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(BA\cos\theta)$$

A f.e.m. pode ser induzida se

- B varia no tempo B(t)
- A área limitada pela espira varia no tempo A(t)
- O ângulo entre  $\vec{B}$  e  $\vec{A}$  varia no tempo  $\theta(t)$
- Qualquer combinação das variações anteriores




MCE - 2022/23

## 7. Indução electromagnética


Aplicações da lei de Faraday

$$\varepsilon = -N \frac{d\Phi_B}{dt}$$

#### Protecção de terra




#### Captador de som numa guitarra eléctrica





## 7. Indução electromagnética

Movimento de condutores em campo magnético uniforme



Consideremos uma barra metálica de comprimento L com velocidade de translacção  $\vec{v}$  sob a acção do campo  $\vec{B}$ dirigido para a página, como no esquema ao lado Os electrões do condutor sofrem acção da força

$$\vec{F}_B = q\vec{v} \times \vec{B}$$

- Esta força promove a separação de cargas no interior da barra, criando um campo eléctrico no seu interior
- Os electrões movem-se para a extremidade inferior, ficando um excesso de carga positiva na outra extremidade
- As cargas acumulam-se nas extremidades até ao equilíbrio


$$\vec{F}_B + \vec{F}_E = 0 \implies qvB = qE \implies E = vB$$

• Como o campo  $\vec{E}$  é constante, a d.d.p. entre as extremidades do condutor é

$$V = EL$$

## 7. Indução electromagnética


Movimento de condutores em campo magnético uniforme



$$V = EL = BLv$$


com o potencial positivo na extremidade superior

- Uma d.d.p. é mantida no condutor enquanto existir movimento na região do campo magnético
- A polaridade de V é invertida se  $\vec{v}$  for também invertida



#### Se o condutor fizer parte de um circuito fechado → correntes eléctricas


Agora colocamos a barra em contacto com dois fios condutores paralelos num circuito fechado



- a resistência eléctrica da barra é nula
- a resistência da parte fixa do circuito é R
- o movimento da barra não tem atrito mecânico

## 7. Indução electromagnética

- Aplicamos de um campo constante  $\vec{B}$  perpendicular ao plano do circuito
- Aplicamos uma força exterior na barra  $\vec{F}_{app}$  e a barra desloca-se com velocidade  $\vec{v}$
- O deslocamento induz uma d.d.p. ao longo da barra o que dá origem a uma corrente eléctrica induzida I pois as cargas podem mover-se em circuito fechado




• Neste caso a área do circuito é A = Lx e o fluxo magnético que atravessa a área limitada pelo circuito é

$$\Phi_B = BLx$$

• Usando a lei de Faraday,  $v = \frac{dx}{dt}$  e a lei de Ohm resulta

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}(BLx) = -BLv \implies I = \frac{|\mathcal{E}|}{R} = \frac{BLv}{R}$$



Qual é o balanço de energia neste processo?

#### 7. Indução electromagnética

#### Qual é o balanço de energia neste processo?

Dado que não existe bateria (fonte) qual é a origem da corrente e da energia fornecida à resistência?

- A força  $\vec{F}_{app}$  realiza trabalho sobre a barra condutora ightarrow movimento de cargas num campo magnético
- Este movimento gera um campo eléctrico → cargas movem-se com a velocidade de arrastamento → corrente eléctrica
- A força magnética do campo sobre a corrente induzida na barra é  $F_B = ILB$
- Se a velocidade da barra é constante  $\Rightarrow \vec{F}_B + \vec{F}_{app} = 0 \rightarrow F_{app} = ILB$  e a potência fornecida pela  $\vec{F}_{app}$  é

$$P = \vec{F}_{app}v = ILB \ v = \frac{BLv}{R} \ LB \ v = \frac{(BLv)^2}{R} = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \rightarrow P = I\mathcal{E}$$

Esta é a potência dissipada na resistência em acordo com o princípio de conservação da energia é igual à potência fornecida pela fonte (o trabalho fornecido é igual à variação da energia interna da resistência  $W = \Delta E_{int}$ )

## 7. Indução electromagnética

#### Lei de Lenz

A lei de Faraday indica que a f.e.m. induzida e a variação do fluxo têm sinais opostos.

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$


Em 1834 Lenz introduziu a interpretação física A polaridade da f.e.m. induzida é tal que a corrente induzida produz um campo que contraria sempre a variação do fluxo


Quando o íman se aproxima da espira em repouso o campo aumenta  $\Rightarrow$  o fluxo aumenta  $\Rightarrow$  a corrente induzida cria um campo induzido que gera um fluxo oposto à variação inicial  $\Rightarrow$  campo induzido tem o sentido oposto do campo do íman

Quando o íman se afasta, o campo diminui  $\Rightarrow$  o fluxo diminui  $\Rightarrow$  a corrente induzida cria um campo induzido que gera um fluxo oposto à variação inicial  $\Rightarrow$  o campo induzido tem o mesmo sentido que o campo do íman



Heinrich Friedrich Emil Lenz (1804-1865)






## 7. Indução electromagnética

#### Lei de Lenz

A polaridade da f.e.m. induzida é dada pela lei de Lenz




 $R \ge \frac{I}{|\mathcal{E}|} = B\ell v$ 

- A força exterior desloca a barra para a direita de modo a aumentar a área do circuito
- O fluxo aumenta  $\Phi_B = BLx$  (x cresce)
- Corrente induzida cria um campo induzido que contraria este aumento de fluxo
- Campo induzido tem que ter o sentido oposto ao campo aplicado
- Corrente tem de circular no sentido retrógrado (figura ao lado)
- O circuito eléctrico equivalente é representado com uma f.e.m. com a polaridade que gera a corrente induzida

## 7. Indução electromagnética

#### F.E.M. induzida e campos eléctricos



De acordo com a lei de Faraday uma f.e.m. é induzida no interior do condutor devido à variação do fluxo magnético através da área limitada pelo circuito

Como no nosso estudo as correntes são devidas a campos eléctricos, podemos afirmar que a corrente induzida é criada por um campo eléctrico induzido


- Consideremos o caso de uma espira fina condutora de raio r situada num campo  $\vec{B}$  uniforme  $\bot$  ao plano da espira.
- B varia no tempo B = B(t) mas a sua direcção mantém-se

■ Então 
$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

• É induzido um campo eléctrico  $\vec{E}$  que deve ser tangente à espira pois é o sentido do movimento das cargas e igual em todos os pontos do circuito (doutro modo I não seria uniforme)

## 7. Indução electromagnética

#### F.E.M. induzida e campos eléctricos



- O trabalho realizado ao mover uma pequena carga q ao longo do circuito é  $W=q\mathcal{E}$
- Como

$$\vec{F}_E = q\vec{E}$$

• o trabalho realizado pelo campo eléctrico para mover esta carga ao longo de toda a espira é  $q\mathcal{E} = qE(2\pi r)$ 

donde

Como

$$E=rac{arepsilon}{2\pi r}$$
 
$$arepsilon=-rac{d\Phi_B}{dt} \qquad ext{e} \qquad \Phi_B=B\pi r^2$$
 
$$E\ 2\pi r=-rac{d\Phi_B}{dt}$$

ou, de uma forma geral, a lei de Faraday poder escrever-se

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

## 7. Indução electromagnética


#### Exemplo:

Campo eléctrico induzido por um campo magnético variável fora e dentro de um solenóide com  $L \gg R$ A corrente no solenóide é  $I = I_{m \acute{a} x} \cos(\omega t)$ , onde  $\omega$  é a frequência angular da corrente alternada.

Resolução

Consideremos um ponto externo ao solenóide e o caminho de integração circular de raio r centrado com o solenóide. Como o campo  $\vec{B}$  é perpendicular à área limitada pelo caminho, temos

$$\begin{split} &-\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(B\pi R^2) = -\pi R^2 \frac{dB}{dt} \\ &B \text{ \'e o campo criado pelo solen\'oide} \qquad B = \mu_0 nI = -\mu_0 n \, I_{m\'ax} \cos(\omega t) \\ &-\frac{d\Phi_B}{dt} = -\pi R^2 \mu_0 n \frac{d}{dt} \left[ \, I_{m\'ax} \cos(\omega t) \right] = \pi R^2 \mu_0 n I_{m\'ax} \omega \sin(\omega t) \\ &\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \, \rightarrow \, E \, 2\pi r = \pi R^2 \mu_0 n I_{m\'ax} \omega \sin(\omega t) \\ &E = \frac{R^2 \mu_0 n I_{m\'ax} \omega}{2\pi} \sin(\omega t) \qquad (r > R) \end{split}$$



## 7. Indução electromagnética

#### Exemplo:

Campo eléctrico induzido por um campo magnético variável fora e dentro de um solenóide com  $L \gg R$ 

A corrente no solenóide é  $I = I_{m \acute{a} x} \cos(\omega t)$ , onde  $\omega$  é a frequência angular da corrente alternada.

Resolução

O caminho de integração é agora interior ao solenóide

$$-\frac{d\Phi_B}{dt} = -\frac{d}{dt}(B\pi r^2) = -\pi r^2 \frac{dB}{dt}$$


B é o campo criado pelo solenóide  $B=\mu_0 nI=-\mu_0 n\ I_{m\acute{a}x}\cos(\omega t)$ 

$$-\frac{d\Phi_B}{dt} = -\pi r^2 \mu_0 n \frac{d}{dt} [I_{m\acute{a}x} \cos(\omega t)] = \pi r^2 \mu_0 n I_{m\acute{a}x} \omega \sin(\omega t)$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \rightarrow E \ 2\pi r = \pi r^2 \mu_0 n I_{m\acute{a}x} \omega \sin(\omega t)$$

$$E = \frac{\mu_0 n I_{m \acute{a} x} \omega}{2} r \sin(\omega t) \quad (r < R)$$

O campo eléctrico é nulo ao longo do eixo do solenóide



## 7. Indução electromagnética

O nosso modo de vida necessita de muita energia eléctrica Onde a vamos buscar? Conseguimos armazená-la?




## 7. Indução electromagnética

O nosso modo de vida necessita de muita energia eléctrica Onde a vamos buscar? Conseguimos armazená-la?









## 7. Indução electromagnética

O nosso modo de vida necessita de muita energia eléctrica Onde a vamos buscar? Conseguimos armazená-la?






## 7. Indução electromagnética

Geradores e Motores a.c.

Geradores são dispositivos que transformam energia de diversas fontes em energia eléctrica

Uma espira condutora roda num campo magnético → o fluxo do campo magnético através da área da espira varia no tempo → esta variação induz uma f.e.m. e uma corrente de acordo com a lei de Faraday




## 7. Indução electromagnética

Geradores e Motores a.c.

Em vez de uma única espira usamos bobines com N espiras com a mesma área e roda num campo uniforme com velocidade angular constante  $\omega$ 

O fluxo magnético através da bobine é, com  $\theta = \omega t$ 

$$\begin{split} & \Phi_B = BA\cos(\theta) \, \Phi_B = BA\cos(\omega t) \\ & \mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt} = -NBA \frac{d}{dt} (\cos \omega t) = NBA\omega \sin(\omega t) \\ & \mathcal{E}_{m\acute{a}x} = NBA\omega \end{split}$$



#### Obs:


$$\omega = 2\pi f$$


Na Europa a frequência dos geradores comerciais é  $f=50~{\rm Hz}$ Nos E.U.A. e Canadá é  $f=60~{\rm Hz}$ 

## 7. Indução electromagnética

Geradores d.c

Os componentes são essencialmente os mesmos que nos geradores a.c. excepto no contactos da bobine rotativa







## 7. Indução electromagnética

#### Motores

Os componentes são essencialmente os mesmos que nos geradores a.c. excepto no contactos da bobine rotativa






## 7. Indução electromagnética


#### Motores

Um motor é essencialmente um gerador a operar em sentido inverso Em vez de gerar uma corrente através de uma bobine rotativa, a corrente é fornecida à bobine pela bateria a bobine que transporta a corrente é posta em rotação pelo torque que actua na corrente



## 7. Indução electromagnética

Correntes parasitas (eddy currents) São correntes fechadas induzidas em placas condutoras que se movem em campos magnéticos






#### 7. Indução electromagnética

Correntes parasitas (eddy currents)

São correntes fechadas induzidas em placas condutoras que sofrem a acção de campos magnéticos variáveis no tempo



## 7. Indução electromagnética

#### Auto-indução e indutância

After the switch is closed, the current produces a magnetic flux through the area enclosed by the loop. As the current increases toward its equilibrium value, this magnetic flux changes in time and induces an emf in the loop.




Figure 32.1 Self-induction in a simple circuit.

- Quando ligamos o interruptor, criamos uma variação do fluxo no próprio circuito, o que gera uma f.e.m. induzida que contraria a variação inicial, lei de Lenz
- Esta auto-induzida f.e.m. tem polaridade oposta à da fonte, o que implica que o aumento da corrente que circula no circuito seja gradual e não instantâneo
- Este efeito é designado auto-indução porque a variação do fluxo através do circuito e a resultante f.e.m. induzida têm origem no próprio circuito

## 7. Indução electromagnética

#### Auto-indução e indutância

After the switch is closed, the current produces a magnetic flux through the area enclosed by the loop. As the current increases toward its equilibrium value, this magnetic flux changes in time and induces an emf in the loop.




Figure 32.1 Self-induction in a simple circuit.

A f.e.m. auto-induzida obtém-se através da lei de Faraday

$$\begin{cases} \mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt} \\ \Phi_B \propto B \end{cases} \rightarrow \mathcal{E} \propto \frac{di}{dt}$$

$$B \propto i$$

Para qualquer circuito fechado escrevemos

$$\mathcal{E}_L = -L \frac{di}{dt}$$

onde L é a constante de proporcionalidade chamada coeficiente de auto-indução ou indutância

 L depende da geometria e de outras características físicas do circuito

## 7. Indução electromagnética

#### Auto-indução e indutância

After the switch is closed, the current produces a magnetic flux through the area enclosed by the loop. As the current increases toward its equilibrium value, this magnetic flux changes in time and induces an emf in the loop.




Figure 32.1 Self-induction in a simple circuit.

Se considerarmos um enrolamento compacto com N espiras (solenóide ideal)

$$\begin{cases} \mathcal{E}_{L} = -N \frac{d\Phi_{B}}{dt} \\ \mathcal{E}_{L} = -L \frac{di}{dt} \end{cases} \rightarrow L = \frac{N\Phi_{B}}{i}$$

A unidade de indutância no S.I. chama-se henry (H) e

como 
$$L = -\frac{\mathcal{E}_L}{\frac{di}{dt}} \rightarrow 1H = \frac{Volt}{\frac{Ampere}{segundo}} = VsA^{-1}$$

Tal como no caso da capacidade, a indutância depende da geometria

#### 7. Indução electromagnética

#### Auto-indução e indutância

Indutância de um solenoide com N espiras, raio R e comprimento  $\ell \gg R$  com núcleo de ar.

Resolução

$$\begin{cases} \Phi_B = BA = \mu_0 \frac{N}{\ell} i \pi R^2 \\ L = \frac{N\Phi_B}{i} \end{cases} \rightarrow L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} \pi R^2$$


Se N = 300 espiras,  $\ell = 25$  cm e A = 4 cm<sup>2</sup>

$$L = \frac{4\pi}{10^7} \frac{300^2}{0.25} (4 \times 10^{-4}) = 1.81 \times 10^{-4} \text{ H}$$

## 7. Indução electromagnética

#### Circuitos RL

Se um circuito contém uma bobine, a indutância da bobine impede que a corrente no circuito aumente ou diminua instantaneamente – lei de Faraday



Consideremos o circuito que contém uma bateria ( com resistência interna desprezável) ligada a uma resistência R e a uma bobine L – circuito RL. O interruptor é fechado em t=0

- a corrente aumenta e uma f.e.m. que se opõe ao aumento de corrente é induzida na indutância
- A lei das malhas de kirchhoff é, no sentido  $a \rightarrow b$ , é

$$-\mathcal{E} + iR + L\frac{di}{dt} = 0 \quad \rightarrow \quad i - \frac{\mathcal{E}}{R} = -\frac{L}{R}\frac{di}{dt} \quad \rightarrow \quad \frac{di}{i - \frac{\mathcal{E}}{R}} = -\frac{R}{L}dt$$

onde consideramos as quedas de tensão positivas. Integrando


$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

## 7. Indução electromagnética

#### Circuitos RL

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R} \left( 1 - e^{-\frac{R}{L}t} \right)$$

- $\tau = \frac{R}{L}$  é a constante de tempo do circuito RL
- Após um tempo muito longo  $t \to \infty$  a corrente estacionária no circuito é  $i = \frac{\varepsilon}{R}$





$$iR + L\frac{di}{dt} = 0 \rightarrow i = -\frac{L}{R}\frac{di}{dt} \rightarrow \frac{di}{i} = -\frac{R}{L}dt$$

onde consideramos as quedas de tensão positivas. Integrando

$$i(t) = \frac{\mathcal{E}}{R}e^{-\frac{R}{L}t} = I_i e^{-\frac{R}{L}t}$$

onde  $\mathcal{E}$  é a f.e.m. da bateria e  $I_i = \mathcal{E}/R$  é a corrente estacionária no circuito no instante em que o comutador é ligado para a posição b





## 7. Indução electromagnética

#### Energia do campo magnético

Multiplicando por i ambos os membros da equação da malha obtemos

$$-\mathcal{E} + iR + L\frac{di}{dt} = 0 \quad \rightarrow \quad i\mathcal{E} = i^2R + iL\frac{di}{dt}$$

- iE é a potência fornecida pela bateria
- $i^2R$  é a potência fornecida à resistência
- $iL\frac{di}{dt}$  é a potência fornecida à bobine

Se for U a energia interna na bobine num instante qualquer a potência na bobine isto é a taxa de fornecimento de energia à bobine

$$\frac{dU}{dt} = Li\frac{di}{dt}$$

A energia total fornecida à bobine é

$$U = \int dU = \int_0^i Li \ di \quad \to \quad U = \frac{1}{2} Li^2$$

Esta é a energia armazenada no campo magnético da bobine quando a corrente é igual a *i* 

#### 7. Indução electromagnética

#### Energia do campo magnético

Tal como no caso do condensador é necessário fornecer energia para estabelecer um campo eléctrico  $U=\frac{1}{2}CV^2$ 

A densidade de energia do campo magnético pode ser estabelecida de um modo simples considerando o caso do solenóide, onde a indutância e o campo são bem conhecidos

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{\ell} A = \mu_0 \left(\frac{N}{\ell}\right)^2 \ell A \quad ; \quad B = \mu_0 \frac{N}{\ell} i \quad \rightarrow \quad i = \frac{B}{\mu_0 \frac{N}{\ell}}$$

Então

$$U = \frac{1}{2}Li^{2} = \frac{1}{2}\mu_{0} \left(\frac{N}{\ell}\right)^{2} \ell A \left(\frac{B}{\mu_{0} \frac{N}{\ell}}\right)^{2} = \frac{B^{2}}{2\mu_{0}} \ell A$$

donde

$$u_B = \frac{U}{\ell A} = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Esta expressão é válida para qualquer região do espaço onde existe um campo magnético

#### 7. Indução electromagnética

Energia do campo electromagnético


A densidade de energia do campo electromagnético é igual à soma da densidade do campo elétrico com a densidade de energia do campo magnético


$$u = u_E + u_B = \frac{1}{2}\varepsilon_0 E^2 + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Numa onda electromagnética propagar-se no vazio a energia total divide-se em partes iguais pelo campo elétrico e pelo campo magnético pois  $c^2 = \frac{1}{\varepsilon_0 \mu_0}$  e  $B = \frac{E}{c}$ 

## 7. Indução electromagnética

#### Indução mútua





Fenómeno que ocorre quando a variação do fluxo de um circuito influencia outro circuito


- Duas bobines próximas uma da outra
- A bobine 1 com  $N_1$  espiras transporta a corrente  $i_1$
- A bobine 2 com N<sub>2</sub> espiras
- o fluxo magnético da corrente na bobine 1 que atravessa a bobine 2 é  $\Phi_{1\rightarrow2}$
- Usando a definição de auto-indução, definimos o coeficiente de indução mútua  $M_{1\rightarrow 2}$


$$M_{12} = \frac{N_2 \Phi_{12}}{i_1}$$


- O coeficiente de indução mútua depende da geometria de ambos os circuitos e da sua orientação relativa
- A unidade S.I. da indução mútua é o henry (H)

## 7. Indução electromagnética

#### Indução mútua







Se a corrente  $i_1$ variar com o tempo, a f.e.m. induzida na bobine 2 é

$$\mathcal{E}_2 = -N_2 \frac{d\Phi_{12}}{dt} = -N_2 \frac{d}{dt} \left( \frac{M_{12}i_1}{N_2} \right) = -M_{12} \frac{di_1}{dt}$$

De um modo análogo obtemos para a bobine 1

$$\mathcal{E}_1 = -M_{21} \frac{di_2}{dt}$$

Os coeficientes são iguais

$$M_{21} = M_{12} = M$$

$$\mathcal{E}_2 = -M \frac{di_1}{dt}$$
 e  $\mathcal{E}_1 = -M \frac{di_2}{dt}$ 

em acordo com  $\mathcal{E} = -L(di/dt)$