


Nyan Studio

ユーザーマニュアル

Version 1.1.2

歌録りに必要な操作を、できるだけ少ない手順で。



FUNtasia Audio

1. まずこれだけ：最短クイックスタート

1. AUDIO SETTINGS を開き、入力デバイスと出力デバイスを選びます。Windows で低レイテンシー録音を行う場合は、利用できる ASIO デバイスを選択し、必要に応じて AUDIO BUFFER を調整します。
2. Add Backing アイコン、またはタイムラインへのドラッグ&ドロップでバックキングを読み込みます。
3. 録音したい VOX トラックの R を ON にします。必要なら BPM、拍子、メトロノーム、COUNT-IN 1 BAR を設定します。
4. MONITOR を ON にすると、自分の声を Nyan Studio 経由で返せます。REVERB はモニター音だけにかかり、録音ファイルはドライのままです。
5. Record を押して録音します。録音後はリージョンを編集し、空白部分またはルーラーをドラッグして RANGE を作成してから Export します。

POINT

Nyan Studio はバックキングを基準にしたボーカル録音ワークフローです。録音やセッション保存の前に、まずバックキングを 1 つ読み込むのが基本です。

2. 画面の見方

上段：低頻度の設定

- New Session / Open Session / Save Session
- 拍子・Ruler・Export Format / Sample Rate / Bit Depth
- 右上：AUDIO SETTINGS

中央：タイムライン

- 左側：トラック名、R/M/S、Volume、Peak
- 右側：Backing / VOX リージョン、ルーラー、再生ヘッド、Repeat / Export 共通の RANGE
- タイムライン下の横スクロールバーで左右へ移動

下段：録音・編集・モニター

- アイコン列、BPM、Metronome、Count-In、Zoom、Track Height、MONITOR、REVERB、RANGE、MASTER、Stereo Peak Meter

3. アイコンボタン早見表

現在の UI では、よく使う操作を文字ではなくアイコンで表示しています。各マークの中心位置を揃えて掲載しています。操作できない状態では薄く表示されることがあります。

マーク	名称	何をするボタン？
	New Session	現在のセッションを閉じ、新しい空のセッションを開始します。
	Open Session	.nyanstudio / 旧 .nearstudio セッションを開きます。
	Add Backing	音声ファイルを Backing トラックへ追加します。
	Save Session	現在の作業を .nyanstudio セッションとして保存します。
	Return to Zero	再生ヘッドを 0:00 へ戻します。Home キーでも実行できます。
	Play	現在の再生ヘッド位置から再生します。Space でも Play / Stop を切り替えます。
	Stop	再生を停止します。
	Record	R で Arm されている VOX トラックへ録音を開始 / 停止します。
	Repeat	現在の RANGE 内を繰り返し再生します。RANGE は Export にも使われます。
	Add VOX Track	VOX トラックを追加します。最大 8 トラックです。
	Delete	選択中の VOX リージョンをまとめて削除します。
	Glue / Merge	同じ VOX トラック内で複数選択したリージョンを 1 つへ結合します。
	Undo	直前の編集を取り消します。Ctrl+Z。
	Redo	Undo した編集をやり直します。Ctrl+Y。
	Export Mix	現在の RANGE と書き出し設定で通常のミックスを書き出します。
	Vocal Stem Export	現在の RANGE から対象 VOX トラックを個別ファイルとして書き出します。
	Metronome	メトロノームを ON / OFF。横の VOL でクリック音量を調整します。

4. バッキングトラック

操作	やり方
追加	Add Backing、またはタイムラインヘドラッグ&ドロップ。最大 8 トラック。
対応形式	WAV / MP3 / AIF / AIFF / FLAC / OGG
位置を動かす	バックングリージョン本体を左右ヘドラッグ。
Mute / Solo	左側の M / S。どれか 1 トラックが Solo なら、Solo されたトラックだけが再生されます。
名前変更	トラック名をダブルクリック。Enter またはクリックアウトで確定、Esc でキャンセル。
並べ替え	トラック名部分を上下ヘドラッグ。Backing 同士で順番を入れ替えます。
RANGE にする	バックングリージョンをダブルクリックすると、そのリージョン全体が Repeat / Export 共通の RANGE になります。

5. VOX トラックと録音

項目	内容
トラック数	最大 8 VOX トラック。Add VOX Track で追加。複数あるときは左側の X で削除できます。
R	Record Arm。録音する VOX トラックを選択。
M / S	Mute / Solo。
Volume / Peak	各 VOX トラックに独立した Volume と Peak Meter。
Rename	トラック名をダブルクリック。クリックアウトでも入力内容を確定。
Reorder	トラック名部分を上下ヘドラッグ。VOX 同士で順番を入れ替えます。

録音手順

1. 録音したい VOX トラックの R を ON にします。
2. 必要なら COUNT-IN 1 BAR、メトロノーム、MONITOR を設定します。
3. Record を押します。録音中にもう一度 Record を押すと停止します。
4. 録音したテイクは VOX リージョンとしてタイムラインへ追加されます。

6. VOX リージョン編集

操作	マウス / キー
単体選択	リージョンを左クリック。
複数選択	Shift + 左クリックでリージョンを選択へ追加 / 解除。
まとめて移動	複数選択中は、選択リージョンの下半分をドラッグすると、選択中のリージョンをまとめて左右へ移動します。所属トラックと相対間隔は保持されます。
分割 (Scissors)	VOX リージョン上半分をダブルクリックすると、その位置で Split。
トリム	リージョン左右端をドラッグ。
リージョン全体を RANGE	VOX リージョン下半分をダブルクリック。
空白から RANGE	アレンジビューの空白を横へドラッグ。最終トラックより下の空白からも RANGE を作れます。
Glue / Merge	同じ VOX トラック内の 2 つ以上を Shift + 左クリックで選択し、Glue / Merge または G。間の空白は無音として保持。
削除	選択中の VOX リージョンを Delete。複数選択時はまとめて削除。
Undo / Redo	Ctrl+Z / Ctrl+Y。まとめて移動・削除も 1 回の編集として Undo できます。

EDITING TIP Shift は複数リージョン選択に使います。旧バージョンの「Shift で強制範囲選択」は v1.1.2 では使用しません。

7. RANGE・再生・ナビゲーション

機能	操作
再生 / 停止	Space で Play / Stop。Stop アイコンでも停止。
0 秒へ戻る	Home、または Return to Zero。
RANGE 作成	ルーラーを横ドラッグ、Backing をダブルクリック、VOX 下半分をダブルクリック、またはアレンジビューの空白を横ドラッグ。
RANGE 長さ調整	IN / OUT 上の三角ハンドルを左右へドラッグ。
RANGE 解除	ルーラーをダブルクリック。
Repeat	現在の RANGE 内を繰り返します。同じ RANGE が Export にも使われます。
横スクロール	Shift+Wheel、または横スクロールバー。
横 Zoom	Ctrl+Wheel、または ZOOM。
Track Height	Alt+Wheel、または Track Height バー。

8. AUDIO SETTINGS・オーディオバッファ

AUDIO SETTINGS では入力 / 出力デバイスとバッファサイズを設定できます。設定は Nyan Studio 全体の設定として保存され、次回起動時に復元されます。

Buffer	目安
32 samples	Ultra Low Latency
64 samples	Low Latency
128 samples	Balanced
256 samples	Stable
512 samples	High Stability
512 より大きい	Maximum Stability

DRIVER CONTROL一部の ASIO ドライバーは、Nyan Studio からの Buffer Size 変更を受け付けません。その場合は OPEN DRIVER CONTROL PANEL からメーカー側の設定画面を開いて変更します。パネルを閉じた後、Nyan Studio はオーディオデバイスを再同期して実際のバッファサイズを表示します。

9. BPM・拍子・メトロノーム

- BPM は下段の BPM コントロールで調整。
- 拍子は 3/4・4/4・6/8。
- RULER: BARS は小節 / 拍、RULER: TIME は時間表示。
- Metronome アイコンで ON / OFF。VOL でクリック音量。
- COUNT-IN 1 BAR は録音開始前に 1 小節のカウントを追加。

10. Software Monitoring / Monitor Reverb

- MONITOR はマイク入力を Nyan Studio 経由でヘッドホン / 出力へ返します。
- REVERB はモニター音だけにかかり、録音ファイルには焼き込みません。
- ハウリング防止のためヘッドホンを推奨。
- オーディオインターフェースの Direct Monitoring と同時使用すると二重に聞こえる場合があります。

11. ミキサーとピークメーター

- Backing / VOX それぞれに Volume と Peak Meter。
- MASTER は最終出力全体の音量。
- MASTER の Stereo Peak Meter で L/R を確認。
- 0 dBFS を超えると CLIP 表示が赤く保持されます。CLIP 表示をクリックするとリセット。

12. Export / Vocal Stem Export

通常 Export

- WAV / FLAC / AIFF、44.1 / 48 kHz、Bit Depth を選択。32-bit float は WAV のみ。
- RANGE を作り、必要なら IN / OUT で調整して Export Mix。
- 通常 Export は再生時と同じ Mute / Solo と MASTER Volume を反映。

Vocal Stem Export

- VOX トラックごとに個別ファイルを書き出します。
- Mute された VOX、または RANGE 内に音声がない VOX はスキップ。
- 各 VOX Track Volume は反映。Backing / MASTER / Metronome / Monitor Reverb は含めません。

13. Session ファイル

- セッション拡張子は .nyanstudio。旧 .nearstudio も Open 対象。
- Save すると同じ場所に「セッション名_Audio」フォルダが作られ、Backing / 録音素材をコピー。
- Session には BPM、拍子、トラック名、Mute/Solo、Volume、リージョン位置、RANGE、Repeat、Zoomなどを保存。
- オーディオデバイス / Buffer Size は Session ではなく、Nyan Studio のグローバル設定として保存。
- Windows の関連付けを行うと .nyanstudio に専用 Session アイコンを表示できます。

IMPORTANT .nyanstudio を別の PC / フォルダへ移動するときは、対応する「_Audio」フォルダも一緒に移動してください。

14. ショートカット早見表

キー / 操作	機能
Space	Play / Stop
R	Record / Stop Recording
Home	Return to Zero
Shift + 左クリック	VOX リージョン複数選択（追加 / 解除）
Delete	選択リージョンをまとめて削除
G	Glue / Merge（同一 VOX トラック内）
Ctrl+Z / Ctrl+Y	Undo / Redo
Ctrl+S	Save Session
Ctrl+O	Open Session
Ctrl+N	New Session
Shift+Wheel	横スクロール
Ctrl+Wheel	横 Zoom
Alt+Wheel	Track Height

15. 困ったとき

症状	確認すること
マイクが聞こえない	AUDIO SETTINGS の入力、MONITOR、ヘッドホン / 出力を確認。
録音が遅れて聞こえる	ASIO と小さめの Buffer Size を試す。Direct Monitoring と Software Monitoring の二重監視にも注意。
Nyan から Buffer Size を変えられない	ドライバーが外部変更を拒否している場合があります。OPEN DRIVER CONTROL PANEL を使用。
Driver Panel で変えた値が反映されない	Nyan Studio 内の OPEN DRIVER CONTROL PANEL から開いて閉じると再同期します。必要なら AUDIO SETTINGS を開き直します。
Backing が鳴らない	M/S、Track Volume、MASTER Volume を確認。
Merge できない	2 つ以上の VOX リージョンを Shift+左クリックで選択し、同じ VOX トラック内か確認。
書き出しできない	Backing が読み込まれ、RANGE が 0 より長いか確認。32-bit float は WAV。
CLIP が赤い	Track / MASTER Volume を下げ、CLIP 表示をクリックしてリセット。
Session 素材が見つからない	.nyanstudio と対応する「_Audio」フォルダが一緒にあるか確認。

Nyan Studio v1.1.2

Simple recording. Direct editing. Comfortable vocal monitoring.