FUNtasia Audio

VST3 / WINDOWS - v1.2.2

FUN Sampler

사용 설명서

하나의 샘플을 직관적으로 연주하고 편집하세요.



이 설명서에서 다루는 내용

오디오 불러오기 / MIDI ROOT와 피치 / 루프 및 파형 편집 / POGO / 프리셋 / DAW 프로젝트 저장 및 복원

2026.11.02 | Windows / Studio One 사용자 테스트 확인

실제 조작을 중심으로 정리한 간단한 가이드입니다.

먼저 소리를 내보세요

세 단계로 빠르게 시작하기

화면 구성



1 샘플 불러오기 2 파형 / S-E 3 재생 모드

4 MIDI ROOT 5 AMP ADSR 6 POGO

01 LOAD SAMPLE

WAV, AIFF 또는 FLAC 파일을 선택합니다. 불러오면 파형이 표시됩니다.

02 MIDI ROOT 설정

기본값은 C3(MIDI 60). 원래 음높이를 낼 건반을 지정합니다.

03 MIDI 연주 또는 AUDITION

DAW에서 노트를 보내거나 AUDITION으로 미리 들어봅니다.

샘플 불러오기

한 번에 오디오 파일 한 개 사용

지원 파일 형식

WAV

일반 파형 파일

AIFF

.aif / .aiff

FLAC

무손실 오디오

불러오는 방법

- 상단의 LOAD SAMPLE을 눌러 파일을 선택합니다.
- Windows 파일 탐색기에서 플러그인 창으로 끌어다 놓아도 됩니다.
- 파일 여러 개를 놓으면 지원되는 첫 번째 오디오 파일을 선택합니다.

불러오기 제한

길이	최대 5분(300초)
채널	모노 / 스테레오
메모리	디코딩된 PCM 데이터 최대 512 MiB
잘못된 파일	불러오기를 거부하고 이전 샘플을 유지합니다

AUDITION 사용법

상단의 AUDITION을 누르면 MIDI 입력 없이 짧게 미리 듣습니다. v1.2.1부터 현재 MIDI ROOT를 기준으로 재생하므로 TRANSPOSE와 FINE이 0이면 원래 피치로 들을 수 있습니다.

재생 모드와 루프

파형 아래 PLAYBACK / LOOP 영역

TRIGGER - 언제 시작하고 멈출까요?

ONE-SHOT	Note On에서 시작하며 Note Off 후에도 계속 재생합니다.
GATE	건반을 놓으면 AMP RELEASE로 이동합니다. 기본 모드.
LOOP	S/E 마커 사이의 구간을 반복 재생합니다.

그 밖의 재생 설정

DIRECTION	FORWARD / REVERSE: 재생 방향 전환
VOICES	MONO / POLY 32: 단음 또는 최대 32음 동시 재생
LOOP ENTRY	FILE START / LOOP START: 루프 진입 위치
LOOP RELEASE	EXIT LOOP / RELEASE IN LOOP: 건반을 놓은 뒤의 동작
XFADE ms	루프 경계 크로스페이드, 0-500 ms / 기본 10 ms

기억해 두세요

LOOP ENTRY, LOOP RELEASE, XFADE는 TRIGGER가 LOOP일 때 적용됩니다. 역방향 루프를 확인할 때는 먼저 S/E 마커 위치를 확인하세요.

파형 편집하기

확대·이동 및 S/E 마커 직접 조작

S / E란?

S는 START(시작), E는 END(끝)입니다. LOOP 모드에서 반복 구간을 정의합니다. 위치는 원본 파일의 샘플 단위로 저장됩니다.

마우스 기본 조작

S / E 드래그	시작 / 끝 위치 변경
Shift + 구간 안 드래그	구간 길이를 유지한 채 전체 이동
마우스 휠	포인터 위치를 중심으로 가로 확대/축소
Shift + 휠	가로 스크롤(Pan)
오른쪽 / 가운데 드래그	가로 Pan
마우스 오른쪽 클릭	마커·확대/축소·전체 초기화 메뉴
FIT / ZOOM S/E	전체 파일 / 선택 구간 표시
+ / -	화면 중앙 기준으로 확대/축소
SNAP ON/OFF	드래그 시 영점 교차 스냅 전환

수치 입력 / SAMPLES / ms

파형 아래 START/END에 값을 입력할 수 있습니다. SAMPLES는 원본 샘플 수, ms는 시간 표시입니다. 수치 입력은 SNAP과 무관하며, S와 E 사이에는 최소 1샘플 간격이 유지됩니다.

피치 · 음량 · ADSR

아래쪽 노브는 Shift를 누른 채 드래그하면 감도가 1/10

PITCH / LEVEL

MIDI ROOT	0-127 / C3(MIDI 60)
TRANSPOSE	-48~+48반음 / 0
FINE	-100~+100 cent / 0
GAIN	-60~+12 dB / 0 dB

AMP ENVELOPE

ATTACK	0~30초 / 0
DECAY	0~30초 / 0.10
SUSTAIN	0~1 / 1.00
RELEASE	0~30초 / 0.10

MIDI ROOT 알아두기

v1.2.2부터 C3, D3, F#3처럼 음이름으로 표시합니다. 값 표시를 더블클릭하면 음이름이나 MIDI 번호를 입력할 수 있습니다. 플러그인의 기준은 C3 = MIDI 60입니다.

Shift로 미세 조정하기

- 일반 드래그 감도 100%, Shift + 드래그 감도 10%입니다.
- 드래그 도중 Shift를 눌렀다 떼도 값이 갑자기 튀지 않습니다.
- MIDI ROOT~RELEASE의 노브 8개와 POGO에 적용하며 XFADE 슬라이더는 제외됩니다.

MIDI ROOT는 입력 MIDI 노트의 기준 피치를 정합니다. DAW에서 이조하지 않아도 플러그인에서 직접 조절할 수 있습니다.

POGO로 피치에 움직임을

발음 직후의 피치를 짧게 휘게 하는 기능

POGO의 작동 방식

POGO는 MIDI Note On 직후 피치 오프셋을 주고 약 180 ms 후 원래 피치로 돌아갑니다. 가운데 0%는 효과가 없으며 DAW 자동화도 지원합니다.

-100%	시작 시 -24반음, 약 180 ms 후 기준 피치로
0%	효과 없음. MIDI ROOT / TRANSPOSE / FINE 적용
+100%	시작 시 +24반음, 약 180 ms 후 기준 피치로

사운드 디자인 아이디어

01 킥 / 퍼커션

양수로 빠르게 떨어지는 피치 어택을 만듭니다.

02 보이스 / FX

음수로 발음 직후 피치가 뛰어오르게 합니다.

03 루프 소재

첫 어택에 짧은 피치 움직임을 더합니다.

조작 팁

POGO도 Shift + 드래그 시 감도가 1/10입니다. 노브를 더블클릭하면 0으로 돌아옵니다. 재생 중 변경에는 약 5 ms 스무딩이 적용됩니다.

프리셋 사용하기

FACTORY는 설정 템플릿, USER는 오디오도 저장

PRESETS 브라우저에서

- ALL / FACTORY / USER로 필터링하고 검색어를 입력할 수 있습니다.
- 결과 행을 클릭해 적용합니다. 검색 중 위/아래 키와 Enter도 사용합니다.
- 별표(*)는 선택 또는 저장 이후 설정이 변경되었다는 표시입니다.

FACTORY와 USER의 차이

FACTORY	사운드 템플릿 8개. 로드된 오디오와 S/E 마커는 유지합니다.
USER	.funpreset에 파라미터, 마커, 압축 오디오 데이터를 저장합니다.

주요 명령

SAVE / SAVE AS	덮어쓰기 / 새로 저장(확인·선택 창 표시 가능)
LOAD FILE	외부 .funpreset 파일 불러오기
REFRESH / FOLDER	목록 새로고침 / User Preset 폴더 열기
DELETE	확인 후 관리 대상 User Preset을 휴지통으로 이동

FACTORY 프리셋 8개

INIT - CLEAN / ONE SHOT - SNAP / TIGHT GATE / LOOP TEXTURE / REVERSE CLOUD / POGO UP / POGO DOWN / SOFT BLOOM

저장 · 자동화 · 문제 해결

다음 작업에서도 같은 소리로 시작하기

DAW 프로젝트에 저장

FUN Sampler는 불러온 샘플 PCM을 무손실 압축해 플러그인 상태에 포함합니다. 프로젝트를 저장하고 다시 열면 오디오, S/E 마커, 파라미터가 복원됩니다. 중요한 원본 파일은 따로 백업하세요.

DAW 자동화

MIDI ROOT, TRANSPOSE, FINE, GAIN, ADSR, POGO 등을 자동화할 수 있습니다. LOOP START와 LOOP END도 0~100% 자동화 값으로 제공되며 파형 마커 조작을 기록할 수 있습니다.

자주 확인할 사항

소리가 안 남	파일, MIDI 노트, GAIN, TRIGGER 확인. AUDITION 시도.
음높이가 다름	MIDI ROOT / TRANSPOSE / FINE과 DAW 옥타브 표기 확인.
루프가 안 됨	TRIGGER를 LOOP로 설정하고 S/E 범위를 확인.
드롭이 안 됨	DAW 클립 대신 Explorer의 실제 오디오 파일을 드롭.

v1.2.2 테스트 기록 (2026-11-02)

사용자가 Windows / Studio One에서 MIDI ROOT, Shift 조작, 반복 삽입, Undo/Redo, 프로젝트 저장/복원 통과를 보고했습니다. pluginval Strictness 5: SUCCESS, Steinberg VST3 Validator: 47 passed / 0 failed.
이는 테스트된 환경의 결과이며 모든 DAW 환경을 보장하지 않습니다.