
FUNtasia AUDIO

FUN Rack

日本語版 ユーザーマニュアル

8つのエフェクトを、ひとつの音へ。



BUILD YOUR SOUND / YOUR WAY

8スロット直列VST3 FXラック｜FREEエディション

日本語 / JAPANESE

01 はじめに

FUN Rack の基本と、最初の音を出すまで

FUN Rackは、最大8つのVST3エフェクトを上から順に接続するオーディオプラグインです。単体のエフェクトを組み合わせ、自分だけの音作りができます。各スロットとラック全体に独立したMIXを備えています。

信号の流れ

FUN Rack / AUDIO PATH
入力 → SLOT 1 → SLOT 2 → … → SLOT 8 → MASTER MIX → 出力

クイックスタート

01 挿入	DAWのステレオ・オーディオトラックにFUN Rackをインサートします。
02 エフェクトを選ぶ	空のスロットのCHOOSE FXから、使用するVST3エフェクトを選びます。
03 適用	必要に応じてDAWを停止し、APPLY WHEN STOPPEDをクリックして変更を適用します。
04 音を調整	各スロットのMIXで個別の処理量を、MASTER MIXでラック全体の処理量を調整します。

はじめての方へ

変更を選択しただけでは、実行中のチェーンに反映されない場合があります。PENDING表示とAPPLYボタンを確認してください。

02 スロットの操作

上から下へ流れる、8スロットの直列チェーン

画面の操作部

表示・操作	動作
1–8	スロット番号。処理は番号の小さい順に実行されます。
OFF / LIVE / MISS	OFFは空、LIVEは動作中、MISSは参照先VST3が見つからない状態です。
CHOOSE FX	空のスロットでVST3エフェクトを選択します。
REPLACE	読み込み済みのエフェクトを別のVST3へ交換します。
EDIT GUI	読み込み済みエフェクトの編集画面を別ウィンドウで開きます。
REMOVE	該当スロットからエフェクトを外す変更を予約します。
MIX	そのスロットだけのDry/Wet比率を0~100%で調整します。
左端の点線グリップ	ドラッグしてスロット順を並べ替えます。
PENDING	チェーン構成の変更が確定待ちであることを示します。

並べ替えの注意

子エフェクトのEDIT GUIを開いている場合は、いったん閉じてから移動・交換を行ってください。確定待ちの変更はDISCARDで取り消せます。

03 MIXとオーバーサンプリング

個別MIXとMASTER MIXの違いを理解する

MASTER MIX：ラック全体のDry/Wet

画面右上のMASTER MIXは、入力原音と8スロットを通った処理後の音を線形に混ぜます。初期値は100%。原音経路はラックの報告レイテンシーに合わせて遅延整列されます。

0%	入力の原音のみ（Dry）
50%	原音50% + ラック処理音50%
100%	ラック処理音のみ（Wet、初期値）

出力 = (1 - MIX) × Dry + MIX × Wet

CHAIN OS：チェーン全体の処理倍率

CHAIN OSでは、内蔵する子エフェクトの処理経路をまとめて高いサンプルレートで動かす倍率を選択できます。変更には停止・安全な再構築が必要です。

OFF (1x)	オーバーサンプリングなし。初期値。
2x	ホストの2倍の内部レートで処理。
4x	ホストの4倍の内部レートで処理。
8x	ホストの8倍の内部レートで処理。

レイテンシーと負荷

CHAIN OSを上げるとCPU使用量やレイテンシーが増える場合があります。実際の音質変化と安定性は子VST3に依存します。DAWが表示するPDC値も確認してください。

04 プリセットと変更の確定

保存・復元と、停止中の安全な適用

上部ツールバー

ボタン	内容
SAVE PRESET	現在のラック状態を .frackpreset 形式で保存します。
LOAD PRESET	プリセットブラウザーから .frackpreset を選び、読み込みを予約します。
CHECK FILE	選択したプリセットファイルのコンテナー形式・チェックサムを確認します。読み込みは行いません。
DISCARD	未適用の構成変更を取り消します。
APPLY WHEN STOPPED	停止確認を行い、予約した変更を安全なタイミングで適用します。

確実に変更を反映するには

1. CHOOSE FX、REPLACE、REMOVE、並べ替え、CHAIN OSなどを操作します。
2. DAWの再生を停止し、APPLY WHEN STOPPEDをクリックします。
3. PENDINGが消え、LIVE状態になったことを確認します。

> **プリセットの互換性**
> CHECK FILEの成功は、子VST3のインストール状況や音声動作を保証するものではありません。別のPCで使う場合は、必要な子プラグインもインストールしてください。DAWプロジェクト保存時はプラグインの状態も保存されます。

05 よくある質問とご案内

トラブルシューティング・仕様・ライセンス

トラブルシューティング

Q. エフェクトを選んでも音が変わらない

A. PENDING表示を確認してください。DAW停止後にAPPLYを押し、スロットがLIVEになっているか確かめます。

Q. EDIT GUIが開かない

A. そのスロットにLIVEの子エフェクトがあるか確認します。MISSの場合はVST3のインストール先を確認し、REPLACEで指定し直します。

Q. 音のタイミングやCPU負荷が変わった

A. CHAIN OS倍率や子エフェクト自身の遅延を見直してください。DAWのPDC表示とオーディオ設定を確認します。

Q. プリセットを読み込めない

A. .frackpresetファイルか確認し、CHECK FILEで破損の有無を検査します。子エフェクトの互換性は別途確認が必要です。

FREE v1.0.0 の範囲

8スロット直列構成／ステレオ音声処理／VST3 FXホスティング／各スロットMIX／MASTER MIX／CHAIN OS（1x・2x・4x・8x）／プリセット保存・読み込み。自由な並列ルーティングやMIDI入力は本バージョンの対象外です。

書体とライセンス

FUN Rackのタイトルとスロット番号にはKaisei Opti Regularを採用しています。Copyright 2020 The Kaisei Project Authors。SIL Open Font License 1.1に基づき使用・同梱しています。ライセンス全文は同梱のLICENSES/KaiseiOpti-OFL.txtをご覧ください。