
FUNtasia AUDIO

FUN Rack

한국어 사용자 설명서

여덟 개의 이펙트로 완성하는 나만의 사운드.



BUILD YOUR SOUND / YOUR WAY

8슬롯 직렬 VST3 이펙트 랙 | FREE 에디션

한국어 / KOREAN

01 시작하기

FUN Rack 소개와 첫 이펙트 체인 만들기

FUN Rack은 최대 8개의 VST3 오디오 이펙트를 위에서 아래로 직렬 연결하는 플러그인입니다. 서로 다른 이펙트를 조합해 원하는 사운드를 만들 수 있습니다. 각 슬롯에는 개별 MIX가 있고, MASTER MIX는 랙 전체의 혼합 비율을 조절합니다.

신호 흐름

FUN Rack / AUDIO PATH
입력 → SLOT 1 → SLOT 2 → ··· → SLOT 8 → MASTER MIX → 출력

빠른 시작

01 삽입	DAW의 스테레오 오디오 트랙에 FUN Rack을 삽입합니다.
02 선택	빈 슬롯의 CHOOSE FX를 눌러 사용할 VST3 이펙트를 선택합니다.
03 적용	필요한 경우 DAW 재생을 멈추고 APPLY WHEN STOPPED를 눌러 변경을 적용합니다.
04 조절	각 슬롯의 MIX를 조절한 뒤 MASTER MIX로 전체 처리음과 원음을 혼합합니다.

알아두세요
이펙트를 선택하더라도 체인 변경이 즉시 적용되지 않을 수 있습니다. PENDING 표시가 있으면 DAW를 멈춘 뒤 APPLY WHEN STOPPED를 사용하세요.

02 여덟 개의 슬롯

위에서 아래로 순서대로 처리되는 직렬 체인

슬롯 조작

표시 / 조작	기능
1-8	슬롯 번호입니다. 번호가 작은 슬롯부터 순서대로 처리합니다.
OFF / LIVE / MISS	OFF는 빈 슬롯, LIVE는 작동 중, MISS는 VST3를 찾지 못한 상태입니다.
CHOOSE FX	빈 슬롯에 사용할 VST3 이펙트를 선택합니다.
REPLACE	현재 이펙트를 다른 이펙트로 교체하도록 예약합니다.
EDIT GUI	내부 이펙트의 편집 화면을 별도 창으로 엽니다.
REMOVE	해당 슬롯의 이펙트 제거를 예약합니다.
MIX	해당 슬롯만의 Dry/Wet 비율을 0~100%로 조절합니다.
왼쪽 점선 핸들	드래그하여 슬롯의 처리 순서를 바꿉니다.
PENDING	체인 구성 변경이 적용 대기 중임을 알립니다.

순서 변경 시 주의

이펙트의 EDIT GUI 창이 열려 있다면 닫은 뒤 이동하거나 교체하세요. 적용 전의 변경 사항은 DISCARD로 취소할 수 있습니다.

03 MIX와 오버샘플링

슬롯 MIX와 MASTER MIX의 차이

MASTER MIX: 랙 전체의 Dry/Wet

오른쪽 위의 MASTER MIX는 입력 원음과 8개 슬롯을 통과한 처리음을 선형으로 혼합합니다. 기본값은 100%입니다. 원음 경로는 랙에서 보고하는 레이턴시에 맞춰 지연 정렬됩니다.

0%	입력 원음만 출력 (Dry)
50%	원음 50% + 처리음 50%
100%	처리음만 출력 (Wet, 기본값)

출력 = (1 - MIX) × Dry + MIX × Wet

CHAIN OS: 체인 전체 오버샘플링

CHAIN OS로 내부 이펙트 체인을 더 높은 샘플레이트에서 처리할 수 있습니다. 모드 변경은 체인 구조 변경이므로 DAW를 멈추고 안전하게 적용해야 합니다.

OFF (1x)	오버샘플링 없음. 기본값.
2x	호스트 샘플레이트의 2배로 처리.
4x	호스트 샘플레이트의 4배로 처리.
8x	호스트 샘플레이트의 8배로 처리.

레이턴시와 CPU

CHAIN OS 배율이 높을수록 CPU 사용량과 레이턴시가 증가할 수 있습니다. 음질 및 호환성은 내부 VST3에 따라 달라집니다. DAW에 표시되는 플러그인 레이턴시와 PDC도 확인하세요.

04 프리셋과 안전한 적용

체인 저장 및 변경 사항 확정

상단 도구 모음

버튼	동작
SAVE PRESET	현재 랙 상태를 .frackpreset 파일로 저장합니다.
LOAD PRESET	프리셋 브라우저에서 .frackpreset을 선택해 복원을 예약합니다.
CHECK FILE	프리셋 컨테이너 구조와 체크섬을 검사합니다. 실제로 불러오지는 않습니다.
DISCARD	아직 적용하지 않은 체인 구성 변경을 취소합니다.
APPLY WHEN STOPPED	재생 중지를 확인한 뒤 안전한 시점에 변경 사항을 적용합니다.

확실한 적용 순서

1. CHOOSE FX, REPLACE, REMOVE, 순서 변경 또는 CHAIN OS를 설정합니다.
2. DAW 재생을 멈추고 APPLY WHEN STOPPED를 클릭합니다.
3. PENDING 표시가 사라지고 해당 슬롯이 LIVE인지 확인합니다.

> 프리셋 호환성
> CHECK FILE이 통과해도 내부 VST3의 설치 여부나 호환성까지 보장하지는 않습니다. 다른 컴퓨터에서는 필요한 이펙트도 함께 설치하세요. DAW 프로젝트를 저장하면 랙의 플러그인 상태도 저장됩니다.

05 문제 해결과 라이선스

자주 묻는 질문, 지원 범위, 글꼴 저작권

문제 해결

Q. 이펙트를 골랐지만 소리가 바뀌지 않아요.

A. PENDING 표시를 확인하세요. DAW를 멈추고 APPLY를 누른 뒤 슬롯이 LIVE인지 확인합니다.

Q. EDIT GUI가 열리지 않아요.

A. 슬롯이 LIVE인지 확인하세요. MISS라면 VST3 설치 경로를 확인하고 REPLACE로 다시 지정합니다.

Q. 타이밍이나 CPU 사용량이 달라졌어요.

A. CHAIN OS 배율과 내부 이펙트 자체의 지연을 확인하세요. DAW의 PDC 및 오디오 설정도 확인합니다.

Q. 프리셋을 불러올 수 없어요.

A. 확장자가 .frackpreset인지 확인하고 CHECK FILE로 손상 여부를 검사합니다. 내부 플러그인 호환성은 별도 확인이 필요합니다.

FREE v1.0.0 기능 범위

8개의 직렬 슬롯, 스테레오 오디오, VST3 이펙트 호스팅, 슬롯별 MIX, MASTER MIX, CHAIN OS(1x/2x/4x/8x), 프리셋 저장 및 불러오기를 지원합니다. 자유로운 병렬 라우팅 및 MIDI 입력은 이 버전에 포함되지 않습니다.

글꼴과 라이선스

FUN Rack의 제목과 슬롯 번호에는 Kaisei Opti Regular가 사용됩니다. Copyright 2020 The Kaisei Project Authors. SIL Open Font License 1.1에 따라 사용 및 배포합니다. 전체 라이선스는 LICENSES/KaiseiOpti-OFL.txt에 포함되어 있습니다.