FUN FILTER PACK

사용 설명서

필요한 조작만 남긴 세 가지 필터.






01 HIGH PASS

02 LOW PASS

03 BAND PASS

한국어



01

세 가지 필터, 간결한 작업 방식

HIGH PASS / LOW PASS / BAND PASS

FUN Filter Pack에는 High Pass, Low Pass, Band Pass의 세 가지 오디오 효과가 포함되어 있습니다. 각 플러그인은 컷오프 주파수 조절에 집중합니다. 화면의 수치를 확인하고, 실제 소리를 들으며 원하는 결과를 찾아보세요.

01
HIGH PASS

불필요한 저역을 감쇠해 소리를 정리합니다.

02
LOW PASS

고역을 감쇠해 밝기와 대역폭을 조절합니다.

03
BAND PASS

두 컷오프 사이의 통과 대역을 설정합니다.

빠른 시작

1. DAW의 오디오 트랙에 원하는 필터를 삽입합니다.
2. 노브를 위아래로 드래그해 컷오프 주파수를 설정합니다.
3. 미세 조정할 때는 Shift 키를 누른 채 드래그합니다.
4. 재생하며 소리를 확인하고, 필요하면 DAW 자동화를 사용합니다.

화면과 수치 표시

기본 GUI 배율은 60%입니다. High Pass와 Low Pass는 정사각형(266 × 266 px), Band Pass는 2:1(532 × 266 px)입니다. 약 50~200%로 크기를 조절할 수 있으며, 값은 Hz 또는 kHz로 표시됩니다.

02

High Pass | 하이패스

HIGH PASS

설정한 컷오프 주파수보다 낮은 성분을 감쇠합니다. 필요하지 않은 저역 에너지를 정리할 때 사용하세요.



범위	기본값
20 Hz - 3 kHz	200 Hz
공칭 기울기	변경 시 전환
24 dB/oct	~5 ms

CUTOFF FREQUENCY

활용 예

- 보컬이나 효과음의 저역 울림 줄이기
- 불필요한 초저역 에너지 정리하기
- 여러 레이어의 저역 중첩 줄이기

참고

20~3,000 Hz를 조절할 수 있습니다. 기본값 200 Hz는 모든 소스에 권장되는 값이 아니라 시작 상태입니다.

Low Pass | 로우패스

LOW PASS

설정한 컷오프 주파수보다 높은 성분을 감쇠합니다. 밝기를 낮추거나 배경 레이어의 대역폭을 좁힐 때 사용할 수 있습니다.



범위	기본값
20 Hz - 20 kHz	20 kHz

공칭 기울기	변경 시 전환
24 dB/oct	~5 ms

CUTOFF FREQUENCY

활용 예

- 지나치게 밝은 소스의 고역 다듬기
- 배경 텍스처를 부드럽게 만들기
- 컷오프 자동화로 음색 변화 만들기


참고

기본값은 20 kHz입니다. 고역 응답에는 구현된 matched/decramped 로우패스 설계의 특성이 반영됩니다.

Band Pass | 밴드패스

BAND PASS

왼쪽 HIGH PASS CUTOFF로 저역을, 오른쪽 LOW PASS CUTOFF로 고역을 줄입니다. 두 값 사이의 대역을 중심으로 소리가 통과합니다.



파라미터 사양

파라미터	범위	기본값
High Pass Cutoff	20 Hz - 20 kHz	200 Hz
Low Pass Cutoff	20 Hz - 20 kHz	2.5 kHz

활용 예

- 전화기처럼 좁은 대역의 효과 만들기
- 소리의 중역 존재감 강조하기
- 두 노브를 움직여 통과 대역 변화시키기

참고

보통 HP를 LP보다 낮게 설정합니다. 두 값이 교차하면 DSP가 유효 컷오프를 안전한 순서로 제한합니다.

조작 및 기술 사양, 문제 해결

WORKFLOW / TECHNICAL REFERENCE

세 가지 필터에 공통으로 적용되는 조작과 DAW에서 확인할 사항입니다.

드래그	노브를 위아래로 움직여 컷오프를 변경합니다.
Shift + 드래그	컷오프를 더 세밀하게 조절합니다.
DAW 자동화	컷오프는 호스트 파라미터로 공개됩니다.

저장, 오디오, 호스트

- 파라미터 값은 DAW의 플러그인 상태와 함께 저장되고 복원됩니다.
- 모노 또는 스테레오 오디오 효과로 사용할 수 있습니다.
- 컷오프 변경 시 기존/새 필터 사이에 약 5 ms 크로스페이드가 적용됩니다. 모든 클릭 노이즈가 완전히 사라지는 것을 보장하지는 않습니다.

문제가 발생했을 때

DAW 목록에 플러그인이 없어요

완전한 VST3 번들이 호스트 검색 폴더에 있는지 확인하세요. Windows에서는 Contents/x86_64-win 내부의 실제 바이너리 파일도 필요합니다. 다시 검색해 보세요.

창 크기나 값이 달라요

기본 창 배율은 60%이지만 DAW가 이전 크기를 복원할 수 있습니다. 컷오프 값이 다르면 저장된 상태와 자동화를 확인하세요.

이 설명서는 FUN Filter Pack 1.1.0 GUI와 제공된 소스 사양을 기준으로 작성되었습니다. 화면 예시는 60% 배율입니다.