
FUNtasia Audio

FUN DC Filter

Manuel d'utilisation

Un outil précis pour supprimer l'offset continu et l'infra-grave inutile.



Commandes · Traitement du signal · Usage dans un DAW

FUN DC Filter est un filtre passe-haut du premier ordre conçu pour atténuer la composante continue (offset DC) et les fréquences subsoniques indésirables. Appliquez seulement le traitement nécessaire et vérifiez son effet sur le grave.

Pour v1.0.3 RC2

01 Prise en main

Trois étapes pour commencer.

1 **Insérer**

Chargez FUN DC Filter sur une piste audio, un bus ou la sortie master de votre DAW.

2 **Régler la coupure**

Commencez à la valeur initiale de 5,0 Hz. Utilisez les touches 3 / 5 / 10 Hz ou le bouton CUTOFF.

3 **Comparer**

Basculez ACTIVE pour comparer. ON active le filtre ; OFF laisse passer le signal non traité.


Les commandes

CUTOFF	De 1,0 à 100,0 Hz par pas de 0,1 Hz ; valeur initiale 5,0 Hz.
3 / 5 / 10 Hz	Raccourcis pour sélectionner rapidement une fréquence.
Champ numérique	Double-cliquez sur la valeur pour la saisir directement.
ACTIVE	Active/désactive le filtre avec une transition d'environ 15 ms.
Thème	Cliquez sur le nom de couleur en haut pour choisir parmi sept thèmes.
Redimensionnement	Faites glisser le coin inférieur droit ; le format 2:1 est conservé.

Les libellés affichés dans le plug-in restent en anglais, quelle que soit la langue de ce manuel.

02 Lire la courbe

FREQUENCY RESPONSE représente la réponse calculée à partir du Cutoff et de la fréquence d'échantillonnage. Ce n'est pas un analyseur en temps réel du signal entrant.



Axe horizontal	Échelle logarithmique de 1 à 200 Hz.
Axe vertical	Gain de 0 à -36 dB ; les atténuations inférieures sont limitées visuellement.
Courbe et repère	La ligne colorée montre la réponse calculée ; le repère vertical indique le Cutoff.

Fonctionnement interne

- Filtre passe-haut TPT du premier ordre, pente d'environ 6 dB/octave. Sa phase minimale implique une variation de phase près de la coupure.
- Les changements de Cutoff sont lissés sur environ 15 ms ; ACTIVE utilise un fondu distinct d'environ 15 ms.
- Quand ACTIVE est sur OFF, l'état interne du filtre continue de suivre le signal, tandis que l'audio fini ordinaire passe sans traitement.
- Fonctionnement mono ou stéréo ; les états des filtres gauche et droit sont indépendants.

03 Dans votre DAW

Adaptez la fréquence de coupure au contenu, puis contrôlez le résultat à l'écoute et aux instruments de mesure.

01

Réduire l'offset DC

Essayez d'abord 3-5 Hz. Surveillez le décalage de la forme d'onde et l'énergie subsonique superflue.

02

Kick et basse

Préservez les fondamentales les plus graves. Au-delà de 10 Hz, vérifiez l'impact et le poids du son.

03

Écoute A/B

Alternez ACTIVE ON et OFF pour comparer le niveau et le grave. La transition est lissée, mais le filtre possède toujours une réponse en phase.

04

Automation et rappel

CUTOFF et ACTIVE sont automatisables. Cutoff, ACTIVE et le thème graphique sont mémorisés dans l'état du plug-in.

Conseils de production

- Une coupure très basse ne garantit pas une absence totale de changement audible.
- Écoutez les mouvements importants de Cutoff automatisés dans le contexte du mix.
- Chaque instance conserve ses paramètres et son propre thème graphique.

04 Caractéristiques et aide

Format	VST3 (version Windows) ; cible Standalone dans le projet
Canaux	Entrée/sortie mono ; entrée/sortie stéréo
Précision audio	Float 32 bits et double 64 bits
Filtre	Passe-haut TPT 1er ordre, env. 6 dB/octave
CUTOFF	1,0-100,0 Hz ; pas de 0,1 Hz ; défaut 5,0 Hz
Transitions	Lissage Cutoff 15 ms ; fondu ACTIVE 15 ms
Déclaration à l'hôte	Latence 0 échantillon ; tail 0
Taille de l'interface	Défaut 616 x 308 px ; 560 x 280 à 1680 x 840 px
Thèmes	Original Sage, Charcoal, Deep Brown, Lapis Lazuli, Lavender, Coral Red, Mikan Orange
État mémorisé	Cutoff, ACTIVE et thème graphique

Dépannage

Aucune différence audible

Vérifiez qu'ACTIVE est sur ON. Une source sans offset ni énergie subsonique peut très peu changer.

Taille de fenêtre inattendue

Certains DAW restaurent la taille précédente. Utilisez le coin inférieur droit.

Anciens projets

Créez une copie du projet avant l'essai. Sans thème mémorisé, l'interface reprend Original Sage.

Manuel fondé sur le code source v1.0.3 RC2. Le graphique est calculé ; aucune garantie n'est donnée pour la perception sonore, les mesures externes ou toutes les configurations hôtes.