
FUN MonoFilter

Die Stereobreite im Bass gezielt formen.



Ein stabiles Bassfundament, ohne die Räumlichkeit der Höhen zu verlieren. Zwei Regler genügen, um den tiefen Frequenzbereich gezielt zu gestalten.

BENUTZERHANDBUCH

Version 1.0.0

20-500 Hz

Trennfrequenz

0-100%

Stereobreite im Bass

VST3 / 24 dB/oct / LR4

01 Bedienoberfläche

Die Oberfläche bietet zwei Regler, eine grafische Breitenanzeige, ein Farbmenü und eine anpassbare Fenstergröße.

01 CROSSOVER

20-500 Hz; Standardwert 200 Hz. Legt die Trennung zwischen Tief- und Hochtonbereich fest. Den Regler drehen oder die gelbe horizontale Linie im Diagramm ziehen. Doppelklick setzt auf 200 Hz zurück.

02 LOW WIDTH

0-100%; Standardwert 0%. Bei 0% ist der Tiefbereich mono, bei 100% bleiben die ursprünglichen linken und rechten Tiefbandsignale erhalten. Zwischenwerte mischen stufenlos. Doppelklick setzt auf 0% zurück.

03 STEREO WIDTH

Die L/R-Kurven veranschaulichen die Stereobreite in Abhängigkeit von der Frequenz. Die gelbe gestrichelte Linie markiert CROSSOVER. Die Anzeige ist kein Live-Spektrumanalysator.

04 COLOUR / SIZE

Über COLOUR stehen sieben Farbthemen zur Auswahl. Die rechte untere Ecke verändert die GUI-Größe von 50% bis 250%; Startgröße 75%. Farbe und Größe werden mit dem DAW-Projekt gespeichert.



GUI-Beispiel: Original Sage (v1.0.0)


7 COLOUR THEMES

Original Sage / Charcoal / Deep Brown / Lapis Lazuli / Lavender / Coral Red / Mikan Orange

SIZE FIX kennzeichnet den getesteten Build im Bild.

02 Signalweg und Anwendung

Signalfluss



LOW WIDTH wirkt nur auf das Tiefband. Der Hochtonbereich behält seine ursprüngliche Stereoverteilung. Bei 0% wird Low Mono = (Low L + Low R) / 2 auf beide Kanäle gegeben; bei 100% bleibt jedes Tiefbandsignal unverändert.

Schnellstart

1. FUN MonoFilter auf einer Stereospur oder einem Bus einfügen.
2. Mit CROSSOVER bei 200 Hz beginnen und den gewünschten Bassbereich bestimmen.
3. LOW WIDTH auf 0% setzen und den zentrierten Bass anhören.
4. Bei Bedarf LOW WIDTH erhöhen; im Mix und in Mono vergleichen.

Praktische Ausgangswerte

Kick / Bass	80-150 Hz und LOW WIDTH 0% als Ausgangspunkt.
Mixbus	Bei 150-250 Hz beginnen und die Bassmitte prüfen.
Sanfte Verengung	Mit LOW WIDTH 20-50% etwas Breite erhalten.

Phase und Monokompatibilität
Sind tiefe Signale links und rechts nahezu gegenphasig, kann die Monosumme leiser werden. Klangfarbe und Pegel deshalb immer prüfen.

03 Technische Daten

Übersicht

Format	VST3-Effekt
Ein-/Ausgänge	Mono / Stereo
Frequenzweiche	Linkwitz-Riley 4. Ordnung, Minimalphase
Flankensteilheit	24 dB/Okt.
CROSSOVER	20-500 Hz (Standard 200 Hz)
LOW WIDTH	0-100% (Standard 0%)
Gemeldete Latenz	0 Samples
Glättung	CROSSOVER 20 ms / WIDTH 10 ms
GUI	50-250%; Start 75%; 7 Farbthemen
DAW-Anbindung	Parameterautomation / Zustandsspeicherung

Häufige Fragen

F. Warum verändert sich manchmal der Bassklang?

A. Eine Minimalphasen-Frequenzweiche dreht die Phase im Übergangsbereich. Die hörbare Wirkung hängt vom Audiomaterial ab.

F. Entsteht zusätzliche Latenz?

A. Das Plug-in meldet dem Host eine Latenz von 0 Samples.

F. Ändern Farbe und Größe den Klang?

A. Nein. Die Darstellung ist von den DSP-Parametern getrennt.

Prüfhinweis: Der Build vom 06.11.2026 bestand pluginval (Strictness 10) und den VST3 Validator (537 bestanden, 0 fehlgeschlagen). Dies ist keine Garantie für jede DAW-Konfiguration.