
FUN MonoFilter



Управляйте стереошириной низких частот.

Сделайте низкие частоты устойчивыми по центру, сохранив ширину верхнего диапазона. Всего два регулятора помогут сформировать основу стереомикса.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Версия 1.0.0

20-500 Hz

Частота раздела

0-100%

Ширина низких частот

VST3 / 24 dB/oct / LR4

01 Интерфейс и управление

На панели находятся два регулятора, график стереоширины, меню цветов и угол для изменения размера окна.

01 CROSSOVER

20-500 Гц, начальное значение 200 Гц. Задает частоту раздела полос. Настройка ручкой или желтой линией графика. Двойной щелчок: сброс на 200 Гц.

02 LOW WIDTH

0-100%, начальное значение 0%. При 0% низкие частоты звучат в моно; при 100% сохраняются исходные каналы L/R. Между ними - плавное смешивание. Двойной щелчок: сброс на 0%.

03 STEREO WIDTH

Кривые L/R показывают изменение ширины стереополя по частоте. Желтая пунктирная линия отмечает CROSSOVER. Это схема, а не спектроанализатор.

04 COLOUR / SIZE

COLOUR предлагает семь тем. За правый нижний угол можно менять масштаб от 50% до 250% (начальный 75%). Тема и размер сохраняются в проекте DAW.



Пример интерфейса: Original Sage (v1.0.0)


7 COLOUR THEMES

Original Sage / Charcoal / Deep Brown / Lapis Lazuli / Lavender / Coral Red / Mikan Orange

Надпись SIZE FIX отмечает тестовую сборку на снимке.

02 Звук и применение

Путь сигнала



LOW WIDTH изменяет только низкую полосу. Верхняя полоса сохраняет исходную стереокартину. При 0% сигнал Low Mono = (Low L + Low R) / 2 подается в оба канала; при 100% исходные низкочастотные каналы сохраняются.

Быстрый старт

1. Добавьте FUN MonoFilter на стереодорожку или шину.
2. Начните с CROSSOVER 200 Гц и найдите нужную область баса.
3. Установите LOW WIDTH на 0% и послушайте центрированный бас.
4. При необходимости увеличьте LOW WIDTH; сравните микс и моно.

Отправные настройки

Бочка / бас	Попробуйте 80-150 Гц при LOW WIDTH 0%.
Мастер-шина	Начните с 150-250 Гц и проверьте локализацию баса.
Легкое сужение	Попробуйте LOW WIDTH 20-50%, сохранив часть ширины.

Фаза и совместимость с моно

Если низкие частоты слева и справа почти в противофазе, суммирование в моно может уменьшить их уровень. Проверяйте и громкость, и тембр на слух.

03 Технические сведения

Основные параметры

Формат	Эффект VST3
Входы / выходы	Моно / стерео
Кроссовер	Линквиц-Райли 4-го порядка, мин. фаза
Крутизна	24 дБ/окт
CROSSOVER	20-500 Гц (начальное 200 Гц)
LOW WIDTH	0-100% (начальное 0%)
Заявленная задержка	0 сэмплов
Сглаживание	CROSSOVER 20 мс / WIDTH 10 мс
Интерфейс	50-250%; начальное 75%; 7 тем
Работа с DAW	Автоматизация параметров / сохранение состояния

Частые вопросы

В. Почему меняется тембр низких частот?

О. Кроссовер с минимальной фазой изменяет фазу около частоты раздела. Слышимый эффект зависит от исходного материала.

В. Эффект добавляет задержку?

О. Плагин сообщает хосту о нулевой задержке: 0 сэмплов.

В. Цвет и масштаб влияют на звук?

О. Нет. Оформление не изменяет параметры цифровой обработки.

Проверка: сборка от 06.11.2026 прошла pluginval (строгость 10) и VST3 Validator (537 успешно, 0 ошибок). Это не гарантирует работу во всех конфигурациях DAW.