Линейные ускорители Вячеслав Федоров

Уравнения Максвелла, описываемые свойства электромагнитного поля, имеют вид:

$$rot \vec{H} = \vec{j} + \sigma \vec{E} + \varepsilon \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t},$$
 $rot \vec{E} = -\mu \mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t},$ $\varepsilon \varepsilon_0 div \vec{E} = \rho,$ $\mu \mu_0 div \vec{H} = 0.$ Теорема Умова-Пойтинга

$div[\vec{E} \times \vec{H}] = -\vec{E}\vec{j} - \sigma E^2 - \frac{\varepsilon \varepsilon_0}{2} \frac{\partial E^2}{\partial t} - \frac{\mu \mu_0}{2} \frac{\partial H^2}{\partial t}.$ Проинтегрируем по объему, с помощью теоремы Остроградского-Гаусса перейдем к

Заметим, что:

интегрированию по поверхности и получим теорему Умова-Пойнтинга:
$$\int \vec{E} \vec{j} dv + \int \sigma E^2 dv + \frac{\partial}{\partial t} \int (\frac{\varepsilon \varepsilon_0}{2} E^2 + \frac{\mu \mu_0}{2} H^2) dv - \oint [\vec{E} \times \vec{H}] d\vec{s} = 0,$$
 гле первый илен – это мошность, поступающая в источник тока, или излученная источ

где первый член - это мощность, поступающая в источник тока, или излученная источником тока; второй член - это омическая мощность потерь приемника СВЧ сигнала; третий - это

мощность электромагнитного поля и четвертый член - это вектор Умова-Пойнтинга, полная мощность электромагнитного поля. Как влияет поле излучения пучка на его энергию при

ускорении в линейном ускорителе? Какую энергию излучит заряд q, пролетев резонатор или замедляющую систему, какое

излучения, недобирает энергии. Движение в собственном поле излучения приводит и к другим эффектам в ускорителе.

волны, возбуждаемой в резонаторе моды. Так как электрические поля, действующие на заряженную частицу со стороны генератора и собственного поля излучения аддитивны, то можно рассмотреть отдельно собственное поле излучения сгустка, а затем просто сложить его с полем генератора для изучения действия полного электрического поля на частицу. Пусть перед пролетом заряда через резонатор в нем не было запасенной энергии. После пролета частицы в резонаторе появится наведенное напряжение V_b . Энергия, запасенная в резонаторе, пропорциональна квадрату напряжения $W = \alpha V_b^{\ 2}$. Так как других полей, кроме наведенного самой частицей в резонаторе нет, то частица будет взаимодействовать с какойто частью наведенного напряжения V_b . Пусть на частицу действует (тормозит) напряжение

 $V_e=fV_b$, то есть, напряжение V_e это то напряжение, которое «увидит» частица, пролетев

резонатор. Причем оно может быть не в фазе с наведенным напряжением V_b , а быть сдвинутым по фазе на угол ε . Пусть после первого пролета заряд возвратится ко входу в резонатор без потери энергии (например с помощью постоянного магнитного поля) так, что его фаза второго пролета через резонатор определяется временем нахождения заряда вне резонатора (n полных периодов колебания в резонаторе плюс остаточное время θ/ω_0 , где θ - пролетный угол, ω_0 - резонансная частота возбуждаемой моды). Считаем, что потери в резонаторе малы, то есть напряжение, наведенное в резонаторе после первого пролета частицы $V_b(1)$, не изменится по амплитуде, а только повернется на дополнительный угол θ . После второго пролета резонатора заряд также наведет в нем напряжение $V_h(2)$, равное по амплитуде $V_b(1)$. Полная энергия запасенная в резонаторе после двух полетов: $W = 2\alpha V_b^2 (1 + \cos \theta)$ С другой стороны потери энергии заряда за два полета равны: $\delta U = qV_e + [qV_e + qV_b \cos(\varepsilon + \theta)].$ Приравнивая запасенную энергию в резонаторе к потерям энергии заряда, полагая $V_e = fV_b$ и любой θ , получим: $\sin \varepsilon = 0$, $V_b = \frac{q}{2\alpha},$ $f = \frac{\alpha V_b}{q} = \frac{1}{2}.$

ускоряющего поля? С учетом поля излучения получается, что частицы, летящие в начале сгустка, наберут

В чём отличие фазовой скорости от групповой скорости? Условия для ускорения частиц

Какие существуют способы уменьшения энергического

большую энергию, а частицы, летящие в конце сгустка – меньшую. Тогда можно попробовать

разброса в пучке, вызванного нагрузкой тока пучка

частица двигается с такой же скоростью, как и волна, то она всегда находится в одном и том же поле (в постоянной фазе), т. е. может непрерывно увеличивать или уменьшать свою проходит через ΔS площади за время Δt , то она сосредоточена в объеме $\Delta V = \Delta S \cdot \Delta l$. $v_{\rm rp} = \frac{\int \vec{\Pi} d\vec{s}}{\int \omega ds} = \frac{P_{\rm cp}}{\int \omega ds}.$

Фазовая скорость имеет смысл перемещения «гребня» электрического или магнитного поля

монохроматической волны, характеризующегося постоянством фазы. Если заряженная

инжектировать сгусток за некоторое время до конца заполнения секции. При этом частицы, летящие в начале сгустка, недоберут энергии от генератора, так как пролетят не полностью заполненную СВЧ мощностью секцию. А частицы, летящие в конце сгустка, наберут чуть большую энергию от генератора. Тем самым энергетический спектр можно уменьшить. Для произвольной однородной передающей линии вектора электрического и магнитного поля $\vec{E}(\vec{H}) = Ae^{i(wt-\beta z)}$. Величина $\phi = \omega t - \beta z$ называется фазой волны в направлении оси z. Если фаза постоянна во времени, то $\dot{\phi}=\omega-eta\dot{z}=0$, откуда: $v_{\Phi} = \dot{z} = \frac{\omega}{\beta}.$

синхронизации фазы волны и частиц, т.к. фазовая скорость волны больше скорости света, а любая материальная частица не может двигаться с такими скоростями. В чём отличие замедляющей волноводной системы от гладкого волновода?

 $v_{\Phi} = c \frac{\Lambda}{\lambda},$


пространстве). В регулярных волноводах фазовая скорость всегда больше скорости света,

где Λ - длина волны в передающей линии, а λ - длина волны генератора (в свободном

т.к. длина волны в волноводе больше длины волны в свободном пространстве. Таким


необходимых пространственных мод, невозможно ускорять частицы из-за отсутствия

образом, в полом гладком волноводе, несмотря на передачу мощности и наличие



SLED. PE30HATOP 1

Принцип работы системы умножения мощности



Что означают следующие режимы работы резонатора: пересвязь, недосвязь, критическая связь?

Если резонатор имеет два элемента связи с подводящими линиями и соответствующие

 $\beta_1 = \frac{1 + (\pm G_p)}{1 - (\pm G_p)}.$

критической связи $\beta_1=1$, а мощность потерь в стенках резонатора становится равной излученной мощности, при этом отраженный сигнал в установившемся режиме колебаний мощность больше мощности потерь, а отраженный сигнал образуется в основном именно за счет излучения из резонатора. Таким образом, в (6.2.7) знак «+» описывает режим пересвязи, Временные моды волн. Мода волны, используемая для

напряжение будет наведено в резонаторе после пролета заряженного сгустка. Для разработчиков ускорителей электрическое поле, наведенное сгустком после пролета резонатора или замедляющей системы, приводит к "подсадке" ускоряющего поля от генератора. Частица, двигаясь в ускоряющем поле от СВЧ генератора и в собственном поле

Через резонатор пролетает точечный заряд q, то есть его размеры много меньше длины

$\vec{V}_{b}(1) + \vec{V}_{b}(2)$ Таким образом, можно заключить следующее. • Наведенное в резонаторе напряжение находится в такой фазе, чтобы быть максимально против движения индуцирующего заряда – угол $\varepsilon=0$ Заряд "видит" точно половину наведенного им же поля излучения

Наглядную демонстрацию можно посмотреть здесь.

поведения и характеристики схожи для обеих систем.

той же фазе, а значит двигаться с фазовой скоростью волны.

волноводе? Объяснить

Фазовую скорость можно записать как:

энергию. На этом принципе работают линейные ускорители на бегущей волне. Групповая скорость волны всегда отвечает за передачу мощности. Если ΔW энергии Если плотность энергии на единицу объема есть w, то

Можно ли ускорить частицу в полом регулярном

Для волноводных ускоряющих структур всегда характерен бегущий режим волны. В связи с

движения «гребня» волны. Данная скорость не определяет передачу информации, поэтому

была в постоянном ускоряющем поле («на гребне волны»), она должна находиться в одной и

Ускоряющая структура на основе резонаторов работает в режиме стоячей волны, которая

если в волноводе пустить волну к генератору, то в результате образуется стоячая волна.

с помощью короткого замыкания в виде металлической стенки на определенной

длиневолновода. Для такой системы не существует понятия фазовой скорости.

может быть представлена в виде двух бегущих навстречу друг другу волн. Другими словами,

Бегущая волна по направлению к источнику СВЧ мощности может быть получена, например,

Электромагнитное поле в данном случае совершает колебания без движения по фазе. Таким

может быть больше скорости света. Однако, для того, чтобы ускоряемая частица всегда

этим возникает такое понятие как фазовая скорость, которая определяет скорость

образом, здесь могут ускоряться частицы с любой скоростью, но при этом они должны всегда влетать в нужную фазу колебания ускоряющего поля. Данная синхронизация может достигаться, например, изменением пролетных трубок, в которых нет электромагнитного поля, но которые создают определенную задержку по времени для ускоряемых частиц. Особенность работы бесконечного периодического набора связанных резонаторов.

$$\frac{1}{i\omega C}I_n+i\omega LI_n+RI_n+i\omega MI_{n-1}+i\omega MI_{n+1}=0.$$
 По теореме Флоке напряжения и токи в соседних ячейках бесконечной цепочки связанных одинаковых резонаторов могут отличаться только фазой. То есть $I_{n+1}=Ie^{-i\theta}$. Вводя безразмерный коэффициент связи между ячейками $k_c=2k=2\frac{M}{L}$, где k - коэффициент связи трансформатора, получим:
$$-\frac{\omega_0^2}{\omega^2}+1-i\frac{\omega_0}{Q_0\omega}+k_c\cos\theta=0,$$
 где $\omega^2=\frac{1}{LC}$ - собственная частота резонатора, $Q_0=\frac{\omega_0L}{R}$ - собственная добротность

резонатора. Стоит заметить, что из бесконечного набора связанных резонаторов получено

уравнение, состоящее только из величин, описывающих каждый отдельный резонатор. При

 $\omega = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 + k_c \cos \theta}}.$

высокой добротности резонатора пренебрежем членом, содержащим Q_0 . Окончательно

Если длина отдельного резонатора d, то сдвиг фазы на ячейку θ можно выразить через

дисперсионное уравнение для цепочки связанных резонаторов записывается как

На рисунке показана эквивалентная схема для бесконечной цепочки одинаковых связанных

резонаторов. Уравнение Кирхгофа для n-го контура имеет вид:

$$2(1+k_c\cos\theta)^{\frac{3}{2}}$$

Что такое ускоряющая структура с постоянным градиентом и импедансом?

Ускоряющая структура с бегущим типом волны, с точки зрения распространяющейся по ней мощности P , характеризуется следующими параметрами:

• рабочая частота f ;

• собственная добротность УС или волноводная добротность Q_{0A} ;

ullet шунтовое сопротивление ускоряющей пространственной гармоники R_{sh} .

Амплитуда электромагнитного поля, распространяющегося по волноводу, затухает с

то можно записать $P \propto e^{-2\alpha \cdot z}$, откуда получается уравнение для распространяющейся

коэффициентом затухания α . Поскольку мощность пропорциональна амплитуде в квадрате,

 $\frac{dP}{dz} = -2\alpha P.$

Ускоряющие структуры, у которых $\alpha = const$ вдоль всей структуры называются структурами с постоянным импедансом (CZ). Так как для CZ-структуры $\alpha = const$, то для них и групповая

скорость $v_{{ ext{rp}}}=const=L/T_f$, здесь L – длина структуры, а $T_f=L/v_{{ ext{rp}}}$ - время заполнения

В каждом сечении ускоряющей структуры амплитуда ускоряющей гармоники равна $E(z) = 2\alpha(z)R_{sh}(z)P(z)$. Шунтовое сопротивление круглого диафрагмированного

волновода не зависит от размеров отверстия связи а, а коэффициент затухания зависит

коэффициент затухания $\alpha(z)$ изменялся вдоль структуры обратно пропорционально СВЧ

мощности P(z), то есть $\alpha(z)P(z)=const$, то в ней амплитуда ускоряющей гармоники будет

очень сильно. Поэтому, если например, изменением отверстия связи сделать так, что

постоянна вдоль всей структуры $E(z) = E_0 = const$. Такие ускоряющие структуры

называются структурами с постоянным градиентом (CG). В такой структуре

• постоянная времени ускоряющей структуры au_{0A} ;

• групповая скорость $v_{\rm rp}$;

мощности:

ускоряющей структуры.

 $\frac{dP}{dz} = -2\alpha P = const.$

OT ΓEHEPATOPA ⇒

FEHEPATOP

соотношение для амплитуд:

• коэффициент затухания по полю α ;

К УСКОРЯЮЩЕЙ PE30HATOP 2 СЕКЦИИ b)

2

Система умножения мощности SLED (SLAC Energy Development) работает на принципе

переходного процесса в резонаторе с переворотом фазы амплитуды генератора. Она

Резонаторы служат для накопления СВЧ мощности. Волноводный мост необходим для

В стационарном режиме амплитуды отраженных волн $b = (b_1, b_2, b_3, b_4)$ связаны с

известных коэффициентах отражения $\Gamma_2, \Gamma_3, \Gamma_4$, показанных на рисунке, имеем

направления отраженных от резонаторов волн к нагрузке (например, к ускоряющей секции).

амплитудами падающих волн $a=(a_1,a_2,a_3,a_4)$ матрицей рассеяния S. Кроме того, при

состоит из волноводного щелевого моста и двух высокодобротных резонаторов.

мост

MOCT

 Z_3

PE30HATOP 1)

PE30HATOP 2)

 $\Gamma_4 = \frac{\sigma_4}{b_4}$

чтобы часть ускоряющей структуры, образующая резонансный макет, и ее зеркальное отражение от стенок резонансного макета представляли собой бесконечную периодическую структуру с постоянным периодом. В некоторых случаях (например, в случае спирали) это не удается. Тогда желательно выбирать большое количество периодов системы с тем, чтобы уменьшить влияние границ. В круглом диафрагмированном волноводе таких "правильных" мест два – посередине металлической диафрагмы и посередине основного E_{010} резонатора.

коэффициенты связи eta_1 и eta_2 , то его нагруженная добротность будет определяться выражением $Q_{\scriptscriptstyle
m H}=Q_0/(1+eta_1+eta_2)$. Пусть СВЧ мощность поступает через элемент связи с коэффициентом β_1 , тогда коэффициент отражения равен: $G_p = -1 + \frac{2\beta_1}{1 + \beta_1 + \beta_2} \frac{1}{1 + 2iQ_{H}\delta\omega}$ Для определения собственной добротности необходимо теперь узнать коэффициенты связи eta_1 и eta_2 . Так или иначе, но в основном все приборы работают с СВЧ мощностями, а не с воспользоваться выражением. Тогда:

а «-» - недосвязи.

Диапазон $0 \le \beta_1 \le 1$ соответствует режиму недосвязи, когда излученная мощность меньше мощности потерь, то есть основная часть СВЧ сигнала отражается от элемента связи. При

ускорения частиц: в бегущем режиме и стоячем режиме.

отсутствует. При $1 \le \beta_1 < \infty$ резонатор работает в режиме пересвязи, излученная

реальными амплитудами. В связи с этим для определения коэффициента связи нужно