

OBJETIVO DEL EJERCICIO

Aprender a **descargar, preparar e instalar Ubuntu 26.04 LTS "Resolute Raccoon"** desde cero en un equipo físico o máquina virtual. Al finalizar, tendrás un sistema Linux moderno, seguro y actualizado, con GNOME 50, kernel 7.0 y soporte a largo plazo hasta **abril de 2031** (o 15 años con Ubuntu Pro). 🐧 ✨

 **Ubuntu 26.04 LTS** fue lanzado oficialmente el **23 de abril de 2026**

. Es la undécima versión LTS de Ubuntu, con mejoras en seguridad, rendimiento y experiencia de usuario
canonical.com

REQUISITOS PREVIOS

Componente	Mínimo	Recomendado
 Procesador	2 GHz dual-core	4 GHz quad-core (x86_64 o ARM64)
 RAM	6 GB	8 GB o más
 Almacenamiento	25 GB libres	50+ GB SSD
 Pantalla	1024×768	1920×1080 o superior
 Conexión	Opcional	Internet estable (para actualizaciones)
 USB	12 GB mínimo	USB 3.0 de 16+ GB
 BIOS/UEFI	Soporte de arranque USB	Secure Boot desactivado (opcional)

 **Importante:** Haz una **copia de seguridad** de tus datos antes de comenzar. La instalación puede borrar el disco seleccionado.

◆ **FASE 1:** **DESCARGA DE LA IMAGEN OFICIAL**

1.  Abre tu navegador y visita: <https://ubuntu.com/download/desktop>
2.  Localiza la sección "**Ubuntu 26.04 LTS**".
3.  Selecciona tu arquitectura:
 -  **Intel/AMD 64-bit:** Descarga `ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso` (~5.9 GB)
 -  **ARM 64-bit (M1/M2/M3, Raspberry Pi 4/5):** Descarga la imagen ARM64 (~3.9 GB)

9to5linux.com

4.  (Opcional pero recomendado) Verifica la integridad del ISO:

Descarga el archivo SHA256SUMS desde ubuntu.com

```
sha256sum ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso
```

```
# Compara el resultado con el publicado oficialmente
```

◆ FASE 2: 🛠️ CREACIÓN DEL USB DE INSTALACIÓN

(Elige la herramienta según tu sistema actual)

🪟 EN WINDOWS

1. 📦 Descarga **Rufus** (<https://rufus.ie>) o **balenaEtcher** (<https://etcher.balena.io>).
2. 🖱️ Conecta tu USB de 12+ GB.
3. 🖱️ Abre Rufus/Etcher y:
 - Selecciona el archivo `.iso` de Ubuntu 26.04.
 - Elige tu unidad USB (¡verifica bien la letra!).
 - Esquema de partición: **GPT** (para UEFI) o **MBR** (para BIOS antigua).
 - Sistema de destino: **UEFI (no CSM)**.
4. ▶️ Haz clic en **START** y confirma la escritura.
5. ⌚ Espera a que finalice (puede tardar 10-20 min).
6. ✅ Expulsa el USB de forma segura.

🐧 EN GNU/LINUX

1. 🖱️ Conecta tu USB.
2. 🖱️ Abre terminal e identifica la unidad:

`lsblk # Identifica tu USB, ej: /dev/sdX`
3. Método 1: Con **GNOME Disks** (gráfico):
 - Abre "Discos", selecciona tu USB → ⋮ → "Restaurar imagen de disco".
 - Elige el ISO de Ubuntu 26.04 y confirma.
4. ⚡ Método 2: Con terminal (`dd` - ¡cuidado!):

`sudo dd if=ubuntu-26.04-desktop-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4M status=progress oflag=sync`

`# ⚠️ Reemplaza /dev/sdX por tu USB real (ej: /dev/sdb). ¡NO uses /dev/sda!`
5. Expulsa: `sudo eject /dev/sdX`

🍏 EN MACOS

1. 📦 Descarga **balenaEtcher** desde <https://etcher.balena.io>.
2. 🖱️ Conecta el USB, abre Etcher y sigue: ISO → USB → Flash.
3. 🗝️ Si macOS bloquea la escritura, ve a:
Preferencias del Sistema → Seguridad y Privacidad → Permitir

◆ FASE 3: 🚀 ARRANQUE DESDE EL USB

1. 🖱️ Inserta el USB en el equipo destino.
2. 🔄 Reinicia y accede al **menú de arranque (Boot Menu)**:

Marca	Tecla común
Dell	F12
HP	F9 o Esc
Lenovo	F12 o Novo Button
ASUS	F8 o Esc
Acer	F12
Genérico	Supr, F2, F10

3. 🖱️ Selecciona tu USB (puede aparecer como UEFI: [Nombre del USB]).

4. 🎯 En el menú GRUB de Ubuntu, elige:

- ✅ **"Try or Install Ubuntu"** (recomendado para probar primero).
- ⚙️ **"Safe graphics"** si tienes problemas con la tarjeta gráfica.

💡 **Consejo:** Si el equipo arranca en el SO anterior, reinicia y prueba otra tecla de Boot Menu. También verifica en BIOS/UEFI que el arranque USB esté habilitado.

♦ FASE 4: 🧭 ASISTENTE DE INSTALACIÓN PASO A PASO

(Interfaz gráfica de Ubuntu 26.04 con GNOME 50)

🌐 Paso 1: Idioma y accesibilidad

1. 🗣️ Selecciona **Español** (o tu idioma preferido).
2. ♿ (Opcional) Configura opciones de accesibilidad: lector de pantalla, alto contraste, etc.
3. ▶️ Haz clic en **Continuar**.

🖱️ Paso 2: Distribución del teclado

1. 🖱️ Elige tu diseño (ej: **Español** o **Español (Latinoamericano)**).
2. ✍️ Prueba caracteres especiales en el cuadro de texto (@, #, ñ, ¿, ¡).
3. ▶️ **Continuar**.

🌐 Paso 3: Conexión a red

1. 📶 Conéctate a Wi-Fi o usa Ethernet (recomendado para descargar actualizaciones).
2. 🔑 Introduce la contraseña de tu red si es necesario.
3. ✅ Marca:
 - **Instalar software de terceros** (controladores privativos, códecs multimedia)
 - linuxize.com
 - **Descargar actualizaciones mientras se instala Ubuntu**
4. ▶️ **Continuar**.

📁 Paso 4: Tipo de instalación

⚠️ **Atención:** Esta es la decisión más importante. Lee con cuidado.

Opción	Descripción	¿Cuándo usarla?
 Borrar disco e instalar Ubuntu	Formatea todo el disco, elimina otros SO	Instalación limpia en equipo dedicado
 Instalar junto a otro SO	Crea particiones automáticamente para dual-boot	Quieres conservar Windows/Linux existente
 Algo más	Particionamiento manual avanzado	Usuarios expertos, LVM, cifrado personalizado

✓ Para este ejercicio, selecciona "**Borrar disco e instalar Ubuntu**" (en máquina virtual o equipo de pruebas).

Paso 5: Cifrado y sistema de archivos

-  **Cifrado del disco:**
 - ✓ *Sin cifrado* (más rápido, ideal para pruebas).
 -  *Cifrado LUKS con TPM* (nuevo en 26.04, requiere chip TPM 2.0)
9to5linux.com
 - .
-  **Sistema de archivos:** Déjalo en **ext4** (predeterminado, estable y eficiente).
-  **Continuar** → Confirma los cambios en el disco.

Paso 6: Crear tu cuenta de usuario

-  Completa:
 - **Tu nombre:** curso
 - **Nombre del equipo:** ubuntu - juan
 - **Nombre de usuario:** curso (sin espacios, minúsculas)
 - **Contraseña:**  Elige una segura (mín. 8 caracteres, mezcla mayúsculas/números/símbolos)
-  **Inicio de sesión:**
 - ✓ *Requerir contraseña para iniciar sesión* (recomendado para portátiles).
 - ⚡ *Iniciar sesión automáticamente* (solo en equipos personales seguros).
-  **Zona horaria:** Haz clic en el mapa o busca tu ciudad.
-  **Continuar.**

Paso 7: Resumen e instalación

-  Revisa el resumen: idioma, teclado, disco, usuario, zona horaria.
- ✓ Si todo es correcto, haz clic en **Instalar ahora**.
-  La instalación comenzará (15-40 minutos según hardware y conexión).
 - Se copian archivos del sistema.
 - Se configuran paquetes base y actualizaciones.
 - Se instala el gestor de arranque GRUB.

 Mientras se instala, puedes explorar el entorno "Live" de Ubuntu para familiarizarte con GNOME 50.

◆ FASE 5: 🎉 PRIMER ARRANQUE Y CONFIGURACIÓN INICIAL

1. 🔄 Al finalizar, haz clic en **Reiniciar ahora**.
2. 🗑️ Retira el USB cuando el sistema lo indique.
3. 🗝️ Inicia sesión con tu usuario y contraseña.
4. 📁 **Asistente de bienvenida (opcional):**
 - Configura servicios de ubicación, informes de privacidad, apariencia.
 - Puedes saltarlo y ajustar después en **Configuración**.

⚡ Primeras tareas recomendadas en terminal:

1 Actualizar lista de paquetes

```
sudo apt update
```

2 Instalar actualizaciones disponibles

```
sudo apt upgrade -y
```

3 Instalar herramientas útiles (opcional)

```
sudo apt install -y git curl wget build-essential gnome-tweaks
```

4 Verificar versión instalada

```
lsb_release -a
```

Debe mostrar: Ubuntu 26.04 LTS, codename "resolute-raccoon" [[7]]

5 (Opcional) Habilitar Ubuntu Pro para seguridad extendida

```
sudo pro attach # Gratis para hasta 5 máquinas personales
```

Personalización rápida de GNOME 50:

- 🖱️ Click derecho en el escritorio → **Configuración**
- 🎨 **Apariencia:** Tema claro/oscuro, fondo de pantalla.
- ⚙️ **Extensiones:** Instala `gnome-extensions-app` para gestionar complementos.
- 🌳 **Dock:** Ajusta posición, tamaño y comportamiento en "Ubuntu Dock".

✅ VERIFICACIÓN FINAL

- Ubuntu arranca desde el disco interno (no desde USB).
 - El escritorio GNOME 50 carga correctamente con Wayland
- 9to5linux.com

- La red funciona (Wi-Fi/Ethernet).
- `lsb_release -a` muestra **Ubuntu 26.04 LTS**.
- `apt update && apt upgrade` se ejecuta sin errores.
- (Opcional) Se ha instalado Ubuntu Pro o configurado cifrado TPM.

💡 NOTAS IMPORTANTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

🔒 **Seguridad:** Descarga siempre desde ubuntu.com. Verifica hashes SHA256.

🔄 **Actualizaciones:** Ubuntu 26.04 recibe actualizaciones de seguridad hasta **abril de 2031** (5 años) o hasta 2041 con Ubuntu Pro
ubuntu.com
9to5linux.com

🐧 **Wayland por defecto:** Ubuntu 26.04 usa Wayland como sesión predeterminada, pero las aplicaciones X11 funcionan mediante Xwayland
9to5linux.com

🎮 **Controladores NVIDIA:** Si tienes GPU NVIDIA, instala los controladores propietarios desde **Software y Actualizaciones** → **Controladores adicionales**.

🔧 Problemas comunes:

Síntoma	Solución
❌ No arranca desde USB	Verifica tecla de Boot Menu, desactiva Secure Boot temporalmente
🖥️ Pantalla negra al iniciar	En GRUB, elige "Safe graphics" o añade <code>nomodeset</code> en opciones del kernel
📶 Wi-Fi no detectado	Conecta por cable o USB tethering, luego instala firmware: <code>sudo apt install firmware-linux</code>
💾 Disco no aparece en instalador	Cambia modo SATA de RAID/RST a AHCI en BIOS (¡haz backup antes!) linuxize.com
🔄 Error en do-release-upgrade	Ejecuta <code>update-manager -d</code> para forzar actualización desde 25.10 [[comentarios 9to5linux]]

🌐 Recursos oficiales:

- 📖 Notas de lanzamiento: <https://discourse.ubuntu.com/t/ubuntu-26-04-resolute-raccoon-lts-released/80833>
discourse.ubuntu.com
- 📚 Documentación: <https://ubuntu.com/tutorials/install-ubuntu-desktop>
- ❓ Soporte comunitario: <https://askubuntu.com> | <https://ubuntuforums.org>



BONUS: INSTALAR EN MÁQUINA VIRTUAL (VirtualBox)

Si prefieres probar Ubuntu 26.04 sin tocar tu sistema principal:

1.  En VirtualBox, crea una nueva VM:
 - Tipo: **Linux** → Versión: **Ubuntu (64-bit)**
 - RAM: **4096 MB** mínimo
 - Disco: **VDI dinámico, 30 GB**
 2.  En **Configuración** → **Sistema** → **Placa base**:
 - Habilita **EFI** (recomendado para Ubuntu 26.04).
 - Orden de arranque: Óptico primero.
 3.  En **Almacenamiento**, monta el ISO de Ubuntu 26.04 en el controlador óptico.
 4.  Inicia la VM y sigue la **Fase 4** de este guía.
-  **Ventaja:** Puedes hacer snapshots antes de cambios importantes y revertir si algo sale mal.
-

🎯 ANEXO: UBUNTU 26.04 LTS SERVER "RESOLUTE RACCOON"

📦 Instalación paso a paso de la edición Server + Comparativa Desktop vs Server

i Ubuntu 26.04 LTS Server fue lanzado oficialmente el **23 de abril de 2026**
9to5linux.com
. Es la undécima versión LTS de Ubuntu, optimizada para cargas de trabajo
empresariales, cloud y centros de datos, con soporte de seguridad hasta **abril de 2031**
(o 15 años con Ubuntu Pro)
canonical.com
.

📋 DIFERENCIAS CLAVE: DESKTOP vs SERVER

Característica	🖥️ Ubuntu Desktop 26.04	👤 Ubuntu Server 26.04
Interfaz gráfica	✅ GNOME 50 con Wayland por defecto	❌ Solo terminal (CLI)
Requisitos RAM	Mín. 6 GB recomendado commandlinux.com	Mín. 1.5 GB, recomendado 4 GB releases.ubuntu.com
Espacio en disco	Mín. 25 GB	Mín. 5 GB, recomendado 20+ GB releases.ubuntu.com
Paquetes base	Firefox, LibreOffice, apps multimedia	OpenSSH, Netplan, LVM, mínimo esencial oneuptime.com
Gestión de red	NetworkManager (GUI)	Netplan + systemd-networkd (CLI)
Instalador	Ubiquity (gráfico, amigable)	Subiquity (basado en texto, potente)
Enfoque	Usuario final, productividad	Servidores, cloud, automatización
Actualizaciones	Notificaciones gráficas	unattended-upgrades por defecto
Snap preinstalados	Firefox, Snap Store, etc.	Solo snapd, sin snaps adicionales
Uso de recursos (idle)	1.2-1.8 GB RAM commandlinux.com	200-400 MB RAM oneuptime.com

💡 Nota importante: Ambas ediciones comparten **los mismos repositorios**. Puedes instalar un entorno gráfico en Server (`sudo apt install ubuntu-desktop`) o eliminarlo de Desktop, pero empezar con la edición correcta es más limpio y eficiente



REQUISITOS PREVIOS PARA UBUNTU SERVER

Componente	Mínimo	Recomendado (producción)
 Procesador	1 GHz x86_64 o ARM64	2+ GHz multi-core con virtualización
 RAM	1.5 GB	4+ GB (8+ GB para bases de datos)
 Almacenamiento	5 GB libres	50+ GB SSD/NVMe con LVM
 Conexión	Opcional para instalación mínima	Internet estable para actualizaciones y paquetes
 USB	2 GB mínimo	USB 3.0 de 4+ GB
 BIOS/UEFI	UEFI recomendado	TPM 2.0 para cifrado y attestation

 **Importante:** Ubuntu Server 26.04 usa el instalador **Subiquity**, basado en texto pero con navegación intuitiva. No requiere monitor gráfico, pero sí teclado físico o consola serial/SSH.

◆ FASE 1: DESCARGA DE LA IMAGEN SERVER OFICIAL

1.  Abre tu navegador y visita: <https://ubuntu.com/download/server>
2.  Localiza la sección "**Ubuntu Server 26.04 LTS**".
3.  Selecciona tu arquitectura:
 -  **Intel/AMD 64-bit:** Descarga `ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso` (~3.0 GB)
 -  **ARM 64-bit (Raspberry Pi 4/5, AWS Graviton, M1/M2):** Descarga la imagen ARM64
 -  **Cloud Images:** Para despliegue en AWS, Azure, GCP, OpenStack
4.  **Verificación de integridad (MUY RECOMENDADO):**

Descarga el archivo SHA256SUMS desde ubuntu.com

```
wget https://cdimage.ubuntu.com/ubuntu/releases/26.04/release/SHA256SUMS
```

```
# Verifica el hash de tu ISO descargado
```

```
sha256sum -c SHA256SUMS --ignore-missing
```

```
# Resultado esperado: ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso: OK
```

◆ FASE 2: CREACIÓN DEL USB DE INSTALACIÓN

(Mismo proceso que en Desktop, pero con la ISO Server)

EN WINDOWS (Rufus recomendado)

1.  Descarga **Rufus** (<https://rufus.ie>).
2.  Conecta tu USB de 4+ GB.
3.  Configura Rufus:
 - **Dispositivo:** Tu USB
 - **Selección de arranque:** `ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso`
 - **Esquema de partición:** **GPT** (UEFI) o **MBR** (BIOS legacy)
 - **Sistema de destino:** **UEFI (no CSM)** recomendado
4.  Haz clic en **EMPEZAR** → Confirma modo **ISO** → Acepta.
5.  Espera a que finalice (~5-10 min).
6.  Expulsa el USB de forma segura.

EN GNU/LINUX (dd o GNOME Disks)

1. Identifica tu USB

```
lsblk
```

2. Graba la ISO (¡CUIDADO con /dev/sdX!)

```
sudo dd if=ubuntu-26.04-live-server-amd64.iso of=/dev/sdX bs=4M  
status=progress oflag=sync
```

```
sync
```

3. Expulsa

```
sudo eject /dev/sdX
```

◆ FASE 3: ARRANQUE E INSTALADOR SUBIQUITY

1.  Inserta el USB en el equipo destino.
2.  Reinicia y accede al **menú de arranque** (F12, F9, Esc, según fabricante).
3.  Selecciona tu USB (puede aparecer como UEFI: [Nombre del USB]).
4.  En el menú GRUB, elige:
 -  **"Try or Install Ubuntu Server"** (recomendado)
 -  **"Safe graphics"** si hay problemas con la GPU

Navegación en Subiquity (instalador de texto)

Tecla	Acción
↑ ↓	Moverse entre opciones
Espacio	Marcar/desmarcar casillas
Enter	Confirmar / Siguiente
Tab	Cambiar entre botones
Esc	Volver / Cancelar
Ctrl+Z	Abrir shell de emergencia
Ctrl+L	Ver logs del instalador

◆ FASE 4: 🧭 ASISTENTE DE INSTALACIÓN PASO A PASO

🌐 Paso 1: Selección de idioma

1. 🗣️ Usa ↑ ↓ para seleccionar **Español** o **English**.
2. ▶️ Presiona **Enter** para continuar.

🖱️ Paso 2: Distribución del teclado

1. 🖱️ Selecciona tu diseño (ej: **Spain**).
2. ✍️ Prueba caracteres en el cuadro de texto inferior.
3. ▶️ **Enter** para continuar.

🌐 Paso 3: Configuración de red (**CRÍTICO**)

1. 📶 Subiquity detecta interfaces automáticamente.
2. 🖱️ Selecciona tu interfaz (ej: `ens33`, `enp0s3`) y presiona **Enter**.
3. 🔄 **DHCP (automático)**: Por defecto, obtiene IP automáticamente.
4. 🛠️ **Configuración manual (si es necesario)**:

IPv4 Method: Manual

Address: 192.168.1.100/24

Gateway: 192.168.1.1

Name servers: 1.1.1.1,8.8.8.8

Search domains: local

5. 🌐 **Proxy HTTP**: Déjalo en blanco a menos que tu red lo requiera.
6. ▶️ **Done** → **Enter**.

🌐 Paso 4: Espejo de archivo Ubuntu

1. 🌐 Selecciona tu país/región para mayor velocidad de descarga.
2. 🌐 El espejo predeterminado `archive.ubuntu.com` suele ser óptimo.
3. ▶️ **Done** → **Enter**.

📁 Paso 5: Particionado del disco (**DECISIÓN IMPORTANTE**)

⚠️ **Atención:** Esta acción puede borrar datos. Haz backup antes.

Opción	Descripción	¿Cuándo usarla?
🗑️ Use an entire disk	Particiones estándar ext4, sin LVM	Pruebas, instalaciones rápidas
🔄 Use an entire disk and set up LVM	Volúmenes lógicos flexibles + snapshots	✅ RECOMENDADO para servidores
🔒 Use an entire disk and set up LVM with encryption	LVM + cifrado LUKS	Portátiles, datos sensibles, compliance
⚙️ Custom storage layout	Control total: particiones,	Expertos, configuraciones

Opción	Descripción	¿Cuándo usarla?
	RAID, ZFS	personalizadas
☒ Para este ejercicio: Selecciona "Use an entire disk and set up LVM" .		

Si eliges LVM (recomendado):

1.  Selecciona el disco físico (ej: sda - 500GB).
2.  **Cifrado (opcional):** Marca "Encrypt the LVM group" si necesitas LUKS.
3.  Esquema típico automático:
 - /boot/efi → 512 MB (FAT32, para UEFI)
 - /boot → 1 GB (ext4, kernel)
 - LVM VG:
 - └─ root → 20 GB (ext4, sistema base)
 - └─ /var → 10 GB (ext4, logs y datos variables)
 - └─ /srv → Resto del espacio (ext4, servicios)
 - └─ swap → 2-4 GB (memoria de intercambio)
4. ☒ Confirma: **"Continue"** → Enter.

Paso 6: Perfil de sistema y usuario

1.  **Tu nombre:** Admin Server
2.  **Nombre del servidor:** ubuntu-server (será el hostname)
3.  **Nombre de usuario:** admin (sin espacios, minúsculas)
4.  **Contraseña:** Elige una segura (mín. 12 caracteres, mezcla tipos)
5.  **Confirmar contraseña:** Repite la contraseña.
6. ☒ **Importar identidad SSH desde GitHub/Launchpad (opcional):**
 - Útil para acceso remoto sin contraseña.
 - Formato: gh:tu_usuario o lp:tu_usuario

Paso 7: Configuración de SSH (*ESENCIAL para servidores*)

1.  **Install OpenSSH server:** ☒ **MARCAR** (recomendado para gestión remota).
2.  **Import SSH public keys:** Opcional, si configuraste en el paso anterior.
3.  Done → Enter.

Paso 8: Selección de software adicional (*SNAPS y paquetes*)

 **Atención:** Ubuntu Server 26.04 incluye snapd pero sin snaps preinstalados.

Featured Server Snaps (opcional):

- [] Nextcloud ← Plataforma de archivos y colaboración
- [] Docker ← Contenedores (recomendado para desarrollo)
- [] Kubernetes ← Orquestación de contenedores

- [] PostgreSQL ← Base de datos relacional
- [] MongoDB ← Base de datos NoSQL
- [] Mosquitto ← Broker MQTT para IoT

✓ Recomendación para instalación mínima:

- ✗ **Desmarca todo** en esta pantalla.
- Instala lo que necesites después con `sudo snap install` o `sudo apt install`.

Paso 9: Actualizaciones de seguridad automáticas

1.  **Enable automatic security updates:** ✓ **MARCAR** (recomendado para producción).
2.  Esto configura `unattended-upgrades` para parches críticos.
3.  **Done** → Enter.

Paso 10: Resumen e instalación

1.  Revisa el resumen: idioma, red, disco, usuario, SSH, actualizaciones.
2.  Si hay advertencias, corrígelas antes de continuar.
3.  Selecciona **"Install"** y confirma.
4.  Progreso visible:
 - Particionamiento y formato de disco
 - Descarga de paquetes base (~300-500 MB)
 - Configuración de usuarios y servicios
 - Instalación de GRUB y configuración de arranque

💡 Mientras se instala, puedes presionar `Ctrl+Z` para abrir una shell temporal y explorar el sistema en construcción.

Paso 11: Finalizar instalación

1.  **Instalación completada:** Mensaje *"Installation complete!"*.
2.  Selecciona **"Reboot Now"**.
3.  **Retira el USB** cuando el sistema lo indique o al reiniciar.

◆ FASE 5: PRIMER ARRANQUE Y CONFIGURACIÓN POST-INSTALACIÓN

1.  El sistema reinicia y carga GRUB → Inicia Ubuntu Server 26.04.
2.  Inicia sesión con tu usuario administrativo:

ubuntu-server login: curso

Password: qwerty

admin@ubuntu-server:~\$



VERIFICACIÓN FINAL

- Ubuntu Server arranca desde el disco interno (no desde USB).
- El prompt de login aparece y aceptan tus credenciales.
- `lsb_release -a` muestra **Ubuntu 26.04 LTS**.
- `apt update` se ejecuta sin errores de repositorios.
- Conexión a internet funcional (`ping ubuntu.com`).
- SSH está activo y accesible desde otra máquina (`ssh admin@<IP>`).
- Firewall UFW está habilitado y permite solo SSH.



NOTAS IMPORTANTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Seguridad: Descarga siempre desde `ubuntu.com`. Verifica hashes SHA256 `releases.ubuntu.com`

.



Soporte: Ubuntu 26.04 LTS recibe actualizaciones de seguridad hasta **abril de 2031** (5 años) o hasta 2041 con Ubuntu Pro `canonical.com`

.



Instalación offline: Si no tienes internet durante la instalación, elige "Continue without updating" y configura repositorios después manualmente.



ARM y RISC-V: Ubuntu Server 26.04 incluye soporte oficial para arquitecturas ARM64 y RISC-V, ideal para edge computing y dispositivos embebidos `releases.ubuntu.com`

.



Problemas comunes:

Síntoma	Solución
No detecta red durante instalación	Usa cable Ethernet; configura IP manual en Subiquity; verifica drivers de red
Pantalla negra en instalador	Añade <code>nomodeset</code> en opciones de GRUB (tecla e, editar línea <code>linux</code>)
Disco no aparece en particionado	Cambia modo SATA de RAID/RST a AHCI en BIOS; verifica conexión física
Error al instalar GRUB en UEFI	Asegúrate de que el USB y el sistema usen el mismo modo (UEFI/BIOS)
<code>apt update</code> falla con "404"	Ejecuta <code>sudo apt update --fix-missing</code> o cambia espejo en <code>/etc/apt/sources.list</code>
SSH no responde tras instalación	Verifica que marcaste "Install OpenSSH server"; revisa firewall: <code>sudo ufw status</code>



Recursos oficiales:

- Guía de instalación Server:
<https://ubuntu.com/server/docs/installation>

releases.ubuntu.com

- 📖 Notas de lanzamiento: <https://documentation.ubuntu.com/release-notes/26.04/canonical.com>
 - 📦 Gestión de paquetes: <https://ubuntu.com/server/docs/package-management>
 - 💬 Soporte comunitario: <https://discourse.ubuntu.com> | <https://askubuntu.com>
-

🎁 **BONUS: INSTALAR EN MÁQUINA VIRTUAL (VirtualBox)**

Si prefieres probar Ubuntu Server 26.04 sin tocar hardware real:

1. 🆕 En VirtualBox, crea una nueva VM:
 - Tipo: **Linux** → Versión: **Ubuntu (64-bit)**
 - RAM: **2048 MB** mínimo (4 GB recomendado)
 - Disco: **VDI dinámico, 25 GB**
 2. ⚙️ En **Configuración** → **Sistema** → **Placa base**:
 - Habilita **EFI** (recomendado para Ubuntu 26.04).
 - Orden de arranque: Óptico primero.
 3. 📀 En **Almacenamiento**, monta el ISO Server en el controlador óptico.
 4. 🌐 En **Red**, selecciona **Adaptador Puente** para acceso desde tu red local.
 5. ▶️ Inicia la VM y sigue la **Fase 4** de esta guía.
- ✅ Ventaja: Puedes hacer snapshots antes de cambios importantes y revertir si algo sale mal. Ideal para practicar particionado LVM o configuración de red.
-

🎉 ¡FELICIDADES! 🎉

Has completado la instalación de **Ubuntu 26.04 LTS Server "Resolute Raccoon"**. Ahora dispones de un sistema:

- 🏢 **Enterprise-ready**: Optimizado para producción, cloud y automatización.
 - 🛡️ **Minimalista y seguro**: Sin bloatware, con actualizaciones automáticas y firewall.
 - 🔄 **Soporte a largo plazo**: Actualizaciones de seguridad hasta **2031** (o 2041 con Pro) canonical.com
 - 🎯 **Flexible**: Mismo repositorio que Desktop, pero con control total sobre lo que instalas.
- 🚀 *"Ubuntu Server: La base de la nube abierta"* — Canonical

✨ ¡Bienvenido al mundo de los servidores Ubuntu! 🐧💎💙💛