


Bölüm 9: Alt Programları Uygulamak







Bölüm'ün Başlıkları


- Arama ve geri dönüşlerin genel anlamı
- "Basit" alt programların uygulaması
- Alt programların yığın dinamiği bölgesel değişkenleri ile uygulanması
- İçiçe alt programlar
- Bloklar
- Dinamik kapsam uygulaması




Çağrıların ve döndükleri değerlerin genel anlam analizi


- Bir dilde altprogramların çağrılması ve dönmesi işlemlerine altprogram bağlanması (subprogram linkage) denir.
- Parametrelerin nasıl alt programa geçileceği belirlenmelidir.
- Çağıranın değerleri korunmalıdır.
- Alt program yerel değişkenleri statik değilse yerel olarak saklanmalıdır.
- Dönüşte çağıranın doğru noktasına, doğru değerlerle dönülmesi temin edilmelidir.
- İç içe altprogramlar varsa, yerel olmayan değişkenlere erişim sağlanmalıdır.

Genel Tasarım



Genel Tasarım






"Basit" altprogramların gerçekleştirilmesi

- Basit altprogramdan kastımız, bütün yerel değişkenleri statik olan ve iç içe çağrılamayan altprogramlar (örn. Fortran I).
- Çağrı anlam analizi:
 - 1. Çağıran programın çalışma durumunu sakla (Save the execution status of the caller).
 - 2. Parametre geçme işlemlerini yap (Carry out the parameterpassing process).
 - 3. Dönüş adresini çağrılana geç (Pass the return address to the callee)
 - 4. Kontrolü çağrılana ver (Transfer control to the callee).

Fortran aktivasyon bilgisi

Tüm hafızaya statik olarak yerleştirebilir



"Basit" altprogramların gerçekleştirilmesi

- □ Dönüş analizi (Return Semantics):
 - 1. Eğer sonucu değeri ile geç (pass-by-value-result) parametreler kullanılmışsa değerlerinin gerçek parametrelere geçir.
 - 2. Eğer dönen fonksiyonsa, döneceği değeri çağıranın bulması gereken yere yerleştir.
 - 3. Çağıranın çalışma ortamını yeniden yapılandır.
 - 4. Kontrolü çağırana geri ver.

"Basit" altprogramların gerçekleştirilmesi

- Gerekli depolama: Çağıran durum bilgileri, parametreleri, dönüş adresi ve döneceği değer (eğer fonksiyonsa).
- Altprogramın çalışan kod olmayan, altprogram verilerinin tutulduğu kısmının biçimi veya yerleşim planına etkinleştirme kaydı (activation record) denir.
 Bu kaydın sonraki sayfalarda göreceğimiz gibi belli bir formatı olur.
- Altprogram çağırıldığı zaman belli değerlerle doldurulmuş haline somutlaşan gerçekleşme kaydı denir (instance of activation record).


"Basit" altprogramların etkinleştirme kaydı



"Basit" altprogramların etkinleştirme kaydı ve kodu

- Etkinleştirme kaydı verileri statik bellekte statik olarak saklanıyor.
- Bu nedenle somutlaşmış tek etkinleştirme kaydı olabilir.
- Bu nedenle kullanım olarak kolay, erişim daha hızlı, ancak özyinelemeyi desteklemez.
- İlk Fortran derleyicileri bu tip etkinleştirme kaydı tutuyordu.






Altprogramları yığıt dinamik (Stack-Dynamic) yerel değişkenlerle gerçekleştirmek

- Daha karmaşık çünkü:
 - Derleyici altprogram yerel değişkenlerine yığıt bellekte örtülü bellek tahsis ve geri alma işlemleri için kod hazırlamalıdır.
 - Özyineleme desteklenebildiğinden altprogramın aynı anda birden çok peş peşe çağırılabilmesini destekler, bu da birden çok etkinleştirme kodu somutlaşmasına neden olur.
 - Bazı dillerde yerel dizilimlerin (local arrays) boyu çağrı sırasında belirlendiğinden, etkinleştirme kodunun içinde yer alan bu tip değişkenler etkinleştirme kodunun boyunun dinamik olmasını gerektirir.

Tipik Altprogramları yığıt dinamik yerel değişkenlerle gerçekleştirme etkinleştirme kaydı



Tipik Altprogramları yığıt dinamik yerel değişkenlerle gerçekleştirme

```
void sub(float total, int part) {
  int list[4];
  float sum;
  ...
}
```

Yerel değişken	sum
Yerel değişken	list[3]
Yerel değişken	list[2]
Yerel değişken	list[1]
Yerel değişken	list[0]
Parametre	part
Parametre	total
Dinamik link	
Geri dönüş adresi	


Altprogramları yığıt dinamik yerel değişkenlerle gerçekleştirmek

- Etkinleştirme kaydı formatı statik fakat boyutları dinamiktir.
- "Dinamik link" çağıran programın etkinleştirme kaydının başını gösterir.
- Etkinleştirme kaydı dinamik olarak altprogram çağırıldığında üretilir.



C fonksiyonu örneği

- statik link:
 yerel olmayan
 değişkenler referansı
 için kullanılır
- dinamik link:
 çağıranın AR'si nin
 başını gösterir




Özyinelemesiz C programı örneği – Program için yığıt bellek içeriği

```
void A(int x) {
    int y;
    . . .
   C(y);
    . . .
void B(float r) {
    int s, t;
    . . .
   A(s);
    . . .
void C(int q) {
    . . .
void main() {
    float p;
    . . .
    B(p);
    . . .
```

MAIN, B'yi çağırdıktan sonra Stack






```
void main() {
  float p; ...
  B(p);...
}
void B(float r) {
  int s, t; ...
  A(s); ...
}
```


ARI = Etkinleştirme kaydı (activation record instance)

B, A'yı çağırdıktan sonra Stack





A, C'yi çağırdıktan sonra Stack



Altprogramların gerçekleştirimi

- Herhangi bir anda yığıttaki dinamik linklerin toplamına çağrı zinciri (call chain) denir.
- Yerel değişkenlere etkinleştirme kaydının (activation record) başlangıcına göre bağıl konumlarından (offset) erişilir. Buna yerel bağıl konum denir (local_offset).
- Yerel değişkenlerin yerel bağıl konumları derleyici tarafından belirlenir.

Özyinelemede Aktivasyon Kayıtları

Bir önceki örnekte kullanılan etkinleştirme kaydı (activation record) özyinelemeli fonksiyonlarda da kullanılabilir

Fonksiyon değeri

Parametreler

3

Dinamik link

Geri dönüş adresi

Main

```
int factorial(int n) {
  if (n <= 1)
    return 1
  else
    return (n * factorial(n-1));
}

void main() {
  int value;
  value = factorial(3);
}</pre>
```

Factorial için Aktivasyon Kayıtları

Geri dönüş değeri

Parametreler

Dinamik link

Geri dönüş adresi

Geri dönüş değeri

Parametreler

Dinamik link


Geri dönüş adresi

Main

3


```
int factorial(int n) {
  if (n \le 1)
    return 1;
  else
    return (n * factorial(n-1));
void main() {
   int value;
   value = factorial(3);
```

Factorial için Aktivasyon Kayıtları



Faktoriyel Programı

```
program p;
  var v : int;
  function fac(n: int): int;
  begin
    if n \le 1 then
      fac := 1
    else
      fac := n * fac(n - 1);
  end;
begin
  v := fac(3);
  print(v);
end.
```



Yerel başvuru örneği

```
Program MAIN_1;
  var P : real;
  procedure A (X : integer); var Y : boolean;
    procedure C (Q : boolean);
      begin {C}
      end; {C}
    begin {A}
    C(Y);
    end; {A}
  procedure B (R : real);
    var S, T:integer;
    begin {B}
    A(S);
    end: {B}
  begin {MAIN_1}
  B(P);
  end. {MAIN_1}
```

Parametre Q Dinamik link Statik link (A)'ya dönüş Yerel Y Parametre X Dinamik link Statik link (B)'ye dönüş Yerel T Yerel S Parametre *R* Dinamik link Statik link (MAIN)'e dönüş Yerel P

Özyineleme örneği

```
int factorial (int n){
   If (n <=1)
     return 1;
   else return (n* factorial (n-1));
}

void main(){
   int value;
   value = factorial (3);
}</pre>
```

		l
onksiyon değer	1	
Parametre n	1	
Dinamik link		
Statik link		
(factorial)'e dör	nüş	
Fonksiyon değer	2	
Parametre <i>n</i>	2	
Dinamik link		
Statik link		
(factorial)'e dör	nüş	
onksiyon değer	6	
Parametre <i>n</i>	3	
Dinamik link		
Statik link		
(main)'e dönü	ış	
Yerel <i>value</i>	?	

İçiçe altprogramlar(Nested subprograms)

- Bazı programlama dilleri (Fortran 95, Ada, JavaScript) yığıt dinamik yerel değişkenler kullanır (use stackdynamic local variables) ve içiçe altprogramlara izin verirler.
- Kural: yerel olarak erişilmeyen tüm değişkenler yığıt
 bellekte aktif bir etkinleştirme kaydı içinde bulunurlar.
- Yerel olmayan değişken referansı bulma işlemi:
 - 1. Doğru etkinleştirme kaydını bul.
 - 2. Etkinleştirme kaydında değişkenin bağıl konumunu bul.

Yerel olmayan değişken referansını bulma işlemi

- Etkinleştirme kaydı içinde bağıl konumu bulmak kolay.
- □ Doğru etkinleştirme kaydını bulmak:
- Statik anlam kuralları gereği yerel olarak erişilmeyen tüm değişkenler yığıt bellekte aktif bir etkinleştirme kaydı içinde bulunurlar.

Yerel olmayan değişken referansını bulma işlemi

- □ 1. Teknik Statik zincir (Static Chains)
- Belli etkinleştirme kayıtlarını birleştiren statik link zincirine statik zincir (static chain) denir.
- Bir altprogramın etkinleştirme kaydını ebeveyninin etkinleştirme kaydına bağlayan linke statik link (static link) denir.
- Statik zincir bir etkinleştirme kaydını yığıt bellekte çağıran altprogramların etkinleştirme kayıtlarına bağlar.
- Yerel olmayan değişkenin tanımlandığı yeri bulmak için:
- Statik zincir üzerinden etkinleştirme kayıtlarında değişkenin adı aranır.
- Etkinleştirme kaydının statik zincirdeki derinliğine statik_derinlik (static_depth) denir.

1. Teknik – Statik zincir (Static Chains)

- Yerel olmayan değişkenin tanımlandığı yeri bulmak için:
 - Statik zincir üzerinden etkinleştirme kayıtlarında değişkenin adı aranır.
- Etkinleştirme kaydının statik zincirdeki derinliğine statik_derinlik (static_depth) denir.

1. Teknik – Statik zincir (Static Chains)

```
main ----- static_derinlik = 0

A ----- static_derinlik = 1

B ----- static_derinlik = 2

C ----- static_derinlik = 1
```

1. Teknik – Statik zincir (Static Chains)

- Tanım: zincir_bağılkonum (chain_offset) veya içiçe_bağılkonum (nesting_depth): Bir değişkenin referans verildiği altprogramın statik derinliği ile tanımlandığı altprogramın statik derinliği arasındaki fark.
- Bir referans aşağıdaki çift ile gösterilebilir:
 (zincir_bağılkonum, yerel_bağılkonum)
 burada yerel_bağılkonum (local_offset), değişkenin bulunduğu etkinleştirme kaydındaki bağıl konumudur.

Statik zincir ile lokal olmayan referanslar (statik derinlik – iç içe derinlik)


```
program main
                              Statik derinlik
                           0
 var x,y,w
 procedure sub1 ___
  var z,y
  procedure sub11
   var z,w
   begin
    z = x + y * w
                               İç içe derinlik, offset:
   end
                               z: 0, 3
  begin
   sub11()
                               x: 2, 3
  end
                               y: 1, 4
 begin
  sub1()
                               w: 0, 4
 end
```

Örnek Pascal Programı

```
program MAIN 2;
 var X : integer;
 procedure BIGSUB;
   var A, B, C : integer;
   procedure SUB1;
     var A, D : integer;
     begin { SUB1 }
     A := B + C; <----
     end; { SUB1 }
   procedure SUB2(X : integer);
     var B, E : integer;
     procedure SUB3;
       var C, E : integer;
       begin { SUB3 }
       SUB1;
       E := B + A: <--
       end; { SUB3 }
     begin { SUB2 }
     SUB3;
     A := D + E; <----
     end; { SUB2 }
   begin { BIGSUB }
    SUB2(7);
    end; { BIGSUB }
 begin
 BIGSUB;
  end. { MAIN 2 }
```

```
Main 2
                                                         Bigsub
                                                           Sub1
program MAIN 2;
                                                           Sub2
 var X : integer;
 procedure BIGSUB;
                                                           Sub3
    var A, B, C : integer;
    procedure SUB1;
     var A, D : integer;
     begin { SUB1 }
     A := B + C; <---
     end; { SUB1 }
                                       MAIN_2 calls BIGSUB
   procedure SUB2(X : integer);
     var B, E : integer;
                                       BIGSUB calls SUB2(7)
     procedure SUB3;
        var C, E : integer;
                                       SUB2 calls SUB3;
       begin { SUB3 }
       SUB1;
                                       SUB3 calls SUB1
       E := B + A:
       end; { SUB3 }
                                              A - (0, 3)
    ▶ begin { SUB2 }
      SUB3;
                                              B - (1, 4)
     A := D + E;
                                              C - (1, 5)
     end; { SUB2 }
    begin { BIGSUB }
    SUB2 (7);
    end; { BIGSUB }
                                      (zincir bağılkonum, yerel bağılkonum)
 begin
 BIGSUB;
  end. { MAIN 2 }
```

Pozisyon 1'de Stack (SUB1 içinde)



```
MAIN { tanımlar: X

SUB0 { tanımlar: A B C

SUB1 { tanımlar: A D; kullanır: A B C }

SUB2 {tanımlar: X B E; kullanır: A D E

SUB3 {tanımlar : C E; kullanır: A B E }

}

}
```

MAIN

MAIN calls SUB0

SUB0 calls SUB2

SUB2 calls SUB3

SUB3 calls SUB1


Örnek Pascal Programı

```
program MAIN 2;
  var X : integer;
  procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
   procedure SUB1;
                                             in SUB3:
      var A, D : integer;
     begin { SUB1 }
                                               E - (0, 4)
     A := B + C;
     end; { SUB1 }
                                               B - (1, 4)
    procedure SUB2(X : integer);
      var B, E : integer;
                                               A - (2, 3)
     procedure SUB3;
       var C, E : integer;
      begin { SUB3 }
     SUB1;
       E := B + A: < -----2
       end; { SUB3 }
     begin { SUB2 }
      SUB3;
     A := D + E;
      end; { SUB2 }
    begin { BIGSUB }
    SUB2(7);
    end; { BIGSUB }
  begin
  BIGSUB;
  end. { MAIN 2 }
```

```
program MAIN 2;
  var X : integer;
  procedure BIGSUB;
    var A, B, C : integer;
    procedure SUB1;
      var A, D : integer;
      begin { SUB1 }
                                          In SUB2:
      A := B + C;
      end; { SUB1 }
                                            A - (1, 3)
    procedure SUB2(X : integer);
      var B, E : integer;
                                            D - an error
      procedure SUB3;
                                            E - (0, 5)
        var C, E : integer;
        begin { SUB3 }
        SUB1;
        E := B + A:
      end; { SUB3 }
      begin { SUB2 }
    ► SUB3;
      A := D + E; <----
      end; { SUB2 }
    begin { BIGSUB }
    SUB2(7);
    end; { BIGSUB }
  begin
  BIGSUB;
  end. { MAIN 2 }
```

```
program MAIN;
  var X : integer;
  procedure SUBO;
    var A, B, C : integer;
    procedure SUB1;
                                                       Pozisyon 1 SUB1
      var A, D : integer;
    begin { SUB1 }
                                                        A - (0, 3)
      A := B + C;
                                                        в - (1, 4)
    end; { SUB1 }
                                                        C - (1, 5)
    procedure SUB2(X : integer);
      var B, E : integer;
      procedure SUB3;
        var C, E : integer;
                                                       Pozisyon 2 SUB3:
      begin { SUB3 }
                                                        E - (0, 4)
        SUB1;
                                                      в - (1, 4)
        E := B + A;
      end; { SUB3 }
                                                        A - (2, 3)
    begin { SUB2 }
      SUB3;
                                       <----3 Pozisyon 3 sub2:</pre>
      A := D + E;
    end; { SUB2 }
                                                        A - (1, 3)
  begin { SUB0 }
                                                        D - an error (sub1 içinde tanımlı)
    SUB2(7);
                                                        E - (0, 5)
  end; { SUBO }
begin
 SUB0;
                                              (zincir bağılkonum, yerel bağılkonum)
end. { MAIN }
```


Yerel olmayan referans örneği



Bigsub çağırır sub2

Sub2 çağırır sub3

Sub3 çağırır sub1



1. Teknik – Statik zincir

- Statik zincir uygulaması
 - Altprogram çağrıldığı zaman (altprogram parametre ve isimle geçilen parametre olmadığını varsayarak) :
 - Gerçekleştirme kaydı somutlaşan örneğini (instance) hazırla.
 - Eski yığıt bellek tepesine bir dinamik link.
 - Statik link, statik ebeveynin en son yaratılmış etkinleştirme kaydını gösterir.
 - İki metot:
 - 1. Statik ebeveynin ilk etkinleştirme kaydını bulmak için dinamik zincirde ara. Kolay fakat yavaş.
 - 2. Derleyici, derleme esnasında çağıranla, çağrılan arasındaki derinliği (zincir bağıl konum) hesaplar ve daha sonra program yürütülürken kullanılmak üzere saklar.
 - Örneğin MAIN_2 nin yiğit içeriğine bakarsak: SUB1, SUB3'ün içinden çağırılırken derleyici SUB3'ün SUB1'in tanımlandığı altprograma (Bigsub) göre derinliğinin iki olduğu bilgisini programa yerleştirir. Program çalışırken bu noktada yerleştirilen bilgi kullanılarak etkinleştirme kaydına olan statik link kurulur.

1. Teknik – Statik zincir

- Statik zincir metodunun değerlendirilmesi
 - Sorunlar:
 - 1. Yerel olmayan referanslar, özellikle derinlik fazlaysa, yavaş çalışır. Programın performansı düşer.
 - 2. Yerel olmayan referansların kullandığı zaman eşit olmadığından, zamana hassas program yazmak zorlaştığı gibi bunların güncellenmesi de bu zamanlamayı değiştirir.

İç içe altprogramlar:

2. Teknik - ekranlar

- 2. Teknik ekranlar
 - □ Fikir: Statik linkleri "ekran" (display) denilen ayrı bir yığıta (stack) yerleştir. Ekrandaki veriler etkinleştirme kodlarına (activation record) göstericilerdir.
 - Referansları:

(ekran_bağılkonum, yerel_bağılkonum) (display_offset, local_offset) olarak gösterebiliriz. Burada ekran_bağılkonum değeri zincir bağılkonumla aynıdır.

Referansların işleyişi:

ekran_bağılkonum'u kullanarak, aranılan değişkenin doğru etkinleştirme kaydının göstericisini bul.

yerel_bağılkonum değerini kullanarak, etkinleştirme kaydı içinde aranılan değişkeni bul.

Ekranlar (Displays)

 Ekran uygulaması (altprogram parametre ve isimle geçilen parametre olmadığını varsayarak) :


Not: ekran_bağılkonum'u sadece etkinleştirme kaydı türetilmekte olan altprogramın statik derinliğine bağlıdır. Bu altprogramın statik derinliğidir.


■ Belli bir anda çalışan altprogramın statik derinliği k ise, ekranda k+1 gösterici olur (k=0 ana program).


- Psd P'nin static_depth'i veQsd Q'nun static_depth'i olsun
- Q, P'yi çağırsın
- Üç olası durum söz konusu:
 - 1. Qsd = Psd
 - 2. Qsd < Psd
 - 3. Qsd > Psd

Örnek iskelet program:


```
program MAIN_3;
procedure BIGSUB;
procedure SUB1;
end; { SUB1 }
procedure SUB2;
procedure SUB3;
end; { SUB3 }
end; { SUB2 }
end; { BIGSUB }
end. { MAIN_3 }
```









Çağırmadan sonra:




Stack Ekran

Durum 2: SUB2, SUB3 ' i çağırır Çağırmadan önce:





Çağırmadan sonra:




Case 3: SUB3, SUB1' Çağırmadan önce: i çağırır SUB3 için ARI SUB2 için ARI 3 **BIGSUB** için ARI MAIN_3 için ARI 0 Stack Ekran Çağırmadan sonra: SUB1 için ARI SUB3 için ARI SUB2 için ARI 3 **BIGSUB** için ARI


MAIN_3 için ARI

Ekran

Stack



n 2'de olsun



Bloklar

- Bloklar, değişkenler için kullanıcı odaklı yerel ölçeklerdir.
- C deki bir örnek

```
{int temp;
temp = list [upper];
list [upper] = list [lower];
list [lower] = temp
}
```

- Temp in yukarıdaki örnekteki ömrü kontrolün bloku girmesi ile beraber başlar.
- Temp gibi bir yerel değişkeni kullanmanın bir avantajı şudur: aynı isimli başka bir değişkenle çakışmaz


Blokların Uygulanması

□ İKİ YÖNTEM

- Bloklara daima aynı bölgeden çağrılan alt programlardan ziyade bir parametre olarak davranın
 - her blokun bir aktivasyon kaydı vardır: blok her çalıştığında bunun bir örneğini oluşturur.
- 2. Bir blok için gereken maksimum depo statik olarak tespit edilebildiği için, bu gereken alan aktivasyon kaydındaki yerel değişkenlerden sonra ayrılır.

Bloklar

```
MAIN_5() {
   int x, y, z;
   while ( ... ) {
      int a, b, c;
      while ( ... ) {
        int d, e;
   while ( ... ) {
      int f, g;
```



Dinamik Kapsamın Uygulanması

- * Derin Erişim: yerel olmayan referanslar dinamik zincirdeki aktivasyon kayıt örneklerinin araştırılmasıyla bulunur.
 - zincirin uzunluğu statik olarak belirlenemez.
 - her aktivasyon kayıt örneği değişken isimlere sahip olmalıdır.
- *Sığ Erişim: yerelleri merkezi bir yere koy
 - her bir değişken için bir yığın
 - her bir değişken isim için içinde girdi bulunan merkezi bir çizelge

Kapsam Örneği

```
proc main
 var X1, X2;
  proc A
   var X1, X2;
  end
  proc B
   var X1, X2;
  end
  call B;
end
```

Proc A referans çevresi

Statik kapsam:


A > main

Dinamik kapsam:

A → B → main

Derin Erişim


```
Procedure C;
  integer x, z;
  niged
  x := u + v;
  . . .
  end;
Procedure B;
                      MAIN 6 calls A
  integer w, x;
                      A calls A
  begin
                      A calls B
  ...
                      B calls C
  end;
Procedure A;
  integer v, w;
  begin
  end;
Program MAIN_6
  integer v, u;
  begin
  end;
```



Sığ Erişim


```
Procedure C;
  integer x, z;
  niged
  x := u + v;
  . . .
  end;
Procedure B;
  integer w, x;
  begin
  ...
  end;
Procedure A;
  integer v, w;
  begin
  . . .
  end;
Program MAIN_6
  integer v, u;
  begin
  end;
```

MAIN_6 calls A
A calls A
A calls B
B calls C



Değişken Stack'larla Sığ Erişim

```
proc A
  var x=2, y=3, z=4
 begin
  call B
 end
proc B
  var x=22, w=55, t=66
 begin
  call C
 end
proc C
  var x=222, y=333, w=555
 begin
  call B
 end
 main
  var r=0, t=0
  begin
   call A
  end
```



- Bir bilgisayarda işlem yaptığınızda bilgisayar söz konusu işlemi kimi zaman direkt olarak Sabit Disk'e (HDD) ya da ilgili depolama birimine yazmaz. Bunun yerine Bellek (RAM) üzerinde geçici olarak konumlandığı ve ileride topluca yazılacağı bir alanda tutar. Burası ara bir bellektir. İşte bu alana "buffer" ya da tampon yahut arabellek diyoruz.
- Arabellek belirli bir alana yani boyuta sahiptir. Ancak bu alan bazen programsal hata (bug) sonucunda haddinden fazla bilgi ile yüklenir. Bazen de kötü niyetli bir saldırgan söz konusu yol ile bu alana haddinden fazla büyüklükte bilgi yükleyebilir. Bu haddinden fazla yükleme söz konusu alanda taşkına sebep olur.
- İşleyişi; Bir saldırgan bu sorunu kendi çıkarına kullanarak söz konusu alana alabileceğinden fazla uzunlukta bir değer yükler bunun sonucunda artan kısım yani taşan kısım direk olarak çalıştırılabilinir hale gelir. Bu taşan kısıma saldırgan çalıştırabilinir bir kod yüklediğinde amacına erişmiş ve Arabellek Aşımını kullanıp içeride (uzaktaki bir PC'de ya da sunucuda) kötü niyetli bir kod çalıştırmış olur.


- Arabellek aşımı saldırısı exploits a common çoğu programdaki genel bir problemi kötüye kullanır.
- C gibi çoğu yüksek seviye programlama dilinde, "sınır testi", yani kopyaladığınız değişkenin uzunluğunun beklediğiniz gibi olduğunu görmeyi test etme, yapılmaz.

```
void main(){
    char bufferA[256];
    myFunction(bufferA);
}

void myFunction(char *str)
{
    char bufferB[16];
    strcpy(bufferB, str);
}
```

- main(), 256 baytlık bir diziyi myFunction()'a parametre olarak gönderir, ve myFunction() fonksiyonu içinde ise dizilerin sınırlarını kontrol etmeden, strcpy() ile uzun dizinin tamamını 16 baytlık dizi olup tasana kadar kopyalar!
- bufferB'nin yeterince büyük olup olmadığı ile ilgili bir test olmadığından, ekstra veri bellekte diğer bilinmeyen diğer yerlerin üstüne yazar.
- Bu savunmasızlık arabellek aşımı saldırısının temelidir
 - Sistem stack'ı değiştirilir

```
void main() {
    char bufferA[256];
    myFunction(bufferA);
}
```




```
void main() {
    char bufferA[256];
    myFunction(bufferA);
}

void myFunction(char *str) {
    char bufferB[16];
    strcpy(bufferB, str);
}
```



```
Stack içeriği
   void main(){
        char bufferA[256];
                                                    bufferB
        myFunction(bufferA);
   }
                                              İşletim sistemi verisi
                                                                      Bu bölge
                                                                      str'den
                                                                      veriyle
void myFunction(char *str) {
                                                      Str
                                                                      bozuldu
      char bufferB[16];
       strcpy(bufferB, str);
                                                  Dinamik link
                                             Main'e geri dönüş adresi
                                                    bufferA
                Geri dönüş adresi
                üzerine yazabilir!!
```

- str içeriği dikkatlice seçilirse, yazmış olduğumuz kodun bir kısmına dönüş adresini gösterebiliriz
- Sistem fonksiyon
 çağrısından
 döndüğünde zararlı
 kodu çalıştırarak
 başlayacaktır



Muhtemel bir çözüm

```
void main() {
    char bufferA[256];
    myFunction(bufferA,
256);
}
```

```
void myFunction(char *str,
int len)
{
    char bufferB[16];
    if (len <= 16)
        strcpy(bufferB,
str);
}</pre>
```

Kaynaklar

- Roberto Sebesta, Concepts Of Programming Languages, International 10th Edition 2013
- David Watt, Programming Language Design Concepts, 2004
- Michael Scott, Programming Languages Pragmatics, Third Edition, 2009
- Zeynep Orhan, Programlama Dilleri Ders Notları
- Mustafa Şahin, Programlama Dilleri Ders Notları
- Ahmet Yesevi Üniversitesi, Uzaktan Eğitim Notları
- Erkan Tanyıldızı, Programlama Dilleri Ders Notları
- David Evans, Programming Languages Lecture Notes
- O. Nierstrasz, Programming Languages Lecture Notes
- Giuseppe Attardi, Programming Languages Lecture Notes
- John Mitchell, Programming Languages Lecture Notes