IPv6 SLAAC ve DHCPv6 Konfigürasyon Rehberi

Hazırlayan: Furkan Yaşar in LinkedIn

Bu rehber, IPv6 SLAAC ve DHCPv6 konfigürasyonları için temel komutları içermektedir.

1. IPv6 GUA Atama Yöntemleri

KRİTİK BİLGİ: IPv6 adres ataması için 3 temel yöntem bulunur. Router Advertisement (RA) mesajlarındaki A, O, M bayrakları hangi yöntemin kullanılacağını belirler.

Yöntem	A Bayrağı	O Bayrağı	M Bayrağı	Açıklama
SLAAC Only	1	0	0	Host kendi GUA'sını oluşturur
SLAAC + Stateless DHCPv6	1	1	0	Host GUA'sını oluşturur, ek bilgileri DHCP'den alır
Stateful DHCPv6	0	0	1	Tüm adres bilgisi DHCP sunucudan alınır

Router Advertisement (RA) Mesajları

IPv6 router'ları periyodik olarak (varsayılan 200 saniyede bir) RA mesajları gönderir.

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing # IPv6 yönlendirmeyi aktifleştir
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64 # IPv6 adresi ata
R1(config-if)# no shutdown # Arayüzü aktif et
```

2. SLAAC Konfigürasyonu

SLAAC (Stateless Address Autoconfiguration) sayesinde host'lar kendi IPv6 adreslerini oluşturabilir.

SLAAC Aktifleştirme

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing # IPv6 yönlendirmeyi etkinleştir
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::1/64 # IPv6 GUA ata
R1(config-if)# ipv6 address FE80::1 link-local # Link-local adres ata
R1(config-if)# no shutdown # Arayüzü etkinleştir
```

SLAAC Doğrulama

```
R1# show ipv6 interface GigabitEthernet0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 is up, line protocol is up
IPv6 is enabled, link-local address is FE80::1
Global unicast address(es):
2001:DB8:ACAD:1::1, subnet is 2001:DB8:ACAD:1::/64
Joined group address(es):
FF02::1
FF02::1:FF00:1
ND router advertisements are sent every 200 seconds
```

3. Stateless DHCPv6 Konfigürasyonu

ÖNEMLİ: Stateless DHCPv6'da host'lar adreslerini kendileri oluşturur, ek bilgileri (DNS, domain) DHCP sunucudan alır.

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool STATELESS-POOL
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888 # DNS sunucu
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com # Domain adı

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)# ipv6 dhcp server STATELESS-POOL # DHCP pool ata
R1(config-if)# ipv6 nd other-config-flag # 0 bayrağını 1 yap
```

Doğrulama Komutları

Komut	Açıklama	
show ipv6 dhcp pool	DHCPv6 havuz bilgilerini gösterir	
show ipv6 dhcp binding	DHCP bağlantılarını gösterir	
show ipv6 interface	Arayüz IPv6 konfigürasyonunu gösterir	

4. Stateful DHCPv6 Konfigürasyonu

KURUMSAL KULLANIM: Stateful DHCPv6, merkezi adres yönetimi ve tam kontrol sağladığı için kurumsal ağlarda tercih edilir.

```
R1(config)# ipv6 unicast-routing
R1(config)# ipv6 dhcp pool STATEFUL-POOL
R1(config-dhcpv6)# address prefix 2001:DB8:ACAD:1::/64
R1(config-dhcpv6)# lifetime 172800 86400 # Geçerlilik/tercih süresi
R1(config-dhcpv6)# dns-server 2001:4860:4860::8888
R1(config-dhcpv6)# domain-name example.com

R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)# ipv6 dhcp server STATEFUL-POOL
R1(config-if)# ipv6 nd managed-config-flag # M bayrağını 1 yap
R1(config-if)# ipv6 nd prefix default no-autoconfig # SLAAC'ı devre dışı bırak
```

5. DHCPv6 Relay Konfigürasyonu

DHCPv6 Relay, farklı ağlardaki istemci ve sunucu arasında köprü kurar.

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/1
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:DB8:ACAD:1::2
R1(config-if)# ipv6 dhcp relay destination 2001:DB8:ACAD:1::3 GigabitEthernet0/0/0
```

Doğrulama

```
R1# show ipv6 dhcp interface GigabitEthernet0/0/1
GigabitEthernet0/0/1 is in relay mode
Relay destinations:
    2001:DB8:ACAD:1::2
    2001:DB8:ACAD:1::3 via GigabitEthernet0/0/0
```

6. IPv6 İstemci Konfigürasyonu

Stateless DHCPv6 İstemci

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0

R1(config-if)# ipv6 enable # Link-local adres oluştur
R1(config-if)# ipv6 address autoconfig # SLAAC ile GUA al
```

Stateful DHCPv6 İstemci

```
R1(config)# interface GigabitEthernet0/0/0
R1(config-if)# ipv6 enable # Link-local adres oluştur
R1(config-if)# ipv6 address dhcp # Tüm adres bilgisini DHCP'den al
```

İstemci Doğrulama

```
R1# show ipv6 interface brief # IPv6 adreslerini göster
R1# show ipv6 dhcp interface GigabitEthernet0/0/0 # DHCP bilgileri
```

7. Tüm IPv6 Komutları

Komut	Audens	
Komut	Açıklama	
ipv6 unicast-routing	IPv6 yönlendirmeyi etkinleştirir	
ipv6 address [address]/[prefix]	IPv6 adresini manuel atar	
ipv6 address autoconfig	SLAAC ile adres almayı sağlar	
ipv6 address dhcp	Stateful DHCPv6 ile adres alır	
ipv6 dhcp pool [name]	DHCPv6 havuzu oluşturur	
ipv6 nd other-config-flag	O bayrağını 1 yapar (Stateless DHCPv6)	
ipv6 nd managed-config-flag	M bayrağını 1 yapar (Stateful DHCPv6)	
ipv6 dhcp relay destination [address]	DHCPv6 relay hedefini ayarlar	
show ipv6 interface	IPv6 arayüz bilgilerini gösterir	
show ipv6 dhcp binding	DHCPv6 bağlantılarını gösterir	

SON UYARI: Stateful DHCPv6 konfigürasyonunda ipv6 nd prefix default no-autoconfig komutunu kullanmayı unutmayın, aksi takdirde host'lar SLAAC ile adres oluşturabilir.