UEFI+GPT、Legacy+MBR 引导模式介绍及引导修复教程——@南木嘉人

贴吧地址: http://tieba.baidu.com/p/3754146793


磁盘分区表格式

一般来说,磁盘分区表有两种格式: MBR 和 GPT

MBR 分区表在 windows 操作系统下最多支持 4 个主分区或 3 个主分区+1 个扩展分区 (包含多个逻辑分区),扩展分区必须划分为逻辑分区才能使用,1 个扩展分区可以划分 多个逻辑分区

MBR 分区表不支持容量大于 2.2TB 的分区(一些硬盘制造商将他们的容量较大的磁盘升级到了 4KB 的扇区,这意味着 MBR 的有效容量上限提升到了 16 TB)

如下图是一个 MBR 分区表示例: 1 个主分区+1 个扩展分区(划分了 3 个逻辑分区)



GPT 分区表对分区数量没有限制,但在 windows 系统上最多可以支持 128 个主分区 GPT 分区表突破了 MBR 最大支持 2.2T 分区的限制,貌似最大支持 18EB 的分区 如下图是一个 GPT 分区表示例:划分了 7 个主分区



BIOS 引导方式

目前主要的系统引导方式也有两种: 传统的 Legacy BIOS 和新型的 UEFI BIOS

一般来说,有如下两种引导+磁盘分区表组合方式: Legacy BIOS+MBR 和 UEFI BIOS+GPT Legacy BIOS 无法识别 GPT 分区表格式,所以也就没有 Legacy BIOS+GPT 组合方式; UEFI BIOS 可同时识别 MBR 分区和 GPT 分区,所以 UEFI 下,MBR 和 GPT 磁盘都可用于启动操作系统。不过由于微软限制,UEFI 下使用 Windows 安装程序安装操作系统是只能将系统安装在 GPT 磁盘中。

■ 再来说说传统 Legacy BIOS 和新型 UEFI BIOS 引导方式的工作原理吧:

Legacy BIOS

Legacy BIOS → MBR → " 活 动 的 主 分 区 " → \bootmgr → \Boot\BCD → \Windows\system32\winload.exe

传统 Legacy BIOS 引导 windows 操作系统时,是通过一个活动的主分区下的 bootmgr (启动管理器) 文件导入根目录下 boot 文件夹里的 BCD (启动设置数据) 文件,然后 BCD 文件根据 自身的配置内容加载系统启动文件 winload.exe (位置:根目录\Windows\system32\winload.exe)来启动系统。

一个 BCD 文件可以加载多个系统启动文件从而实现引导多个系统的启动

通过 EasyBCD 工具看以看到 BCD 文件的内容,如下是我的 win8.1 和 win10 两个系统的 BCD 内容:



我的 windows 8.1 在 C 盘,winload.exe 位置: **C**: \Windows\system32\winload.exe 我的 window 10 在 G 盘,winload 位置: **G**: \Windows\system32\winload.exe 通过 BCD 来加载不同位置的 winload.exe 来实现这两个系统的启动

Windows Boot Loader identifier {1757455e-f498-11e4-824e-60eb69ecaade} device partition=G: path \Windows\system32\winload.exe Windows 10 description iocaie osdevice partition=G: systemroot \Windows resumeobject {65a8f8aa-f4b0-11e4-9b7f-806e6f6e6963} Windows Boot Loader {default} identifier device partition=C: \Windows\system32\winload.exe path Windows 8.1 description locale zh-CN inherit {bootloadersettings} recoverysequence {1757455c-f498-11e4-824e-60eb69ecaade}

需要注意的是: MBR 磁盘格式下,windows 系统的**启动文件((bootmgr、BCD))必须存** 放在**活动的主分区内**,这样才能正常引导系统启动(*MBR 磁盘分区格式下,只允许有一个分 区是活动的*)。

如果是使用微软原版操作系统按照 windows 安装程序来进行系统安装,系统会自动创建一个隐藏的活动主分区(win7 貌似是 100M,win8 貌似是 350M)用来存放启动文件;如果采用其他安装方式来安装系统,由于系统默认并不会自动创建这个活动的主分区,启动文件将会存放我们的系统盘里,所以我们在采用其它安装方式安装第一个系统时,需要确保安装系统的分区是活动的、而且是主分区,而安装第二个、第三个...系统时,就不必要求必须是主分区了,逻辑分区也可以,因为安装第二个、第三个...系统时,我们已经有了一个活动的主分区了(第一个系统所在的分区),这个活动的主分区下的 BCD 文件里已经包含了我们的第二个、第三个...系统的启动信息用来启动第二个、第三个...系统。

UEFI BIOS

UEFI BIOS → EFI 系统分区(FAT 格式的分区)→ \efi\Microsoft\boot\bootmgfw.efi → efi\Microsoft\BCD→\Windows\system32\winload.efi


UEFI BIOS 引导 windows 系统时,是通过一个 FAT 格式分区下的 bootmgfw.efi 文件来导入 BCD 文件,然后 BCD 文件根据自身的配置内容加载系统引导文件 winload.efi

(对比 legacy 引导发现,UEFI 的引导文件为 winload.efi,而 Legacy 的引导文件为 winload.exe)

需要注意的是: GPT 磁盘格式下, windows 系统的启动文件(bootmgfw.efi、BCD))是存放在一个 FAT 格式的分区里的, 有些出厂预装 win8 系统的电脑下将该 FAT 分区称之为 ESP 分区或 EFI 分区

如下图, ESP 和 EFI 分区一般都是隐藏的 FAT 分区, 可以通过 DG 分区工具来创建 ESP 分区, 还可以用 DG 为该分区添加盘符让其在资源管理器下显现出来





可见,UEFI+GPT模式引导 windows 系统时,并不需要 mbr 主引导记录,也不需要活动分区,只需要你一个存放了引导启动文件的 fat 格式分区就可以了,这个 fat 分区当然也可以是 U 盘等外接 USB 设备了。


就目前情况而言,GPT 分区表磁盘不支持 32 位的 win7 以及 win7 之前的系统,支持 64 位的 XP、win7、win8、win10 和 32 位的 win8、win10。一般地,GPT 磁盘多与 64 位 windows 系统组合搭配。

引导修复

再来说说引导丢失、损坏导致系统无法正常进入情况下,如何通过修复引导来使系统正常启动。

引导问题故障举例


常见的引导丢失、损坏情况说明如下:



上图,Winload.exe 文件有问题,可见是 Legacy BIOS 引导文件出错; 如果此处是 winload.efi,则应推测是 UEFI BIOS 引导文件出错。

```
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
-
```

上图,NTLDR is missing,NTLDR 文件丢失。推断为:XP 等 NT5.x 架构操作系统引导丢失。 NTLDR 是如 win 2000、XP、win 2003 等 NT5.x 架构操作系统的启动管理器文件,与之对应的 bootmgr 则是如 Vista、win7/8/9/2008/2012 等 NT6.x 架构操作系统的启动管理器,如下图:



上图,Bootmgr is missing,推断为:win7、win8 等 NT6.x 架构操作系统引导丢失。



windows 未能启动。原因可能是最近更改了硬件或软件。解决此问题的步骤:

- 1. 插入 Windows 安装光盘并重新启动计算机。
- 2. 选择语言设置, 然后单击"下一步"。
- 3. 单击"修复计算机"。

如果没有此光盘,请与您的系统管理员或计算机制造商联系,以获得帮助

状态: 0xc000000f

信息: 引导选择失败, 因为需要的设备不可访问。

引导修复

针对于以上各种引导问题给出引导修复解决方法

一般地,引导修复有很多种方法,牛逼的大神直接使用 dos 命令来搞定,那么针对于我们普通用户,我推荐你先使用网络上的引导修复工具来进行修复,等到使用熟练了,想多学习些技术,这时候再去研究 dos 命令吧。

下面介绍的两种方法所涉及到 NABOOT Autofix、BOOTICE、DG 等工具一般 PE 下都会集成的,这里就不给大家放单独的下载链接了。PE 制作及使用的话,这里就不说了,记得 N 久 N 久 N 久以前就发过专门的教程了,如果你非要问我关于 PE 的东西,请百度"电脑店""大白菜""老毛桃"等关键字。

◆ 方法一: 使用 NTBOOT AutoFix 工具来修复引导


引导修复工具有很多,这里推荐这款工具给大家,上手简单,操作简单如果你的系统无法正常进入,那么请到 PE 下运行 NTBOOT AutoFix 进行修复;如果你是多系统,其中有一个系统可以正常进入,其它系统引导丢失,那么就可以在这个正常的系统下使用 NTBOOT AutoFix 进行修复,一般 PE 下都会集成这个软件。

选择你的系统盘符,如下图



可以选择自动修复或手动修复


自动修复:会自动检测你的所有分区,然后查找到你的分区上已安装的系统自动进行修复手动修复:检测你所有分区,查找到你的分区上已安装的系统,让你手动决定是否进行修复



如下图, 我选择了手动修复, 检测到我的 G 盘安装了 win10, 提示我修复还是跳过, 因为我的引导正常, 为了给大家演示, 我选择了跳过——不修复, 然后检查到我的 C 盘安装了 win8.1



必须等到修复报告建立完成,才可以点击"退出"完成引导修复



【注意】


使用该软件进行 **UEFI+GPT** 模式系统引导修复时,需要<mark>先挂载 ESP/EFI 分区,可通过 DG 等工</mark> 具为 ESP/EFI 分区**指定盘符**挂载,打开 NTBOOT 引导修复工具,在里面选择 ESP/EFI 分区所在 盘符,修复即可

★ 方法二: 使用 BOOTICE 工具来修复引导


此工具不是专门用来修复引导的,其功能很是强大,这里只讲如何借助它修复引导这里我以修复 UEFI+GPT 模式下 win8 和 win10 双系统引导为例说明,Legacy+MBR 类似运行 BOOTICE 后,切换到"BCD编辑",然后"新建 BCD"



新建 BCD,文件名为:BCD



然后点击"查看/修改"



点击"添加",选择"windows vista/7/2008"(这是 NT6.x 架构系统, 当然 win8/10 也适用)




点击"添加"后,如下图为默认的初始 BCD 内容,在此基础上,我们进行 win8+win10 BCD 的 修改


Vindows 7	上移 下移 添加 刪除 设为默认系统
	【启动设备】
	设备类型: ● Partition
	启动磁盘: BOOT/LOCATE 🗸
	启动分区:
	设备文件:
	【属性】
	GUID: {0609735D-C46D-425C-A831-6FA8046B2488}
	菜单标题: Windows 7
	启动文件: \Windows\system32\winload.exe
	系统路径: \Windows
^ R'\\ \mathref{R}	系统语言: zh-CN
全局设置	
超时时间(秒): 30	SafeBoot: Normal mode
启动界面语言: zh-CN	PAE: WX: V
保存全局设置(G) 关闭	■ Detect HAI. ■ WinPR Mode 保存当前系统设置(S)

按照下图说明进行各项修改,启动文件 winload.efi 为 UEFI+GPT 启动文件,如果是修复 Legacy+MBR 启动文件,此处应为 winload.exe。

修改后,点击"保存到当前系统设置",这样,win8的 BCD 内容就添加完成了




接下来,我们按照上面的方法再次添加 win10 的 BCD 信息,修改好之后,保存当前系统设置,win10 的 BCD 信息就添加好了; 然后再点击"保存全局设置",这样,win8 和 win10 的 引导信息就会保存到我们创建的这个 BCD 文件中了,如下图:



创建好 BCD 文件后,我们只需在 PE 下将这个 BCD 替换到相应的目录下就可以完成引导修复了。上面我们是以 UEFI+GPT 模式举例的,所以此处 BCD 替换文件的目录为 ESP/EFI 这个 fat 分区: efi\Microsoft\BCD

如果是 Legacy+MBR 模式,若磁盘有一个隐藏的活动主分区,我们需要先给这个隐藏的主分区添加盘符(PE 下磁盘管理添加盘符或借助 DG 工具添加),然后将该 BCD 文件替换到这个活动主分区:\Boot\BCD

方法二,同样适用于单系统 BCD 文件的修改;也可以不新建 BCD 文件,直接对系统中的 BCD 文件进行修改,就省去了替换 BCD 的步骤,如下:



之后的步骤跟上面一样。

NABOOT Autofix、BOOTICE、DG 等工具一般 PE 下都会集成的,这里就不给大家放单独的下载链接了。PE 制作及使用的话,这里就不说了,记得 N 久 N 久 N 久以前就发过专门的教程了,如果你非要问我关于 PE 的东西,请百度"电脑店""大白菜""老毛桃"等关键字。

最后说明下,方法二看起来要比方法一复杂了许多,但是我为什么还要费如此功夫介绍呢?因为,通过方法二,大家会更加清楚理解 UEFI+GPT、Legacy+MBR 引导的运行机制,这样就可以以不变应万变了!

另外,如果你是系统折腾狂的话,通过添加修改 BCD 文件,你甚至可以制作出支持 UEFI 和 Legacy BIOS 的 win7+win8+win10 多合一启动 U 盘,从而实现一盘在手,天下我有——一个 U 盘就可以搞定多个系统的安装!