


Temas:

Introducción Máquinas Virtuales. Direcciones IP Básico.


Objetivo: Instalar dos máquinas virtuales y configurar los parámetros IP.

1. Instalación Máquina Virtual Windows 2003

- Crear una VM de tipo "Microsoft Windows", versión "Windows 2003 (32 bit)"
- Asignar los recursos a la VM (memoria 1GB, disco virtual 10GB)
- El resto de parámetros, dejarlos con sus valores por defecto.
- Montar la imagen ISO del Windows 2003 en la unidad óptica.




- Configurar la interfaz de red como puente a la interfaz física del host:



Iniciar la VM y seguir el asistente de instalación seleccionando los valores por defecto sugeridos. * La partición, hacer formato NTFS rápido.

Terminada la instalación, una vez que reinicie la VM, ingresar con el usuario Administrador y la contraseña elegida. (Para simular la combinación de teclas CTRL-ALT-SUPR en la VM, hacerlo con CTRL_DERECHO+SUPR).

e. Instalar los "Guest Additions" en la VM:




e. Averiguar la dirección IP obtenida y configurarla de manera fija.

2. Instalación Máquina Virtual Linux Server

- Crear una VM de tipo "Linux", versión "Ubuntu (64 bit)"
- Asignar los recursos a la VM (memoria 1GB, disco virtual 10GB)
- Montar la imagen ISO en la unidad óptica y en el controlador SATA, tldar la opción "Usar cache de I/O anfitrión"



- Configurar la interfaz de red como puente a la interfaz física del host:



Iniciar la VM y seguir el asistente de instalación seleccionando los valores por defecto sugeridos. * En el paso de "Configuración de SSH", seleccionar la opción "Instalar servidor OpenSSH"

e. Iniciar sesión con el usuario y contraseña configurados.

g. Averiguar la dirección IP obtenida y luego configurarle la misma dirección de forma manual:

Ayuda:

ver <https://proyectoa.com/establecer-ip-estatica-en-linux-ubuntu-server-22/>

para configurar una IP fija en Ubuntu server:

```
root@srv1:/home/usuario# nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

```
network:
```

```
  ethernets:
```

```
    enp0s3:
```

```
      dhcp4: false
```

```
      addresses: [192.168.60.20/24]
```

```
      routes:
```

```
        - to: default
```

```
          via: 192.168.60.254
```

```
      nameservers:
```

```
        addresses: [8.8.8.8]
```

```
version: 2
```