

# markpublish Kurzreferenz

Konfiguration und Templates

---

*Nachschlagewerk zu allen Schlüsseln der markpublish.yaml und den Bausteinen eines Themes.*

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| <b>Version</b>   | 2.3.3               |
| <b>Datum</b>     | 09.10.2026          |
| <b>Autor</b>     | Frank Winter        |
| <b>Copyright</b> | © 2026 Frank Winter |

# markpublish.yaml

Oberste Ebene: `document`, `theme`, `parts`, optional `templates_dir`. Alle Pfade gelten relativ zum Verzeichnis dieser Datei. Bauen mit `markpublish build [CONFIG_FILE] [OPTIONEN]`.

## Aufbau

Der Aufbau hat genau zwei Gliederungsstufen. Tiefer strukturiert die Markdown-Datei selbst.

```
markpublish.yaml
├─ document:      Metadaten und globale Schalter
├─ theme:         Name des Themes
└─ parts:        Liste der Abschnitte
    └─ part:      Name des Abschnitts
        └─ chapters:  Liste der Kapitel
            └─ file:  eine Markdown-Datei
                └─ # H1  Kapitelüberschrift
                └─ ## H2  Gliederung
                └─ ### H3 innerhalb der Datei
```

## document

Metadaten und globale Layout-Schalter. Pflichtangabe ist allein `title`.

| Schlüssel              | Standard             | Bedeutung                                                           |
|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>title</code>     | <i>Pflichtangabe</i> | Titel des Dokuments (Deckblatt, Kopfzeile, Dateiname)               |
| <code>subtitle</code>  | –                    | Untertitel auf dem Deckblatt                                        |
| <code>summary</code>   | –                    | Zusammenfassung / Abstract auf dem Deckblatt                        |
| <code>author</code>    | –                    | Name des Autors                                                     |
| <code>date</code>      | <code>auto</code>    | Datum ( <code>auto</code> oder <code>today</code> für das Baudatum) |
| <code>version</code>   | –                    | Versionsnummer auf Deckblatt und in der Fußzeile                    |
| <code>status</code>    | –                    | Dokumentstatus (z. B. Entwurf, Freigegeben)                         |
| <code>copyright</code> | –                    | Copyright-Hinweis auf dem Deckblatt                                 |

| Schlüssel       | Standard        | Bedeutung                                                                                |
|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| language        | Systemsprache   | ISO-Sprachcode für statische Beschriftungen (de, en)                                     |
| custom          | –               | Eigene Werte für Platzhalter im Text ( <code>{{custom.a.b}}</code> ), auch verschachtelt |
| cover           | false           | Deckblatt erzeugen                                                                       |
| header / footer | true            | Kopf- und Fußzeilen aktivieren                                                           |
| document_toc    | full            | Haupt-Inhaltsverzeichnis: none, full oder Tiefe als Zahl                                 |
| part_toc        | full            | Vorgabe für Part-Trennseiten: none, full oder Tiefe                                      |
| chapter_toc     | full            | Vorgabe für Kapitel-Trennseiten: none, full oder Tiefe                                   |
| autonum_pattern | s. Nummerierung | Aufbau der Nummern; Slot 1 ist hier der Part                                             |
| autonum_reset   | false           | Ebenen darunter beim Betreten wieder bei 1 beginnen                                      |
| part_label      | aus i18n        | Wort vor der Part-Nummer (Teil); "" lässt es weg                                         |
| chapter_label   | aus i18n        | Wort vor der Kapitelnummer (Kapitel); "" lässt es weg                                    |
| pagenum_reset   | false           | Seitennummerierung je Part oder Kapitel neu beginnen                                     |

Besteht das Dokument aus **genau einem Kapitel**, lässt das Haupt-Inhaltsverzeichnis dessen eigene Zeile weg: sie wiederholte nur den Titel des Deckblatts, und ein Eintrag ohne Geschwister unterscheidet nichts. Die Unterüberschriften des Kapitels bleiben aufgeführt, seine Nummer steht weiterhin über dem Text bzw. auf der Trennseite. `document_toc` zählt dabei weiter Gliederungsebenen und nicht sichtbare Zeilen: für zwei sichtbare Ebenen (H2 und H3) notieren Sie `document_toc: 3`.

Eigene Zusatzfelder unter `document:` (`abteilung: "F&E"`) erreichen das Theme über das Wörterbuch `meta` (`meta.at("abteilung").value`). Statische Beschriftungen gehören in die `i18n.yaml`, nicht hierher.

Im Markdown setzt `{{name}}` eine Angabe aus `document:` ein (`{{author}}`, `{{custom.verfahren.name}}`). Werte unter `custom` erreichen das Theme nicht. Ein Platzhalter ohne Wert bricht den Bau ab; `\{{author}}` bleibt wörtlich stehen.

`schlüssel: !file "pfad-oder-url"` lädt einen Wert aus einer anderen Datei, überall in der Konfiguration. YAML-Dateien liefern einen verschachtelten Wert, jede andere Datei ihren Text. Relative Pfade gelten ab der verweisenden Datei.

## parts

Ein Part klammert Kapitel und gibt Einstellungen an sie weiter. Ohne `break_before` zeigt er sich selbst nicht.

| Schlüssel                       | Standard              | Bedeutung                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <code>part</code>               | <i>Pflichtangabe</i>  | Name des Abschnitts                                                         |
| <code>chapters</code>           | <i>Pflichtangabe</i>  | Liste der Kapitel dieses Abschnitts                                         |
| <code>toc_title</code>          | <code>part</code>     | Titel im Haupt-Inhaltsverzeichnis                                           |
| <code>divider_title</code>      | <code>part</code>     | Titel auf der Trennseite                                                    |
| <code>subtitle / summary</code> | –                     | Untertitel und Kurzbeschreibung auf der Trennseite                          |
| <code>break_before</code>       | <code>none</code>     | <code>divider</code> (Trennseite), <code>page</code> oder <code>none</code> |
| <code>document_toc</code>       | <code>geerbt</code>   | Beitrag zum Haupt-Inhaltsverzeichnis; <code>none</code> versteckt den Part  |
| <code>part_toc</code>           | <code>geerbt</code>   | Lokales Verzeichnis auf der eigenen Trennseite                              |
| <code>chapter_toc</code>        | <code>geerbt</code>   | Vorgabe für die Trennseiten seiner Kapitel                                  |
| <code>autonum_pattern</code>    | <code>geerbt</code>   | Nummern seiner Kapitel; Slot 1 ist hier das Kapitel                         |
| <code>autonum_reset</code>      | <code>geerbt</code>   | Kapitel dieses Parts wieder bei 1 beginnen                                  |
| <code>label</code>              | <code>aus i18n</code> | Wort vor der eigenen Nummer                                                 |
| <code>chapter_label</code>      | <code>geerbt</code>   | Wort vor der Nummer jedes seiner Kapitel (Anhang)                           |
| <code>pagenum_reset</code>      | <code>geerbt</code>   | Seitennummerierung am Part-Anfang zurücksetzen                              |

## chapters

Ein Kapitel ist eine Markdown-Datei. Sein Name kommt aus deren #-Überschrift.

| Schlüssel               | Standard             | Bedeutung                                                                                                |
|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>file</code>       | <i>Pflichtangabe</i> | Pfad zur Markdown-Datei                                                                                  |
| <code>list_of</code>    | –                    | Statt <code>file</code> : Verzeichnis der <code>figures</code> oder <code>tables</code> an dieser Stelle |
| <code>show_title</code> | <code>true</code>    | Datei-H1 auf der Inhaltsseite anzeigen                                                                   |

| Schlüssel          | Standard | Bedeutung                                                     |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| toc_title          | Datei-H1 | Titel im Inhaltsverzeichnis und in der Kopfzeile              |
| divider_title      | Datei-H1 | Titel auf der Trennseite                                      |
| subtitle / summary | -        | Untertitel und Kurzbeschreibung auf der Trennseite            |
| break_before       | page     | divider (Trennseite), page oder none                          |
| document_toc       | geerbt   | Beitrag zum Haupt-Inhaltsverzeichnis (none, full, Tiefe)      |
| chapter_toc        | geerbt   | Lokales Verzeichnis auf der eigenen Trennseite                |
| autonum_pattern    | geerbt   | Nummern <i>innerhalb</i> des Kapitels; Slot 1 ist hier die H2 |
| autonum_reset      | geerbt   | Überschriften dieses Kapitels wieder bei 1 beginnen           |
| label              | geerbt   | Wort vor der eigenen Nummer (Anhang A: ...)                   |
| pagenum_reset      | geerbt   | Seitennummerierung am Kapitelanfang zurücksetzen              |

## Vererbung

Was mit *geerbt* markiert ist, fließt von außen nach innen; die innerste Angabe gewinnt.

|                 |   |                 |   |                 |
|-----------------|---|-----------------|---|-----------------|
| document        | → | parts[]         | → | chapters[]      |
| autonum_pattern |   | autonum_pattern |   | autonum_pattern |
| autonum_reset   |   | autonum_reset   |   | autonum_reset   |
| document_toc    |   | document_toc    |   | document_toc    |
| part_toc        |   | part_toc        |   | -               |
| chapter_toc     |   | chapter_toc     |   | chapter_toc     |
| pagenum_reset   |   | pagenum_reset   |   | pagenum_reset   |
| part_label      |   | label           |   | -               |
| chapter_label   |   | chapter_label   |   | label           |

## Nummerierung

Ein Pattern beschreibt die Ebenen *unterhalb* der Stelle, an der es steht — Slot 1 verschiebt sich also mit dem Fundort.

| Ebene        | unter document | an einem Part | an einem Kapitel |
|--------------|----------------|---------------|------------------|
| Part         | Slot 1         | -             | -                |
| Kapitel (H1) | Slot 2         | Slot 1        | -                |
| H2           | Slot 3         | Slot 2        | Slot 1           |
| H3           | Slot 4         | Slot 3        | Slot 2           |
| ⋮            | ⋮              | ⋮             | ⋮                |
| H6           | Slot 7         | Slot 6        | Slot 5           |

**Symbole:** 1 → 1, 2, 3 · 01 → 01, 02 · a / A → a, b / A, B · i / I → i, ii / I, II · \_ Ebene ohne Nummer  
· + wiederholt den Slot davor für alle tieferen Ebenen. Slots trennt |; alles andere im Slot ist Literal, Reserviertes in Hochkommas ('Artikel '1').

|             |                        |                                          |
|-------------|------------------------|------------------------------------------|
| an document | "_ 1 .1 +"             | Part ohne Nummer · Kapitel 1 · 1.1       |
| an document | "_ _ 1 .1 +"           | Ein-Kapitel-Dokument: H2 wird 1., 2., 3. |
| an document | "I 1 .1 +"             | Teil I · Kapitel 1, 2, 3 durchlaufend    |
| am Part     | "A .1 +"               | Kapitel A · A.1 · A.1.1                  |
| am Part     | "'Artikel '1 ' ('1')'" | Artikel 1 · Artikel 1 (2)                |

Ohne Angabe gilt "\_|1|.1|+": Parts ohne Nummer, Kapitel 1, 1.1, 1.1.1.

Die Part-Nummer geht **nicht** in die Kapitelnummern ein; ein Part mit document\_toc: "none" bekommt keine und verbraucht keine. Ein notiertes label tritt vor die Nummer der Überschrift (Anhang A: Schema), ohne die Unterüberschriften zu erreichen (A.1).

# Templates und Themes

Alles Sichtbare steckt in einem Theme: Typografie, Seitenlayout und statische Texte. Mitgeliefert wird das Standard-Theme `default` für PDF.

## Wo ein Theme gesucht wird

Der erste Treffer gewinnt — ein Theme kommt immer aus genau einer Quelle, nie gemischt. Welches Theme verwendet wird, bestimmt das Kommandozeilen-Flag `--theme` oder die Einstellung `theme:` in der `markpublish.yaml` (Standard: `default`).

| Rang        | Ort                                                                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Benutzer | <code>~/ .markpublish/templates/&lt;theme&gt;/</code> bzw. benutzerspezifisches AppData-Verzeichnis                                                                    |
| 2. Projekt  | <code>--templates-dir</code> auf der CLI, <code>templates_dir:</code> in der YAML, <code>MARKPUBLISH_TEMPLATES_DIR</code> oder <code>./templates/&lt;theme&gt;/</code> |
| 3. Paket    | Mitgeliefertes Standard-Theme <code>default</code>                                                                                                                     |

`markpublish templates` zeigt, welche Vorlagen auf dem System vorhanden sind und woher sie stammen.

## Anpassen eines Themes

```
markpublish export-template default ./templates
```

Kopiert das eingebaute Theme ins Projekt, wo Rang 2 es beim nächsten Build automatisch aufgreift. Für PDF enthält das Theme:

- `template.typ`: Hauptlayout-Vorlage in Typst
- `i18n.yaml`: Übergreifende Beschriftungen des Themes
- `pdf/i18n.yaml`: Formatspezifische Beschriftungen für PDF
- `fonts/`: Optionale Schriftarten (`.ttf`, `.otf`)
- `assets/`: Grafiken, Logos und Icons

## Statische Texte (i18n)

Labels lösen über eine vierstufige Kaskade auf; eine tiefere Ebene überschreibt nur die Schlüssel, die sie tatsächlich setzt:

| Ebene         | Datei                                               |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| 1. Programm   | markpublish/i18n.yaml (Standardtexte der Anwendung) |
| 2. Theme      | <templates>/<theme>/i18n.yaml                       |
| 3. Zielformat | <templates>/<theme>/pdf/i18n.yaml                   |
| 4. Projekt    | ./i18n.yaml neben der markpublish.yaml              |

Jede Datei ist nach Sprachcode gegliedert (de:, en:); der Schlüssel "\*" gilt für jede Sprache. Ebene 4 gehört dem Projekt: Sie erlaubt das Überschreiben von Texten und das Lokalisieren freier Metadatenfelder (abteilung: "Abteilung"). Mit `markpublish labels --override` bzw. `markpublish labels --theme <theme>` prüfen Sie die Kaskade vor dem Bauen.

## Wichtige CLI-Befehle

| Befehl                      | Wichtige Optionen                              | Bedeutung                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| markpublish build           | --theme, --target, -o, --templates-dir         | Dokument nach PDF kompilieren             |
| markpublish init            | [ZIEL], --title, --lang                        | Minimales Starterprojekt einrichten       |
| markpublish cheatsheet      | --lang, --theme, -o, --templates-dir           | Diese Schnellreferenz als PDF erzeugen    |
| markpublish manual          | --lang, --theme, -o, --templates-dir           | Vollständiges Benutzerhandbuch erzeugen   |
| markpublish templates       | --target, --templates-dir                      | Vorlagen und Auflösungsrang auflisten     |
| markpublish export-template | [THEME], [ZIEL], --target                      | Vorlagendateien zur Anpassung exportieren |
| markpublish labels          | --theme, --target, --templates-dir, --override | Statische Texte und Metadaten analysieren |