

markpublish Kurzreferenz

Konfiguration und Templates

Nachschlagewerk zu allen Schlüsseln der markpublish.yaml und den Bausteinen eines Themes.

Version	2.2.0
Datum	25.09.2026
Autor	Frank Winter
Copyright	© 2026 Frank Winter

markpublish.yaml

Oberste Ebene: `document`, `theme`, `parts`, optional `templates_dir`. Alle Pfade gelten relativ zum Verzeichnis dieser Datei. Bauen mit `markpublish build [CONFIG_FILE] [OPTIONEN]`.

Aufbau

Der Aufbau hat genau zwei Gliederungsstufen. Tiefer strukturiert die Markdown-Datei selbst.

```
markpublish.yaml
├─ document:      Metadaten und globale Schalter
├─ theme:         Name des Themes
└─ parts:        Liste der Abschnitte
    └─ part:      Name des Abschnitts
        └─ chapters:  Liste der Kapitel
            └─ file:  eine Markdown-Datei
                ├── # H1  Kapitelüberschrift
                ├── ## H2  Gliederung
                └── ### H3  innerhalb der Datei
```

document

Metadaten und globale Layout-Schalter. Pflichtangabe ist allein `title`.

Schlüssel	Standard	Bedeutung
<code>title</code>	<i>Pflichtangabe</i>	Titel des Dokuments (Deckblatt, Kopfzeile, Dateiname)
<code>subtitle</code>	–	Untertitel auf dem Deckblatt
<code>summary</code>	–	Zusammenfassung / Abstract auf dem Deckblatt
<code>author</code>	–	Name des Autors
<code>date</code>	<code>auto</code>	Datum (<code>auto</code> oder <code>today</code> für das Baudatum)
<code>version</code>	–	Versionsnummer auf Deckblatt und in der Fußzeile
<code>status</code>	–	Dokumentstatus (z. B. <code>Entwurf</code> , <code>Freigegeben</code>)
<code>copyright</code>	–	Copyright-Hinweis auf dem Deckblatt

Schlüssel	Standard	Bedeutung
language	Systemsprache	ISO-Sprachcode für statische Beschriftungen (de, en)
cover	false	Deckblatt erzeugen
header / footer	true	Kopf- und Fußzeilen aktivieren
document_toc	full	Haupt-Inhaltsverzeichnis: none, full oder Tiefe als Zahl
part_toc	full	Vorgabe für Part-Trennseiten: none, full oder Tiefe
chapter_toc	full	Vorgabe für Kapitel-Trennseiten: none, full oder Tiefe
autonum_pattern	s. Nummerierung	Aufbau der Nummern; Slot 1 ist hier der Part
autonum_reset	false	Ebenen darunter beim Betreten wieder bei 1 beginnen
part_label	aus i18n	Wort vor der Part-Nummer (Teil); "" lässt es weg
chapter_label	aus i18n	Wort vor der Kapitelnummer (Kapitel); "" lässt es weg
pagenum_reset	false	Seitennummerierung je Part oder Kapitel neu beginnen

Besteht das Dokument aus **genau einem Kapitel**, lässt das Haupt-Inhaltsverzeichnis dessen eigene Zeile weg: sie wiederholte nur den Titel des Deckblatts, und ein Eintrag ohne Geschwister unterscheidet nichts. Die Unterüberschriften des Kapitels bleiben aufgeführt, seine Nummer steht weiterhin über dem Text bzw. auf der Trennseite. `document_toc` zählt dabei weiter Gliederungsebenen und nicht sichtbare Zeilen: für zwei sichtbare Ebenen (H2 und H3) notieren Sie `document_toc: 3`.

Eigene Zusatzfelder unter `document:` (`abteilung: "F&E"`) erreichen das Theme über das Wörterbuch `meta` (`meta.at("abteilung").value`). Statische Beschriftungen gehören in die `i18n.yaml`, nicht hierher.

parts

Ein Part klammert Kapitel und gibt Einstellungen an sie weiter. Ohne `break_before` zeigt er sich selbst nicht.

Schlüssel	Standard	Bedeutung
<code>part</code>	<i>Pflichtangabe</i>	Name des Abschnitts
<code>chapters</code>	<i>Pflichtangabe</i>	Liste der Kapitel dieses Abschnitts
<code>toc_title</code>	<code>part</code>	Titel im Haupt-Inhaltsverzeichnis
<code>divider_title</code>	<code>part</code>	Titel auf der Trennseite
<code>subtitle / summary</code>	–	Untertitel und Kurzbeschreibung auf der Trennseite
<code>break_before</code>	<code>none</code>	<code>divider</code> (Trennseite), <code>page</code> oder <code>none</code>
<code>document_toc</code>	<code>geerbt</code>	Beitrag zum Haupt-Inhaltsverzeichnis; <code>none</code> versteckt den Part
<code>part_toc</code>	<code>geerbt</code>	Lokales Verzeichnis auf der eigenen Trennseite
<code>chapter_toc</code>	<code>geerbt</code>	Vorgabe für die Trennseiten seiner Kapitel
<code>autonum_pattern</code>	<code>geerbt</code>	Nummern seiner Kapitel; Slot 1 ist hier das Kapitel
<code>autonum_reset</code>	<code>geerbt</code>	Kapitel dieses Parts wieder bei 1 beginnen
<code>label</code>	<code>aus i18n</code>	Wort vor der eigenen Nummer
<code>chapter_label</code>	<code>geerbt</code>	Wort vor der Nummer jedes seiner Kapitel (Anhang)
<code>pagenum_reset</code>	<code>geerbt</code>	Seitennummerierung am Part-Anfang zurücksetzen

chapters

Ein Kapitel ist eine Markdown-Datei. Sein Name kommt aus deren #-Überschrift.

Schlüssel	Standard	Bedeutung
<code>file</code>	<i>Pflichtangabe</i>	Pfad zur Markdown-Datei
<code>list_of</code>	–	Statt <code>file</code> : Verzeichnis der <code>figures</code> oder <code>tables</code> an dieser Stelle
<code>show_title</code>	<code>true</code>	Datei-H1 auf der Inhaltsseite anzeigen
<code>toc_title</code>	Datei-H1	Titel im Inhaltsverzeichnis und in der Kopfzeile
<code>divider_title</code>	Datei-H1	Titel auf der Trennseite
<code>subtitle / summary</code>	–	Untertitel und Kurzbeschreibung auf der Trennseite

Schlüssel	Standard	Bedeutung
break_before	page	divider (Trennseite), page oder none
document_toc	geerbt	Beitrag zum Haupt-Inhaltsverzeichnis (none, full, Tiefe)
chapter_toc	geerbt	Lokales Verzeichnis auf der eigenen Trennseite
autonum_pattern	geerbt	Nummern <i>innerhalb</i> des Kapitels; Slot 1 ist hier die H2
autonum_reset	geerbt	Überschriften dieses Kapitels wieder bei 1 beginnen
label	geerbt	Wort vor der eigenen Nummer (Anhang A: ...)
pagenum_reset	geerbt	Seitennummerierung am Kapitelanfang zurücksetzen

Vererbung

Was mit *geerbt* markiert ist, fließt von außen nach innen; die innerste Angabe gewinnt.

document	→	parts[]	→	chapters[]
autonum_pattern		autonum_pattern		autonum_pattern
autonum_reset		autonum_reset		autonum_reset
document_toc		document_toc		document_toc
part_toc		part_toc		-
chapter_toc		chapter_toc		chapter_toc
pagenum_reset		pagenum_reset		pagenum_reset
part_label		label		-
chapter_label		chapter_label		label

Nummerierung

Ein Pattern beschreibt die Ebenen *unterhalb* der Stelle, an der es steht — Slot 1 verschiebt sich also mit dem Fundort.

Ebene	unter document	an einem Part	an einem Kapitel
Part	Slot 1	-	-
Kapitel (H1)	Slot 2	Slot 1	-
H2	Slot 3	Slot 2	Slot 1
H3	Slot 4	Slot 3	Slot 2

⋮ H6	⋮ Slot 7	⋮ Slot 6	⋮ Slot 5
---------	-------------	-------------	-------------

Symbole: 1 → 1, 2, 3 · 01 → 01, 02 · a / A → a, b / A, B · i / I → i, ii / I, II · _ Ebene ohne Nummer
· + wiederholt den Slot davor für alle tieferen Ebenen. Slots trennt |; alles andere im Slot ist Literal, Reserviertes in Hochkommas ('Artikel '1').

an document	"_ 1 .1 +"	Part ohne Nummer · Kapitel 1 · 1.1
an document	"_ _ 1 .1 +" 3.	Ein-Kapitel-Dokument: H2 wird 1., 2., 3.
an document	"I 1 .1 +"	Teil I · Kapitel 1, 2, 3 durchlaufend
am Part	"A .1 +"	Kapitel A · A.1 · A.1.1
am Part	"'Artikel '1 ' ('1')'"	Artikel 1 · Artikel 1 (2)

Ohne Angabe gilt "_|1|.1|+": Parts ohne Nummer, Kapitel 1, 1.1, 1.1.1.

Die Part-Nummer geht **nicht** in die Kapitelnummern ein; ein Part mit document_toc: "none" bekommt keine und verbraucht keine. Ein notiertes label tritt vor die Nummer der Überschrift (Anhang A: schema), ohne die Unterüberschriften zu erreichen (A.1).

Templates und Themes

Alles Sichtbare steckt in einem Theme: Typografie, Seitenlayout und statische Texte. Mitgeliefert wird das Standard-Theme `default` für PDF.

Wo ein Theme gesucht wird

Der erste Treffer gewinnt — ein Theme kommt immer aus genau einer Quelle, nie gemischt. Welches Theme verwendet wird, bestimmt das Kommandozeilen-Flag `--theme` oder die Einstellung `theme:` in der `markpublish.yaml` (Standard: `default`).

Rang	Ort
1. Benutzer	<code>~/ .markpublish/templates/<theme>/</code> bzw. benutzerspezifisches AppData-Verzeichnis
2. Projekt	<code>--templates-dir</code> auf der CLI, <code>templates_dir:</code> in der YAML, <code>MARKPUBLISH_TEMPLATES_DIR</code> oder <code>./templates/<theme>/</code>
3. Paket	Mitgeliefertes Standard-Theme <code>default</code>

`markpublish templates` zeigt, welche Vorlagen auf dem System vorhanden sind und woher sie stammen.

Anpassen eines Themes

```
markpublish export-template default ./templates
```

Kopiert das eingebaute Theme ins Projekt, wo Rang 2 es beim nächsten Build automatisch aufgreift. Für PDF enthält das Theme:

- `template.typ`: Hauptlayout-Vorlage in Typst
- `i18n.yaml`: Übergreifende Beschriftungen des Themes
- `pdf/i18n.yaml`: Formatspezifische Beschriftungen für PDF
- `fonts/`: Optionale Schriftarten (`.ttf`, `.otf`)
- `assets/`: Grafiken, Logos und Icons

Statische Texte (i18n)

Labels lösen über eine vierstufige Kaskade auf; eine tiefere Ebene überschreibt nur die Schlüssel, die sie tatsächlich setzt:

Ebene	Datei
1. Programm	markpublish/i18n.yaml (Standardtexte der Anwendung)
2. Theme	<templates>/<theme>/i18n.yaml
3. Zielformat	<templates>/<theme>/pdf/i18n.yaml
4. Projekt	./i18n.yaml neben der markpublish.yaml

Jede Datei ist nach Sprachcode gegliedert (de:, en:); der Schlüssel "*" gilt für jede Sprache. Ebene 4 gehört dem Projekt: Sie erlaubt das Überschreiben von Texten und das Lokalisieren freier Metadatenfelder (abteilung: "Abteilung"). Mit `markpublish labels --override` bzw. `markpublish labels --theme <theme>` prüfen Sie die Kaskade vor dem Bauen.

Wichtige CLI-Befehle

Befehl	Wichtige Optionen	Bedeutung
markpublish build	--theme, --target, -o, --templates-dir	Dokument nach PDF kompilieren
markpublish init	[ZIEL], --title, --lang	Minimales Starterprojekt einrichten
markpublish cheatsheet	--lang, --theme, -o, --templates-dir	Diese Schnellreferenz als PDF erzeugen
markpublish manual	--lang, --theme, -o, --templates-dir	Vollständiges Benutzerhandbuch erzeugen
markpublish templates	--target, --templates-dir	Vorlagen und Auflösungsrang auflisten
markpublish export-template	[THEME], [ZIEL], --target	Vorlagendateien zur Anpassung exportieren
markpublish labels	--theme, --target, --templates-dir, --override	Statische Texte und Metadaten analysieren