## **MP2: Multi-Programming**

110000132 詹振暘, 110021121陶威綸

Team member contribution

陶威綸: code tracing, coding, report 詹振暘: code tracing, report

## **Function Explanation**

#### 1-1 Thread::Sleep()

```
void Thread::Sleep(bool finishing) {
   Thread *nextThread;

ASSERT(this == kernel->currentThread);
ASSERT(kernel->interrupt->getLevel() == IntOff);

DEBUG(dbgThread, "Sleeping thread: " << name);
DEBUG(dbgTraCode, "In Thread::Sleep, Sleeping thread: " << name << ", " << kernel->stats->totalTicks);

status = BLOCKED;
// cout << "debug Thread::Sleep " << name << "wait for Idle\n";
while ((nextThread = kernel->scheduler->FindNextToRun()) == NULL) {
    kernel->interrupt->Idle(); // no one to run, wait for an interrupt
}
// returns when it's time for us to run
kernel->scheduler->Run(nextThread, finishing);
}
```

這段程式碼主要的目的是要讓NachOs的Thread轉變為Sleep(休眠)狀態,在一開始的時候,會先透過Assert()來確認當前this是否就是當前thread,並且確認當前interrupt是屬於InOff狀態,若其中一項不滿足則中斷(Abort())並顯示錯誤,接著將狀態設為Block並呼叫cheduler->FindNextToRun()來確認是否有其他Thread需執行,若無則進Idle,避免CPU資源浪費,當找到新的可執行Thread後,kernal會重新啟動nextThread以繼續執行。

#### 1-2 Thread::StackAllocate()

StackAllocate()會在一開始建立一個StrackSize大小的stack, 用來儲存thread在運行過程中的狀態, 包括函數呼叫紀錄和local variable, 利用 #ifdef 指令根據特定不同的電腦架構(ex: x86、SPARC、PowerPC) 設置stack的起始位置和大小。

#### 1-2 Thread::Finish()

```
void Thread::Finish() {
   (void) kernel->interrupt->SetLevel(IntOff);

ASSERT(this == kernel->currentThread);

DEBUG(dbgThread, "Finishing thread: " << name);
if (kernel->execExit && this->getIsExec()) {
    kernel->execRunningNum--;
    if (kernel->execRunningNum == 0) {
        kernel->interrupt->Halt();
    }
}
Sleep(TRUE); // invokes SWITCH
   // not reached
}
```

Thread::Finish()的功能是透過Sleep()在來處理一個thread的結束,並且透過for loop確認是否所有的exec都完成運行,若成立則透過呼叫Halt()關閉整個NachOS系統。

#### 1-2 Thread::Fork()

```
void Thread::Fork(VoidFunctionPtr func, void *arg) {
    Interrupt *interrupt = kernel->interrupt;
```

Fork()的目的是啟動一個新的thread, 首先他會宣告interrupt 和 scheduler以及oldLevel來儲存中斷時的狀態, 接著透過StackAllocate來分配stack給thread, 最後將新增的thread透過 schedular加入排程中, 並在最後恢復之前的中斷設定, 讓執行回到interrupt前的狀態。

#### 2-1 AddrSpace::AddrSpace()

```
AddrSpace::AddrSpace() {
   pageTable = new TranslationEntry[NumPhysPages];
   for (int i = 0; i < NumPhysPages; i++) {
      pageTable[i].virtualPage = i; // for now, virtual page # = phys page #
      pageTable[i].physicalPage = i;
      pageTable[i].valid = TRUE;
      pageTable[i].use = FALSE;
      pageTable[i].dirty = FALSE;
      pageTable[i].dirty = FALSE;
    }
   bzero(kernel->machine->mainMemory, MemorySize);
}
```

程式已經被加載到記憶體後,用現在的執行緒跑一個使用者程式

- 1. 設定kernel中正在運行的執行緒位址
- 2. 初始化registers(使用者層級的registers)
- 3. 讀取PageTable的位置跟page的數量

#### 2-2 AddrSpace::Execute()

```
void AddrSpace::Execute(char *fileName) {
   kernel->currentThread->space = this;
   this->InitRegisters(); // set the initial register values
```

PageTable已被初始化後,將程序從一個檔案儲存到記憶體中。

假設檔案為NOFF檔

- 1. 打開檔案
- 2. 將資料分為code, readonly, init, uninit四個部分, 並且以總和(size)分配Page空間。分配方式為:
  - a. numSize = Round(size / PageSize)
  - b. size = Round(size / PageSize) \* PageSize
- 3. 分別將四種資料儲存進mainMemory中的四個位址
- 4. 關閉檔案

#### 2-3 AddrSpace::Load()

```
noffH.code.size, noffH.code.inFileAddr);
}
if (noffH.initData.size > 0) {
    executable->ReadAt(
        &(kernel->machine->mainMemory[noffH.initData.virtualAddr]),
        noffH.initData.size, noffH.initData.inFileAddr);
}
#ifdef RDATA
if (noffH.readonlyData.size > 0) {
    executable->ReadAt(
        &(kernel->machine->mainMemory[noffH.readonlyData.virtualAddr]),
        noffH.readonlyData.size, noffH.readonlyData.inFileAddr);
}
#endif
delete executable; // close file
    return TRUE; // success
}
```

AddrSpace::Load() 主要功能是將user program載入memory, 主要負責讀取executible files、解析 NOFF 格式檔案頭、計算記憶體需求(#ifdef RDATA), 並將程式的代碼段和資料段載入到主記憶體中。

#### 3-1 Kernel::Kernel()

```
::Kernel(int argc, char **argv) {
  debugUserProg = FALSE;
  consoleIn = NULL; // default is stdin
  consoleOut = NULL; // default is stdout
#ifndef FILESYS STUB
   formatFlag = FALSE;
  reliability = 1; // network reliability, default is 1.0
  hostName = 0;
                    // machine id, also UNIX socket name
                     // 0 is the default machine id
  for (int i = 1; i < argc; i++) {
      if (strcmp(argv[i], "-rs") == 0) {
           ASSERT(i + 1 < argc);
          RandomInit(atoi(argv[i + 1])); // initialize pseudo-random
                                           // number generator
          randomSlice = TRUE;
       } else if (strcmp(argv[i], "-s") == 0) {
```

```
debugUserProg = TRUE;
       } else if (strcmp(argv[i], "-e") == 0) {
           execfile[++execfileNum] = argv[++i];
           cout << execfile[execfileNum] << "\n";</pre>
       } else if (strcmp(argv[i], "-ee") == 0) {
           // Added by @dasbd72
           // To end the program after all the threads are done
       } else if (strcmp(argv[i], "-ci") == 0) {
           ASSERT(i + 1 < argc);
           consoleIn = argv[i + 1];
       } else if (strcmp(argv[i], "-co") == 0) {
           ASSERT(i + 1 < argc);
           consoleOut = argv[i + 1];
#ifndef FILESYS STUB
       } else if (strcmp(argv[i], "-f") == 0) {
           formatFlag = TRUE;
#endif
       } else if (strcmp(argv[i], "-n") == 0) {
           ASSERT(i + 1 < argc); // next argument is float
           reliability = atof(argv[i + 1]);
       } else if (strcmp(argv[i], "-m") == 0) {
           ASSERT(i + 1 < argc); // next argument is int
           hostName = atoi(argv[i + 1]);
       } else if (strcmp(argv[i], "-u") == 0) {
           cout << "Partial usage: nachos [-rs randomSeed]\n";</pre>
           cout << "Partial usage: nachos [-s]\n";</pre>
           cout << "Partial usage: nachos [-ci consoleIn] [-co consoleOut]\n";</pre>
#ifndef FILESYS STUB
           cout << "Partial usage: nachos [-nf]\n";</pre>
#endif
           cout << "Partial usage: nachos [-n #] [-m #]\n";</pre>
```

Kernel()的主要功能是在初始化要使用的變數跟指標,接著解析指令的Command-line Options(如-e, -rs, -ci等等)。在 -e 指令中, execfile[++execfileNum] = argv[++i]; 會逐一將argv所分割出的檔案名稱存入execfile, 並會透過cout將現在在處理的檔案名印出來。

#### 3-2 Kernel::ExecAll()

```
void Kernel::ExecAll() {
  for (int i = 1; i <= execfileNum; i++) {
     int a = Exec(execfile[i]);
  }
  currentThread->Finish();
  // Kernel::Exec();
}
```

ExecAll() 會執行全部的threads, 並在執行結束後將currentThread設為Finish()來決定要Halt()或是Sleep()。

#### 3-3 Kernel::Exec()

```
int Kernel::Exec(char *name) {
    t[threadNum] = new Thread(name, threadNum);
    t[threadNum]->setIsExec();
    t[threadNum]->space = new AddrSpace();
    t[threadNum]->Fork((VoidFunctionPtr)&ForkExecute, (void *)t[threadNum]);
    threadNum++;
    return threadNum - 1;
}
```

Exec()會創建一個新的thread並為其分配新的addres space,接著,接著透過Fork將其加入執行序列,準備執行,最後增加threadNum的數量。

#### 3-4 Kernel::ForkExecute()

```
void ForkExecute(Thread *t) {
   if (!t->space->Load(t->getName())) {
      return; // executable not found
   }
   t->space->Execute(t->getName());
}
```

透過Load(t->getName),系統會嘗試載入thread t 所對應的程式碼,若失敗則直接返回,若成功載入,則呼叫 Execute 函數來執行該程式。

#### 4-1 Scheduler::ReadyToRun()

```
void Scheduler::ReadyToRun(Thread *thread) {
    thread->setStatus(READY);
    readyList->Append(thread);
}
```

輸入:執行緒的位址。

- 1. 將將thread的狀態設為ready
- 2. 將thread放盡 ready queue

當一個執行緒被創建並呼叫 Fork 時, 會通過 ReadyToRun 加入Ready Queue。

#### 4-1 Scheduler::Run()

如果舊的thread將結束,將舊的thread刪除。

- 1. 將舊的CPU state暫存。
- 2. 若舊的thread state不是 FINISHED, 則將其狀態設為 BLOCKED 或 READY, 並保存 CPU 狀態
- 3. 執行context switch
- 4. 回覆old thread(如果舊的已執行完被刪除,則不需要回復 nextThread->RestoreCPUState();)

### **Implementation Explanation**

#### 1. threads/kernel.h

```
int execRunningNum; // number of running threads
bool usedFrames[NumPhysPages];
int hostName; // machine identifier
```

在Kernel新增usedFrames陣列, 存取各個Frame的狀態(被使用或是沒被使用。)

#### 2. userprog/addrspace.cc

```
int frameIndex{0}, freeFrameNumber{0};
  for (int i = 0;i < NumPhysPages && freeFrameNumber < numPages;i++) {</pre>
      freeFrameNumber += !kernel->usedFrames[i];
   紀錄沒被使用的Frame總數。
  if (freeFrameNumber < numPages) {</pre>
      ExceptionHandler(MemoryLimitException);
  如果沒被使用的比需要用到的少,那就MemoryLimitException。
  for (int i = 0;i < numPages;i++) {</pre>
      while (kernel->usedFrames[frameIndex] && frameIndex < NumPhysPages) {</pre>
      pageTable[i].physicalPage = frameIndex;
      pageTable[i].virtualPage = i;
      pageTable[i].use = FALSE;
      pageTable[i].dirty = FALSE;
確認有足夠的Frame後迭代每個Frame,利用Kernel->usedFrames找到可以用的
Frame後,將其初始化並寫入pageTable。
if (noffH.initData.size <= 0) {noffH.code.virtualAddr = 0;}</pre>
  int pageNum = noffH.code.virtualAddr / PageSize;
  int physicalPage = pageTable[pageNum].physicalPage * PageSize + Offset;
寫入Memory時,透過pageTable將pageNum轉換,得到physicalAddress
  if (noffH.code.size > 0) {
      DEBUG(dbgAddr, "Initializing code segment.");
      DEBUG(dbgAddr, noffH.code.virtualAddr << ", " << noffH.code.size);
      executable->ReadAt(
          &(kernel->machine->mainMemory[physicalPage]),
ReadAt將檔案讀取進mainMemory。
```

```
這部分的code只包含code segment, 除了code部分之外, 對initData, readonlyData都做一樣的處理。

AddrSpace::~AddrSpace() {
  for (int i = 0; i < numPages; i++) {
    kernel->usedFrames[pageTable[i].physicalPage] = FALSE;
  }
  delete pageTabl
e;
}
當刪除AddrSpace時,將使用到的Frame全部紀錄為未使用。
```

#### 3. userprog/addrspace.cc

## **Report Question Explanations**

4. How does Nachos allocate the memory space for a new thread(process)?

NachOS透過Kernel::Execx()來創建一個新的thread, 並在其中使用t->space = new AddrSpace(); 來分配memory space。

5. How does Nachos initialize the memory content of a thread(process), including loading the user binary code in the memory?

NachOS先生成一個Thread, 分配空間給AddrSpace連到thread, 呼叫Fork時分配Stack的空間, 並且在func ptr傳入ForkExecute, 接著 ForkExecute會呼叫AddrSpace Load跟 Execute, Load會將file輸入MainMemory, 而Execute會設置當前thread的memory space, 初始化reg, 並通過 kernel->machine->Run() 開始執行user program。

6. How does Nachos create and manage the page table?

NachOS呼叫AddrSpace::AddrSpace()會分配一個pageTable空間,並且初始化裡面的值。 AddrSpace::Load會計算所需的pageNumber看usedFrame裏面是否還有frame未被使用,

然後分配這些空間給程式並且紀錄在PageTable上的entry.physicalAddress。

AddrSpace::~AddrSpace()釋放空間時, 先依照PageTable有記錄的entry將usedFrame[i]更新成false。

#### 7. How does Nachos translate addresses?

NachOS使用machine/translate.cc Translate函數確認是否合法並且轉換。

```
Machine::Translate(int virtAddr, int *physAddr, int size, bool writing)
```

#### 流程如下:

- 1. 將virtAddr分解為虛擬頁面號(VPN)和頁內偏移量(offset)。
- 2. 通過 VPN 查詢 pageTable, 獲取對應的物理頁面號(PFN)。
- 3. 使用公式 physicalAddress = PFN \* PageSize + offset 計算physAddr。
- 4. 驗證該page 是否valid。若為invalid,則返回對應的exeption(如 PageFaultException 或 ReadOnlyException等等)。

# 8. How Nachos initializes the machine status (registers, etc) before running a thread(process)

NachOS在Threadg生成時完成初始化, machineState就是thread的registers。

```
Thread::Thread(char *threadName, int threadID) {
   ID = threadID;
   name = threadName;
   isExec = false;
   stackTop = NULL;
   stack = NULL;
   status = JUST_CREATED;
   for (int i = 0; i < MachineStateSize; i++) {
      machineState[i] = NULL; // not strictly necessary, since
   }
   space = NULL;
}</pre>
```

#### 9. Which object in Nachos acts the role of process control block

Thread 這個class本身會紀錄PCB的所有資訊, 所以Thread這個class是PCB。

# 10. When and how does a thread get added into the ReadyToRun queue of Nachos CPU scheduler?

Thread會呼叫Fork,這時Fork會先把資料讀取到stack裡(StackAllocate),其中的ReadyToRun函數會將thread丟到scheduler的ReadyToRun Queue,接著排程器會逐一從 Ready Queue中取出thread,呼叫 Scheduler::Run 切換到當前thread並執行。