

综合项目 1

NSD PROJECT 1

DAY03

内容

上午	09:00 ~ 09:30	作业讲解和回顾
	09:30 ~ 10:20	
	10:30 ~ 11:20	网络层解析
	11:30 ~ 12:00	
下午	14:00 ~ 14:50	
	15:00 ~ 15:50	VLAN间通讯
	16:10 ~ 17:00	
	17:10 ~ 18:00	总结和答疑



网络层解析

网络层 网络层的功能 ICMP协议 网络层解析 路由原理及配置 什么是路由 路由器怎么工作 如何获得路由表 静态路由 配置静态路由 缺省路由



网络层



网络层的功能

- 定义了基于IP协议的逻辑地址
- 连接不同的媒介类型
- 选择数据通过网络的最佳路径



Tedu.cn 达内教育

ICMP协议


- ICMP通过IP数据报传送,用来发送错误和控制信息
- · ICMP定义了很多信息类型,例如:
 - 目的地不可达
 - TTL 超时
 - 信息请求
 - 信息应答
 - 地址请求
 - 地址应答



Tedu.cn 达内教育

ICMP协议(续1)

- ICMP检测双向通路的连通性
- Ping命令使用ICMP协议
 - Ping [-t] [-l 字节数] 目标IP或主机名







ICMP协议(续2)

- · 常见的ping反馈结果
 - 连接建立成功, Reply from 目标地址
 - 目标主机不可达, Destination host unreachable.
 - 请求时间超时 , Request timed out.






路由原理及配置

Tedu.cn 达内教育

什么是路由

- 将数据包从一个网络发送到另一个网络
 - 需要依靠路由器来完成
 - 路由器只关心网络的状态,决定最佳路径







路由器怎么工作

- 主要完成下列事情
 - 识别数据包的目标IP地址
 - 识别数据包的源IP地址(主要用于策略路由)
 - 在路由表中发现可能的路径
 - 选择路由表中到达目标最好的路径
 - 维护和检查路由信息





路由器怎么工作(续1)

- 根据路由表选择最佳路径
 - 每个路由器都维护着一张路由表,这是路由器转发数据包的关键
 - 每条路由表记录指明了:到达某个子网或主机应从路由器的哪个物理接口发送,通过此接口可到达该路径的下一个路由器的地址(或直接相连网络中的目标主机地址)





如何获得路由表

- 静态、默认路由
 - 由管理员在路由器上手工指定
 - 适合分支机构、家居办公等小型网络
- 动态路由
 - 根据网络拓扑或流量变化,由路由器通过路由协议自动设置
 - 适合ISP服务商、广域网、园区网等大型网络





静态路由

- 主要特点
 - 由管理员手工配置,为单向条目
 - 通信双方的边缘路由器都需要指定,否则会导致数据包有去无回





配置静态路由

- 使用 ip route 命令
 - 指定到达IP目的网络
 - 基本格式:


Router(config)#ip route 目标网络ID 子网掩码 下一跳





案例1:配置静态路由

• 按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由实现全网互通。








案例2:配置多路由环境网络

• 按拓扑配置接口IP地址并通过静态路由实现全网互通。








默认路由

- 默认路由是一种特殊的静态路由
- 默认路由的目标网络为 0.0.0.0 0.0.0.0 , 可匹配任何 目标地址
- 只有当从路由表中找不到任何明确匹配的路由条目时,才会使用默认路由,一般在企业网关出口使用



VLAN间通讯





三层交换概述

Tedu.cn 达内教育

三层交换技术

- 使用三层交换技术实现VLAN间通信
- 三层交换=二层交换+三层转发








Tedu.cn 达内教育

三层交换技术(续1)

- 使用三层交换技术实现VLAN间通信
- 三层交换=二层交换+三层转发







虚接口概述

- 在三层交换机上配置的VLAN接口为虚接口
- 使用SVI(交换虚拟接口)实现VLAN间路由

- 虚接口的引入使得应用更加灵活


Switch(config)# interface vlan vlan-id



Tedu.cn 达内教育

虚接口概述(续1)

• 三层交换机VLAN间通信的转发过程







三层交换机的配置

- 创建所需VLAN
- 为每个VLAN配置IP地址
- · 启用SVI接口
- 启用三层交换机的IP路由功能
- 如果需要,配置三层交换机的动态或静态路由





三层交换机的配置(续1)


- 在三层交换机启用路由功能
- Switch(config)# ip routing
- 配置虚接口的IP
- Switch(config)# interface vlan vlan-id
- Switch(config-if)# ip address ip_address netmask
- Switch(config-if)# no shutdown





案例3:三层交换机基本配置

· 按以下网络拓扑及IP地址规划通过三层交换实现 VLAN间通信







三层交换机的配置(续2)

- 配置路由接口
- Switch(config-if)# no switchport
- 在三层交换机上配置Trunk并指定接口封装为802.1q
- Switch(config)#interface fastEthernet 0/24
- Switch(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q
- Switch(config-if)#switchport mode trunk





三层交换机的配置(续3)

- 三层交换机上的路由接口
 - 三层交换机的物理接口默认是二层接口
 - 可以转换为三层接口
 - 转换为三层接口后,该接口不属于任何VLAN
 - 可以像路由器接口一样使用





案例4:三层交换机实现VLAN互通

- 需求描述
 - 按照图中规划配置实现VLAN间互通

SVI地址:

VLAN1 192.168.1.254/24 VLAN2 192.168.2.254/24 VLAN3 192.168.3.254/24


Vlan 1
192.168.1.1/24
Vlan 2
192.168.2.1/24
Vlan 3
192.168.3.1/24





案例5: 搭建小型办公网络

- 需求描述
 - 按照图中规划配置实现全网互通







动态路由

Tedu.cn 达内教育


动态路由概述

- 动态路由
 - 基于某种路由协议实现
- 动态路由特点
 - 减少了管理任务
 - 占用了网络带宽





动态路由概述(续1)





Routing Table			
	NET	Metric	
С	20.0.0.0	0	
С	30.0.0.0	0	





动态路由概述(续2)




路由器之间能够自己互相学习!





动态路由概述(续3)



20.0.0.0和30.0.0.0

10.0.0.0 R1

 f0/0 1 20.0.0.0 1 20.0.0.0

Routing Table			
	NET	Metric	
С	20.0.0.0	0	
С	30.0.0.0	0	
?	10.0.0.0	?	
?	40.0.0.0	?	

我的路由表是: 30.0.0.0.0和40.0.0.0

40.0.0.0

R3



知


识

讲

解



动态路由概述(续4)







动态路由协议OSPF


- 全称为Open Shortest Path First (开放式最短路径 优先)
- 适合大中型网络使用





动态路由协议OSPF(续1)

- 邻居列表
- 链路状态数据库
- 路由表







动态路由协议OSPF(续2)

- OSPF区域
 - 为了适应大型的网络, OSPF在网络内部划分多个区域
 - 每个OSPF路由器只维护所在区域的完整链路状态信息
- 区域ID
 - 区域ID可以表示成一个十进制的数字
 - 也可以表示成一个IP
- 骨干区域Area 0
 - 负责区域间路由信息传播





OSPF基本配置

- 启动OSPF路由进程
 - Router(config)# router ospf process-id
- ⁴ 指定OSPF协议运行的接口和所在的区域


Router(config-router)# network address inverse-mask area area-id





案例6:动态路由配置

• 配置动态路由协议ospf使全网互通







总结和答疑