



















## 重要:サブネットマスクの記法

IP7トレス192.168.18.162、サプネットマスク255.255.240と書くかわりに、192.168.18.162/28という記法がある(両者は全く同じ意味).

「/」の後に、ネットワーク部のピット数を書く、このピット数をプレフィックス長と言う。

例:以下のように、全てのIPアト゚レスに使用してよい.

クラスB アト・レスのテ・フォルトネットワークアト・レス IPアト・レス・172 16 0.0 サフ・ネットマスク・25

IPアトレス: 172.16.0.0、サブネットマスク: 255.255.0.0→172.16.0.0/16 クラスBアトレスをサブネット化したときのサブネットアトレス

クラスBアドレスをサブネット化したときの一般のホストアドレス IPアドレス: 172.16.18.162, サブネットマスク: 255.255.255.0→172.16.18.162/24

## 用語の意味とアドレス計算(1) IPアト・レスとサブネットマスクの用語と原理を理解し、アト・レス計算ができるようになること、 サブネット部が8ビットの場合は簡単 ホストAのアトレスを172.16.22.8とする (1)このアドレスのクラスは? В (2) $\frac{1}{5}$ $\frac{1}{7}$ $\frac{1}{$ 255.255.0.0 (ネットワーク部16ピット、ホスト部16ピット) 2進数 11111111=255 (3)<u>デフォルトのサブネットアドレス)</u>は? 172.16.0.0 (ホスト部をオールの)尚, デフォルトのプロードキャストは172.16.255.255 (4)<u>ホスト部</u>から8ビット借りてきた時の<u>サブネットマスク</u>は? (5)<u>プレフィックス長</u>は? プレフィックス長=ネットワーク部のヒット数 (6) そのときのホストAが属するサブネットの<u>サブネットアトレス</u>は? 新ホスト部のビットをオールO 172.16.22.0(7)このサブネットのブロート・キャストアト・レスは? 新ホスト部のビットをオール1 172.16.22.255 このサプネットに収容可能なホスト数は? サブネットアト・レスとブロート・キャス トアトレスの分(2個)を引く 28-2=254 (ホスト部のビット数が8なので)



2進数一10進数変換					
7 6 5 4 3 2 1 0 00000001 00000010 00000100 00001000 00010000 00100000 1000000	1 2 4 8 16 32 64 128 256	_	11000000 111100000 111110000 1111111000 11111111	0 +128 +64 192 +32 224 +16 240 +8 248 +4 252 +2 254 +1	256から引くと 128 64 32 16 8 4 2
00100110=32+4+2=38 01010101=64+16+4+1=85			基本数:256ーマスク値=2 <sup>n</sup> n:ホスト部のビット数 (基本数-2=サプネットに収容できるホスト数)		