# 等级运维-技术设计方案

2020年06月

01 整

整体方案

**02** 

业务场景流程

03

等级运维平台功能

04

等级运维平台架构及部署说明

整体方案

02

业务场景流程

03

等级运维平台功能

04

等级运维平台架构及部署

#### 01 整体方案 - 建设等级运维平台,连通市县两级业务系统



#### 平台定位

- 作为运维系统,提供对业务系统模块的版本更新,状态监控,日志查看等功能
- 作为跨网段调用服务,通过异步方式协助业务系统完成市级与区县级的功能交互

#### 技术特点:

- 高扩展性:功能模块可扩充,充分满足业务需求
- 高稳定性:微服务架构,各模块独立部署,均可横向扩展
- 高安全性:业务系统与等级运维平台之间、等级运维平台 内部通信均需验证各自签名,确保不被伪造调用


01 整体方案

02 业务场景流程


93 等级运维平台功能

04 等级运维平台架构及部署

#### 02 业务场景 – 市级对区县进行权限下发



#### 02 业务场景 – 区县向市级进行权限申请



整体方案

02

业务场景流程

03

等级运维平台功能

04

等级运维平台架构及部署

#### 03 等级运维平台功能 - 系统运维

回调:模块版本更新

回调:模块重启

等级运维平台 HOP 执行:模块版本更新执行:模块重启

执行:模块状态查询

结果:模块版本更新

结果:模块重启结果:模块状态查询

区具级

业务系统

- 模块版本更新 市级业务系统可以上传模块打包文件到HOP上完成区县级业务系统的版本更新或回滚
- 模块重启市级业务系统可以重启区县级业务系统模块
- 系统监控HOP上可查看市级或区县级各系统模块的状态

### 03 等级运维平台功能 – 系统运维 – 协议

• 协议:模块版本更新

协议:模块重启

HID HName ModuleName	NotifyUrl	SIG
----------------------	-----------	-----

• 协议:模块回滚

HID	HName	ModuleName	ModuleVersion	NotifyUrl	SIG
-----	-------	------------	---------------	-----------	-----

• 回调(回调时会同时附加原始请求协议作为参数)

Token Result	Description
--------------	-------------

- Token:业务系统对Hop发起请求时得到的票据凭证
- Result:本次请求的结果,0:成功,1:失败
- Description:原始返回的执行结果(由业务系统定义)
- SIG:签名(HOP的签名,业务系统需要用HOP的公钥验证)

#### 03 等级运维平台功能 – 系统运维 – 协议 – 版本更新

• 协议:模块版本更新

HID	HName	ModuleName	ModuleValue	ModuleVersion	NotifyUrl	SIG
-----	-------	------------	-------------	---------------	-----------	-----

- HID
  - 市区县ID,例:102
- HName
  - 市区县Name,例:兰山区
- ModuleName
  - 模块名称,例:AccessControl
- ModuleValue
  - 模块的部署tar包做base64编码后得到的字符串,等级运维平台会将此tar包按当前时间放到模块的部署路径下
  - 例:权限控制模块部署到:/var/data/accesscontrol/202006231700/
- ModuleVersion
  - 模块版本号,建议按时间命名,HOP会将此版本号与部署路径关联,以便进行回滚,例:202006231600
- NotifyUrl
  - 回调接口,由HOP发起Http请求(将协议的回调结果及原始请求协议作为参数,JSON格式) , 如:http://192.168.10.2/api/data/
- SIG
  - 签名(业务系统的签名, HOP需要用业务系统的公钥验证)

# 03 等级运维平台功能 – 权限运维

市级

业务系统

请求:功能权限设置请求: 数据权限设置

• 请求:数据权限设置

回调:功能权限设置 回调:数据权限设置

执行:功能权限申请执行:数据权限申请

等级运维平台 HOP • 执行:功能权限设置

• 执行:数据权限设置

结果:功能权限设置

结果:数据权限设置

请求:功能权限申请

请求:数据权限申请

区具级

业务系统

• 功能权限设置 市级业务系统设置区县级业务系统的功能权限

- 功能权限申请区县级业务系统可以申请功能权限(审批后通过市级的"功能权限设置"进行下发)
- 数据权限设置市级业务系统设置区县级业务系统的数据权限
- 数据权限申请区县级业务系统可以申请数据权限(审批后通过市级的"数据权限设置"进行下发)

注:以上具体操作都需要业务系统落地执行,HOP只协助传递信息数据

#### 03 等级运维平台功能 - 权限运维 - 协议

• 协议:功能权限设置



• 协议:数据权限设置

HID HName ModuleName Data AuthType RoleID UserID ApproveUser ApproveStatus TargetUrl NotifyUrl SIG		HID	HName	ModuleName	Data	AuthType	RoleID	UserID	ApproveUser	ApproveStatus	TargetUrl	NotifyUrl	SIG
--	--	-----	-------	------------	------	----------	--------	--------	-------------	---------------	-----------	-----------	-----

• 协议:功能权限申请

HID	HName	ModuleName	Function	AuthType	RoleID	UserID	ApplyUser	TargetUrl	NotifyUrl	SIG	
-----	-------	------------	----------	----------	--------	--------	-----------	-----------	-----------	-----	--

• 协议:数据权限申请

HID HName	ModuleName Data	AuthType RoleID	UserID ApplyUser	TargetUrl	NotifyUrl	SIG
-----------	-----------------	-----------------	------------------	-----------	-----------	-----

• 回调(回调时会同时附加原始请求协议作为参数)

Token	Result	Description
TOKEIT	Result	Description

• Token:业务系统对Hop发起请求时得到的票据凭证

• Result:本次请求的结果,0:成功,1:失败

• Description:原始返回的执行结果(由业务系统定义)

• SIG:签名(HOP的签名,业务系统需要用HOP的公钥验证)

# 03 等级运维平台功能 – 权限运维 – 协议 – 功能权限设置

• 协议:功能权限设置

签名(业务系统的签名, HOP需要用业务系统的公钥验证)

HID	HName	ModuleName	Function	AuthType	RoleID	UserID	ApproveUser	ApproveStatus	TargetUrl	NotifyUrl	SIG
	HID	-	-			-					
		市区县ID , 例:102									
•	HName										
	_	市区县Name , 例:兰l	Щ区								
•	Module	eName									
	_	模块名称,例:Access	Control								
•	Functio	n ( * )									
		由业务系统制定的功能	权限设置,如:00	01(代表地图查看	計)						
•	AuthTy	=									
		授权类型,如:0代表》 ,. 、	村角色授权,1代表	対用户授权							
•	RoleID										
_		角色ID (*)									
•	UserID _	( ¨ ) 用户ID									
•		eUser ( * )									
		审核用户ID									
•		eStatus ( * )									
		审核状态									
•	Targetl	Jrl									
			,由Agent发起H	ttp请求(将协议(	作为参数,JSC	N格式),如:	http://172.10.10.2/api,	/data/			
•	NotifyL	Jrl									
		回调接口,由HOP发起	!Http请求(将协议	义的回调结果及原	始请求协议作为	为参数,JSON格	斌),如:http://192	.168.10.2/api/data/			
•	SIG										

# 03 等级运维平台功能 – 数据运维

回调:数据库操作



结果:数据库操作

- 数据更新 市级业务系统可以修改区县级业务系统的数据
- 数据库操作市级业务系统可以在区县级数据库进行操作

注:数据更新操作需要业务系统落地执行,HOP只协助传递信息数据

### 03 等级运维平台功能 – 数据运维 – 协议

• 协议:数据更新

HID HName ModuleName Data OldValue NewValue Memo TargetUrl NotifyUrl SIG

• 协议:数据库操作

HID	HName	ModuleName	DbName	SQL	NotifyUrl	SIG

• 回调(回调时会同时附加原始请求协议作为参数)

Token	Result	Description
-------	--------	-------------

• Token:业务系统对Hop发起请求时得到的票据凭证

• Result:本次请求的结果,0:成功,1:失败

• Description:原始返回的执行结果(由业务系统定义)

• SIG:签名(HOP的签名,业务系统需要用HOP的公钥验证)

#### 03 等级运维平台功能 – 数据运维 – 协议 – 数据更新

• 协议:数据更新

HID	HName	ModuleName	Data	OldValue	NewValue	Memo	TargetUrl	NotifyUrl	SIG
-----	-------	------------	------	----------	----------	------	-----------	-----------	-----

- HID
  - 市区县ID,例:102
- HName
  - 市区县Name,例:兰山区
- ModuleName
  - 模块名称,例:AccessControl
- Data (\*)
  - 由业务系统制定的数据类型,如:001|123,类型是权限,ID是123
- OldValue (\*)
  - 原始值
- NewValue (\*)
  - 新值
- Memo (\*)
  - 备注
- TargetUrl
  - 模块执行此操作的接口,由Agent发起Http请求(将协议作为参数,JSON格式),如:http://172.10.10.2/api/data/
- NotifyUrl
  - 回调接口,由HOP发起Http请求(将协议的回调结果及原始请求协议作为参数,JSON格式),如:http://192.168.10.2/api/data/
- SIG
  - 签名(业务系统的签名, HOP需要用业务系统的公钥验证)


01 整体方案

02 业务场景流程


03 等级运维平台功能

04 等级运维平台架构及部署


# 04 等级运维平台架构 – 应用架构




# 04 等级运维平台架构 – 系统架构



# 04 等级运维平台架构 – 部署架构



# 04 等级运维平台架构 – 核心流程



- 1、业务系统按约定协议对本机的Agent发起Http请求
- 2、Agent接收请求并暂存
- 3、Agent的定时任务将此请求提交到Server
- 4、Server通过消息队列分发此请求到具体的模块进行处理(图中为权限运维模块)
- 5、权限运维模块将此请求转换为DTP命令并发送到DTP,同时将其保存为"未完成的请求 6、DTP将此命令传输到对应的业务系统节点所在的Agent,同时将其保存为"未完成的命令"
- 7、Agent接收此请求并暂存
- 8、Agent的定时任务执行此请求并保存结果

- 1、DTP定时获取"未完成的命令"并调用对应的Agent获取命令执行结果
- 2、权限运维模块定时获取"未完成的请求"并调用DTP获取请求执行结果
- 3、权限运维模块获取到请求执行的结果后按回调协议封装为DTP命令并发送给DTP
- 4、DTP将此命令传输到对应的业务系统节点所在的Agent
- 5、Agent接收此回调请求并暂存
- 6、Agent的定时任务执行此回调请求并保存结果

回

# 04 等级运维平台架构 - 部署说明

- 区县级-环境
  - 每个前置机上部署Proxy
- 市级-环境
  - 部署等级运维平台Server
- 市级和区县级-环境
  - 每个业务系统模块节点所在服务器部署Agent

# 04 等级运维平台架构 – 部署说明 – Proxy配置

· Proxy需设置用户名和密码,如:

· HOP中需配置每个Proxy的信息,如:

```
<Proxys>
<Proxys
<ID>001</ID>
<IP>172.10.10.2</IP>, Proxy的IP
<Port>5001</Port>, Proxy的端口
<User>user001</User>, Proxy的用户名
<Pwd>pwd001</Pwd>, Proxy的密码
</Proxy>
......
</Proxys>
```

#### 04 等级运维平台架构 – 部署说明 – Server配置

• HOP中需配置每个业务模块的信息及部署路径,如:

```
<Modules>
     <Module>
           <Name>AccessControl</Name>
           <Title>权限控制</Title>
           <Nodes>
                <Node>
                      <Proxy>001</Proxy>,前置机网络代理ID,市级系统无需配置
                      <HID>1002</HID>, 市区县ID
                      <HType>1 , 0:市,1:区县
                      <HName>兰山区</HName>
                      <DeployPath>/var/data/accesscontrol/</DeployPath>, 部署路径
                      <AchivePath>/var/achive/accesscontrol/</DeployPath> , 归档路径,每次版本更新时保存
                      <LogPath>/var/log/accesscontrol/</LogPath> , 日志路径
                      <StartCMD>./app.sh -start</StartCMD>, 启动命令
                      <StopCMD>./app.sh -stop</StopCMD>,停止命令
                      <HealthCheck>/health.api</HealthCheck>,健康检查,Agent通过http方式访问模块此接口,返回0代表正常
                </Node>
           </Nodes>
     </Module>
</Modules>
```

#### 04 等级运维平台架构 - 部署说明 - Server配置

• HOP中需配置每个业务模块的数据库信息(\*),如:

# 04 等级运维平台架构 – 部署说明 – Agent配置

- 业务系统的每个模块所在服务器需部署Agent
- 每个Agent需保存该市或区县级业务系统颁发的公钥用于验签
- Agent中需配置Server端的信息,如:

• 区县级的Agent中需配置该区县前置机的Proxy信息,如:

```
<Proxys>
<Proxys
<ID>001</ID>
<ID>001</ID>
<IP>172.10.10.2</IP>, Proxy的IP
<Port>5001</Port>, Proxy的端口
<User>user001</User>, Proxy的用户名
<Pwd>pwd>pwd001</Pwd>, Proxy的密码
</Proxy>
......
</Proxys>
```

#### 04 等级运维平台架构 - 部署说明 - DTP命令

- 等级运维平台中传输及执行的命令都为DTP命令,协议如下:
  - Token:请求凭证
  - Proxy:代理IP
  - ProxyUser:用户名
  - ProxyUser:密码
  - ModuleName: 模块名称
  - ModuleConfig:模块配置
  - ExecuteNodeType:执行节点类型,如:0:所有节点都需执行,1:任意节点执行
  - CMDType:命令类型,如:0:bash指令,1:Http请求,2:数据库操作,3、自定义命令
  - CMD:命令内容,如:./app.sh –start, curl -d '参数' –X -POST <a href="http://172.10.10.2/data/">http://172.10.10.2/data/</a>
  - CMDParm:命令参数,如:-start
  - Result:执行原始结果
  - SIG: DTP签名
  - Protocol:原始协议

# 汇报完毕