## Insper

### 08 - Variáveis locais

Sistemas Hardware-Software - 2020/1

### Igor Montagner

Como visto na expositiva, variáveis locais são armazenadas na pilha. O topo da pilha é armazenado em <code>%rsp</code> e ela cresce para baixo, ou seja, ao empilhar um dado o valor de <code>%rsp</code> diminui e ao desempilhar seu valor aumenta. O compilador faz todo o possível para usar somente os registradores, porém em alguns casos é necessário guardar a variável na memória. Isso ocorre, em geral, quando usamos <code>&</code> para computar o endereço de uma variável. O exemplo mais comum nos códigos que já escrevemos é na leitura de valores usando <code>scanf</code>.

**Exemplo guiado**: Funções que guardam variáveis na pilha seguem um padrão facilmente identificável. Primeiro elas subtraem um valor da pilha ( $\boxed{0x10}$  no exemplo abaixo) correspondente ao tamanho total de todas as variáveis usadas. Depois temos várias instruções usando endereços relativos a  $\boxed{\%rsp}$  e por fim devolvemos o espaço usado somando  $\boxed{0x10}$  de volta a  $\boxed{\%rsp}$ .

```
sub $0x10, %rsp
. . . // código da função aqui!
movl     0x8(%rsp),%eax
mov     %eax,%edx
addl     0xc(%rsp),%edx
. . . // função continua
add $0x10, %rsp
```

No exemplo acima, temos duas variáveis locais:  $\boxed{\texttt{0x8(\%rsp)}}$  e  $\boxed{\texttt{0xc(rsp)}}$ . Cada uma é identificada no código Assembly pelo endereço em que está posicionada na pilha. Logo, **todo deslocamento em relação a**  $\boxed{\texttt{\%rsp}}$  indica um acesso a variável local, sendo que pode ser um acesso de leitura e escrita (usando  $\boxed{\texttt{MOV}}$ , por exemplo) ou da operação endereço de & (usando  $\boxed{\texttt{LEA}}$ ).

Conseguimos identificar que seus tamanhos são int por duas razões:

- 1. elas aparecem em instruções junto com registradores de 4 bytes (  $\mbox{\em \%edx}$  )
- 2. as instruções movl e addl tem o sufixo l, que indica que os dados tratados tem tamanho 4 bytes. Os sufixos suportados são:
  - | b | 1 byte
  - w 2 bytes
  - 1 4 bytes
  - q 8 bytes

Qualquer razão acima é suficiente para identificar os tipos das variáveis locais.

Importante: novamente, nem toda instrução em Assembly pode ser representada em C. As instruções sub 0x10, %rsp e add 0x10, %rsp representam a criação de variáveis locais na pilha e não tem equivalente em C. Simplesmente ignoramos elas e usamos as variáveis locais no código.

Antes de iniciar o próximo exercício vamos revisar como variáveis locais, globais e strings constantes são acessadas em código assembly. A imagem abaixo exemplifica os três casos:




Figure 1: Organização das variáveis locais, globais e strings constantes na memória  $\,$ 

- Variáveis locais: são acessadas com lea (para & endereço de) ou mov (para leituras e escritas) relativos a %rsp
- Globais e strings constantes: são acessadas usando a notação Oxyy(%rip), sendo que o valor Oxyy muda a cada acesso. No caso das strings, o acesso a estes endereços é somente leitura.

O endereçamento relativo a <code>%rip</code> leva em conta a posição relativa entre a instrução atual e o endereço de memória do dado. Na imagem acima estão destacadas duas instruções <code>lea</code> que acessam o mesmo dado. Como o <code>%rip</code> (ponteiro para a próxima instrução) é diferente precisamos de deslocamentos diferentes para acessar o mesmo dado.

 $\mathbf{Dica}$ : o gdb coloca o endereço calculado ao lado das instruções deste tipo.

# Exercício 1: É possível que o lea abaixo seja aritmético? Por que? lea 0x8(%rsp),%rdx

Exercício 2: O código abaixo (ex2.0) utiliza variáveis locais.

Dump of assembler code for function func1:

```
0x05fe <+0>: sub
                  $0x10,%rsp
                 $0xa,0xc(%rsp)
0x0602 < +4>: movl
0x060a <+12>: movl
                      $0xb,0x8(%rsp)
0x0612 <+20>: lea
                      0xc(%rsp),%rdi
0x0617 <+25>: callq 0x5fa <func2>
0x061c <+30>: addl $0x1,0x8(%rsp)
0x0621 <+35>:
               lea
                      0x8(%rsp),%rdi
0x0626 < +40>:
               callq 0x5fa <func2>
0x062b < +45>:
                       $0x10, %rsp
                add
0x062f < +49>:
                retq
```

- 1. Vamos começar analisando as três primeiras linhas do programa. Quanto espaço é reservado na pilha? Quantas variáveis são inicializadas e quais seus tamanhos e conteúdos? Dê um nome para cada uma delas.
- 2. Identifique onde as variáveis locais encontradas são usadas.
- 3. Os lea das linhas +20 e +35 podem ser aritméticos? Que operação eles representam?
- 4. Com base em sua resposta acima, traduza as chamadas de função que ocorrem nas linhas  $\boxed{+25}$  e  $\boxed{+40}$ .
- 5. Traduza o programa acima para C

**Exercício 3**: No exercício anterior vimos como passar variáveis por referência para outras funções. Agora veremos como trabalhar com  $\boxed{\mathtt{scanf}}$ . Veja abaixo a função  $\boxed{\mathtt{main}}$  do executável  $\boxed{\mathtt{ex3}}$ . Abra este arquivo usando o gdb e siga os exercícios.

#### Dump of assembler code for function main:

```
0x1149 <+0>:
                        $0x18, %rsp
                sub
0x114d < +4>:
                        0xc(%rsp),%rsi
                 lea
0x1152 <+9>:
                lea
                        0xeab(%rip),%rdi
                                                # 0x2004
0x1159 <+16>:
                mov
                        $0x0, %eax
                callq 0x1040 <__isoc99_scanf@plt>
0x115e <+21>:
0x1163 <+26>:
                cmpl
                        $0x0,0xc(%rsp)
0x1168 <+31>:
                        0x1180 < main + 55>
                 js
0x116a <+33>:
                        0xe9f(%rip),%rdi
                                                # 0x2010
                lea
                callq 0x1030 <puts@plt>
0x1171 <+40>:
0x1176 <+45>:
                        $0x0, %eax
                mov
                        $0x18, %rsp
0x117b < +50>:
                 add
0x117f <+54>:
                 retq
                        0xe80(%rip),%rdi
0x1180 <+55>:
                 lea
                                                # 0x2007
0x1187 <+62>:
                 callq 0x1030 <puts@plt>
0x118c <+67>:
                        0x1176 < main + 45>
                 jmp
```

- Vamos começar procurando por variáveis locais que estejam na pilha. Quanto espaço é reservado para elas? Liste abaixo as que você encontrou e dê um nome para cada uma. Dica: todo acesso relativo a %rsp representa um acesso a variável local.
- 2. A instrução call em main+21 é um scanf. O primeiro argumento é a string de formatação. Use o comando x do gdb para encontrar ela na memória.
- 3. O segundo argumento do scanf é o endereço da variável a ser preenchida. O endereço que qual variável local é passado?
- 4. Reconstrua a chamada do scanf acima.

Com a chamada do scanf pronta, vamos analisar o restante do código.

- 1. Agora examinaremos as chamadas em main+40 e main+62. Elas são para a função puts. Veja sua documentação (procure por *C puts.*) e explique abaixo o quê ela faz e quais são seus argumentos.
- 2. Com base na explicação acima, escreva abaixo os argumentos passados para cada chamada.
- 3. Traduza o código acima para um versão em  $\mathcal{C}$ .

Exercício 4 (entrega): levando em conta o código Assembly abaixo, faça uma versão em C. Você deverá usar todos os passos feitos nos exercícios anteriores.

### Dump of assembler code for function ex4:

```
0x1149 <+0>:
               push %rbx
0x114a <+1>:
                        $0x10,%rsp
                sub
0x114e <+5>:
                        %edi,%ebx
                mov
0x1150 <+7>:
                lea
                        0x8(%rsp),%rdx
0x1150 <+7>: lea 0x8(%rsp),%rdx
0x1155 <+12>: lea 0xc(%rsp),%rsi
0x115a <+17>: lea
                        0xea3(%rip),%rdi
                                                # 0x2004
                        $0x0,%eax
0x1161 <+24>: mov
0x1166 <+29>:
                callq 0x1040 <__isoc99_scanf@plt>
                        0x8(%rsp),%edx
0x116b <+34>:
                 mov
0x116f <+38>:
                        0xc(%rsp),%eax
                 mov
                        (\%rax,\%rdx,2),\%eax
0x1173 <+42>:
                 lea
0x1176 <+45>:
                        %ebx,%eax
                 add
0x1178 <+47>:
                        $0x10,%rsp
                 add
0x117c <+51>:
                        %rbx
                 pop
0x117d <+52>:
                 retq
```

Exercício 5 (entrega): vamos agora juntar a aula atual com a anterior. Faça uma versão em C do código abaixo. Novamente, use os passos aprendidos nos roteiros anteriores;

### Dump of assembler code for function ex5:

```
0x06ca <+0>:
               push
                     %rbx
0x06cb <+1>:
                      $0x10,%rsp
               sub
               movl $0x1,0xc(%rsp)
0x06cf <+5>:
0x06d7 <+13>: mov
                      $0x0, %ebx
0x06dc <+18>: cmpl $0x0,0xc(%rsp)
0x06e1 <+23>: jle
                      0x705 < ex5+59>
0x06e3 <+25>: lea
                      0xc(%rsp),%rsi
0x06e8 <+30>: lea
                      0xd5(%rip),%rdi
                                            # 0x7c4
0x06ef <+37>: mov
                      $0x0, %eax
               callq 0x5a0 <__isoc99_scanf@plt>
0x06f4 <+42>:
                      0xc(%rsp),%eax
0x06f9 < +47>:
               mov
0x06fd <+51>:
                      %eax,%eax
               test
0x06ff <+53>:
                      0x6dc < ex5+18>
               jle
0x0701 <+55>:
                      %eax,%ebx
               add
0x0703 < +57>:
               jmp
                      0x6dc < ex5+18>
0x0705 <+59>:
                      %ebx,%eax
               mov
0x0707 <+61>:
                      $0x10,%rsp
               add
0x070b < +65>:
               pop
                      %rbx
0x070c <+66>:
               retq
```