Ayuda de Búsqueda F4 para cargar Archivo en ABAP


Utilice los siguientes pasos para proporcionar la ayuda de búsqueda F4 para seleccionar el archivo desde la PC Local en la pantalla de selección.

- 1. Declare un campo de entrada (PARÁMETRO) para el nombre del archivo.
- 2. Utilice el módulo de función 'F4_FILENAME' o el método 'FILE_OPEN_DIALOG' de la clase 'CL_GUI_FRONTEND_SERVICES' en el evento AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR FIELD para proporcionar la ayuda F4 para seleccionar el archivo de la PC Local.
- 3. Cargar datos desde / Descargar datos al archivo.

En el siguiente ejemplo de un programa se usa el módulo de función F4_FILENAME para proporcionar la ayuda de búsqueda F4 para seleccionar un archivo existente en la PC Local.

** * SELECTION-SCREEN **
PARAMETERS: p_file TYPE ibipparms-path OBLIGATORY.
** * AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST **
AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR p_file.
CALL FUNCTION 'F4_FILENAME' * EXPORTING * PROGRAM_NAME =
* DYNPRO_NUMBER = * FIELD_NAME = IMPORTING file_name = p_file.
** * START-OF-SELECTION
** START-OF-SELECTION. WRITE:/ 'Filename : ', p_file.

Cuando ejecute el programa anterior y presione la ayuda F4 para el archivo en la pantalla de selección, se mostrará el POP UP de diálogo de selección del archivo.



También puede usar el método FILE_OPEN_DIALOG de la clase CL_GUI_FRONTEND_SERVICES para proporcionar la ayuda F4 para seleccionar el archivo del servidor de presentación en la pantalla de selección. Debajo del programa se usa el método FILE_OPEN_DIALOG de CL_GUI_FRONTEND_SERVICES para proporcionar la ayuda de ABAP F4 para elegir un archivo en la PC Local.

*	*
* DATA DECLARATION	*
DATA: gv_rc TYPE i. DATA: gt_file_table TYPE filetable, gwa_file_table TYPE file_table.	
*	*
* SELECTION-SCREEN	*
PARAMETERS: p_file TYPE ibipparms	