## Ocultar los botones de la barra de herramientas del ALV.

A veces, es posible que necesitemos ocultar algunos botones de la barra de herramientas ALV en la pantalla de la cuadrícula ALV usando REUSE\_ALV\_GRID\_DISPLAY.

A continuación se detallan los pasos que vamos a seguir para ocultar los botones de la barra de herramientas ALV.

Obtener códigos de funciones de la GUI estándar.

- 1. Excluya las funciones de la barra de herramientas ALV utilizando el parámetro de exportación IT EXCLUDE.
- Podemos obtener códigos de funciones de la GUI estándar utilizando el módulo de funciones RS\_CUA\_GET\_STATUS\_FUNCTIONS sin pasar por el programa estándar SAPLKKBL y el estado STANDARD\_FULLSCREEN.
- 3. Excluir funciones usando el parámetro IT EXCLUDE de la grilla ALV
- Pasar por la función estándar de la GUI que obtuvimos en el paso anterior y pasar a excluir la tabla.

El siguiente programa es un ejemplo de cómo excluir botones en un ALV toolbar.

```
REPORT ZALV FUNCTIONS HIDE.
DATA: IT MARA TYPE TABLE OF MARA,
     WA MARA TYPE MARA.
DATA: FUN TYPE TABLE OF RSEUL FUN.
DATA: WA FUN LIKE LINE OF FUN.
DATA: IT EXCLUDE TYPE SLIS T EXTAB,
      WA EXCLUDE TYPE SLIS EXTAB.
START-OF-SELECTION.
SELECT * FROM MARA INTO TABLE IT MARA UP TO 50 ROWS.
CALL FUNCTION 'RS CUA GET STATUS FUNCTIONS'
  EXPORTING
    LANGUAGE = 'E'
    PROGRAM = 'SAPLKKBL'
    STATUS = 'STANDARD FULLSCREEN'
  TABLES
    FUNCTIONS = FUN.
IF SY-SUBRC <> 0.
* Implement suitable error handling here
ENDIF.
```

```
*&-----
_ *
       FOR EXCLUDING STANDARD BUTTONS FROM ALV TOOLBAR
*&-----
LOOP AT FUN INTO WA FUN. "loop through all functions
  IF WA FUN-FCODE EQ '&F03' OR WA FUN-FCODE EQ '&F15'
  OR WA FUN-FCODE EQ '&F12'. "don't add back, exit, stop functions
  ELSE.
   WA EXCLUDE-FCODE = WA FUN-FCODE. "add all remaining
   APPEND WA EXCLUDE TO IT EXCLUDE.
   CLEAR WA EXCLUDE.
  ENDIF.
ENDLOOP.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
  EXPORTING
   I STRUCTURE NAME = 'MARA'
   IT EXCLUDING
               = IT EXCLUDE "exclude functions
  TABLES
   T OUTTAB
                 = IT MARA. "MARA table data
IF SY-SUBRC <> 0.
* Implement suitable error handling here
ENDIF.
```

## Resultado final:

END-OF-SELECTION.

Material	Created On	Created by	Last Change	Changed by	Complete sta	tu
000782-990	07/14/2004	04701636	11/18/2008	PLMBTCH	KCL	
000783-001	07/15/2004	04701636	12/17/2005	20049453	KC	1
000784-000	07/14/2004	04701636	12/17/2005	20049453	KC	
000785-001	07/13/2004	04701636	12/17/2005	00123981	KC	
000785-990	07/14/2004	04701636	12/17/2005	20049453	KC	
000786-001	07/14/2004	04701636	12/16/2005	00123981	KC	
000786-990				A STATE OF THE STA		
000787-001						
000788-000		SAPNUIS CO	m	SAPN	urs.com	
000789-001						
000789-990	07/14/2004	04701636	12/17/2005	20049453	KC	
000790-001	07/14/2004	04701636	12/16/2005	00123981	KC	
000791-000	07/14/2004	04701636	12/17/2005	20049453	KC	
000792-001	07/14/2004	04701636	12/17/2005	20049453	KC	Ť
000792-990	07/14/2004	04701636	12/16/2005	00123981	KC	

## Existe otra forma de Eliminar múltiples botones de status GUI:

DATA: BEGIN OF TAB OCCURS 10, FCODE(4), END OF TAB.

REFRESH TAB.

MOVE '&ACTU' TO TAB-FCODE. APPEND TAB.

SET PF-STATUS 'STATUS\_000' EXCLUDING TAB.