## Cargar archivo desde el Servidor SAP AL11 usando ABAP

Utilice los siguientes pasos para cargar datos de un archivo en el servidor de aplicaciones SAP a una tabla interna ABAP.

- 1. Declare una tabla interna de ABAP.
- 2. Utilice la instrucción OPEN DATASET ABAP para abrir el archivo en el servidor de la aplicación.
- 3. Utilice la instrucción READ DATASET ABAP para leer cada línea en el archivo en workarea. Adjunte datos del área de trabajo a la tabla interna.
- Utilice la instrucción CLOSE DATASET ABAP para cerrar el archivo del servidor de aplicaciones.
- 5. Procese los datos en la tabla interna.

En el siguiente ejemplo de un programa, se utilizan las sentencias OPEN DATASET, READ DATASET y CLOSE DATASET para cargar el archivo.

```
*Abrir el archivo en el servidor de aplicaciones para leer los datos
 OPEN DATASET gv file FOR INPUT IN TEXT MODE ENCODING DEFAULT.
 IF sy-subrc NE = 0.
   MESSAGE 'No se puede abrir el archivo' TYPE 'I'.
 ENDIF.
DO.
* Leer el archivo, si se encuentra un registro moverlo
* a la estructura temporal, los demás salen del ciclo.
   READ DATASET gv file INTO lv data.
   IF sy-subrc = 0.
*Dividir los campos en unaestructura temporal a la correspondiente
*workarea.
     SPLIT lv data AT ';' INTO gs spfli-carrid
                             gs spfli-connid
                             gs spfli-countryfr
                             qs spfli-cityfrom
                             qs spfli-airpfrom
                             qs spfli-countryto
                             gs spfli-cityto
                             gs spfli-airpto
                             gs spfli-arrtime.
     APPEND gs spfli TO gt spfli.
     CLEAR gs spfli.
   ELSE.
     EXIT.
   ENDIF.
 ENDDO.
*Cierra el archivo
 CLOSE DATASET gv file.
ENDFORM.
                         " read file
             ._____
*& Form DISPLAY DATA
*&-----
FORM display data.
 LOOP AT gt spfli INTO gs spfli.
   WRITE:/ gs spfli-carrid,
           gs_spfli-connid,
           gs_spfli-countryfr,
           gs_spfli-cityfrom,
           gs spfli-airpfrom,
           gs spfli-countryto,
           gs spfli-cityto,
           gs_spfli-airpto,
           gs spfli-arrtime.
   CLEAR: gs spfli.
 ENDLOOP.
ENDFORM.
```

Cuando ejecuta el programa anterior, lee los datos del archivo en el servidor de aplicaciones y muestra el siguiente resultado.

AA	0017 US	NEW YORK	JFK US	SAN FRANCISCO	SFO 14:01:00
AA	0064 US	SAN FRANCISCO	SFC US	NEW YORK	JFK 17:21:00
ΑZ	0555 IT	ROME	FCO DE	FRANKFURT	FRA 21:05:00
ΑZ	0788 IT	ROME	FCO JP	TOKYO	TYO 08:55:00
ΑZ	0789 JP	TOKYO	TYO IT	ROME	FCO 19:25:00
ΑZ	0790 IT	ROME	FCO JP	OSAKA	KIX 08:10:00
DL	0106 US	NEW YORK	JFK DE	FRANKFURT	FRA 09:30:00
DL	1699 US	NEW YORK	JFK US	SAN FRANCISCO	SFO 20:37:00
DL	1984 US	SAN FRANCISCO	SFC US	NEW YORK	JFK 18:25:00
JL	0407 JP	TOKYO	NRT DE	FRANKFURT	FRA 17:35:00
JL	0408 DE	FRANKFURT	FRA JP	TOKYO	NRT 15:40:00
LH	0400 DE	FRANKFURT	FRA US	NEW YORK	JFK 11:34:00
LH	0401 US	NEW YORK	JFK DE	FRANKFURT	FRA 07:45:00
LH	0402 DE	FRANKFURT	FRA US	NEW YORK	JFK 15:05:00
LH	2402 DE	FRANKFURT	FRA DE	BERLIN	SXF 11:35:00
LH	2407 DE	BERLIN	TXL DE	FRANKFURT	FRA 08:15:00
QF	0005 SG	SINGAPORE	SIN DE	FRANKFURT	FRA 05:35:00
QF	0006 DE	FRANKFURT	FRA SG	SINGAPORE	SIN 15:05:00
SQ	0002 SG	SINGAPORE	SIN US	SAN FRANCISCO	SFO 19:25:00
SQ	0015 US	SAN FRANCISCO	SFO SG	SINGAPORE	SIN 02:45:00
SQ	0158 SG	SINGAPORE	SIN ID	JAKARTA	JKT 16:00:00
SQ	0988 SG	SINGAPORE	SIN JP	TOKYO	TYO 00:15:00
UA	0941 DE	FRANKFURT	FRA US	SAN FRANCISCO	SFO 17:06:00
JA	3504 US	SAN FRANCISCO	SFC DE	FRANKFURT	FRA 10:30:00
JA	3516 US	NEW YORK	JFK DE	FRANKFURT	FRA 05:45:00
UA	3517 DE	FRANKFURT	FRA US	NEW YORK	JFK 12:55:00