

Universidade Federal do Ceará (UFC) - Campus Quixadá

Curso: Sistemas de Informação

Disciplina: Administração de Sistemas Operacionais Windows

Professor: Rafael Braga

Laboratório 7 – CONFIGURANDO ENDEREÇAMENTO IPv4 e IPv6

ESTE LAB CONTÉM OS SEGUINTES EXERCÍCIOS E PRÁTICAS:

Exercício 7.1: Calculando Endereços IP

Exercício 7.2: Configurando manualmente o TCP/IP

Desafio: configurar o TCP/IP usando o Windows PowerShell


Exercício 7.3: Testando Conexões de Rede

ANTES DE VOCÊ COMEÇAR

Para que seja possível a comunicação entre as máquinas, você deverá modificar a placa de rede de sua máquina virtual de NAT para HOST-ONLY.

Siga os seguintes passos:

- 1. Clique na engrenagem configurações
- 2. Clique em rede
- 3. Na caixa de seleção Conectado à, selecione Host-only Adapter. Clique em OK



Para realizar esse lab serão necessárias três máquinas virtuais. Para facilitar sua vida e economizar tempo, iremos aproveitar nossa máquina virtual que já está pronta e cloná-la duas vezes.

Siga os seguintes passos:

1. No painel de administração do virtual box clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Clone



- 2. Escolha um novo nome para sua nova máquina virtual e clique na caixa Reinicializar MAC. Clique Avançar
- 3. Selecione clone linkado. Clique Clone
- 4. Repita os passos para criar a terceira máquina virtual.

Renomeie suas máquinas virtuais seguindo o padrão descrito na Tabela 6-1.

Tabela 6-1 - Computadores necessários para Lab 5

Computador	Sistema Operacional	Nome do computador
Servidor	Windows Server 2019	SVR-MBR-A
Servidor	Windows Server 2019	SVR-MBR-B
Servidor	Windows Server 2019	SVR-MBR-C

Além dos computadores, também é necessário o software listado na Tabela 7-2 para completar o Lab 7.

Tabela 7-2 - Software necessário para Lab 6

Software	Localização
Planilha do estudante Lab 7	Lab6_worksheet.docx

Depois de concluir este laboratório, você será capaz de:

- Calcular endereços de rede e endereços IP
- Configurar manualmente o cliente do Windows Server 2019 TCP/IP
- Configurar TCP/IP usando o Windows PowerShell
- Testar conexões de rede usando Ping

Tempo de laboratório estimado: 60 minutos

Exercício 7.1	Calculando Endereços IP
Visão Geral	Neste exercício, você é responsável por criar sub-redes de uma rede para
	se adequar a um plano de organização de rede particular.
Mindset	Que políticas de endereçamento IPv4 que a sua organização tem
	atualmente?
O tempo de conclusão	20 minutos

Para completar este exercício, você deve determinar quais os endereços IPv4 que você deve usar no grupo de trabalho do qual você é responsável. Seu supervisor lhe atribuiu um grupo de computadores que consiste em três servidores e sete estações de trabalho. Todo o seu departamento deve compartilhar uma rede IPv4 com o endereço 192.168.75.0/24, e seu supervisor lhe pediu para criar sub-redes desse endereço em tantas redes quanto possível com pelo menos 10 hosts cada.

Crie uma lista de endereços de rede que você pode criar nas suas sub-redes, usando a notação CIDR. Em seguida, escolha uma das sub-redes para uso dos seus computadores e liste os endereços IP na sub-rede, juntamente com o valor correto da máscara de sub-rede.

Tabela 7-3 - Máscara de sub-rede, Endereços de Rede IPv4, Endereços IP e Endereços de broadcast:

Máscara de sub-rede:

Endereços de Rede IPv4	Faixas de Endereços IP	Endereços de Broadcast

Modifique os endereços MAC dos três computadores em sua rede para os que estão listados na Tabela 7-4. Usando estes endereços MAC para formar IDs de interface, crie três endereços locais unicast exclusivos na rede fd00::/8 e os adicione na tabela a seguir.

Tabela 6-4 - Endereços MAC e endereços IPv6

Computer MAC Address Endereço IPv6	Endereço MAC	Endereço IPv6
SVR-MBR-A	12-AA-BC-32-23-12	
SVR-MBR-B	12-AA-BC-32-23-11	
SVR-MBR-C	00-15-5D-01-01-C1	

Para modificar os endereços MAC utilize o comando:

Set-NetAdapter –Name "Ethernet" -MacAddress "12-AA-32-23-12"

Fim do exercício. Você pode deixar todas as janelas abertas para o próximo exercício.

Exercício 7.2	Configurando manualmente o TCP/IP
Visão Geral	Neste exercício, você pode configurar os endereços IP e outros parâmetros de configuração TCP/IP para os seus computadores, usando as ferramentas gráficas no Windows Server 2019.
Mindset	Que parâmetros que você tem que configurar para garantir que os computadores da sua rede possam se comunicar uns com os outros?
O tempo de conclusão	20 minutos

1. Usando os endereços IP que você calculou no Exercício 7.1, especifique os valores que você vai usar na hora de configurar seus computadores, preenchendo as células vazias na Tabela 6-5 na sua planilha.

Tabela 7-5 - Definições de configuração TCP/IP para o Exercício 7.2

	SVR-MBR-A	SVR-MBR-B	SVR-MBR-C
Endereço de IP			
Máscara de sub-rede			
Servidor DNS preferencial			


2. Iniciar no SVR-MBR-A, utilizando a conta de administrador e sua senha. No painel esquerdo do console Server Manager, clique no ícone do Servidor Local. A tela de Propriedades é exibida no painel da direita.

Questão

Como o computador obteve seu endereço IP atual? Como você pode determinar isso?

- 3. Clique no valor Ethernet. A caixa de diálogo Conexões de Rede aparece.
- 4. Clique com o botão direito na conexão Ethernet e, no menu de contexto, selecione Propriedades. A tela Propriedades de Ethernet aparece.
- 5. Clique duas vezes em Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4). A tela Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4) aparece (veja a Figura 6-1).

Figura 6-1 - O Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4).




6. Selecione a opção Usar o seguinte endereço IP e, nas caixas de texto, digite o endereço IP, máscara de sub-rede e endereço do servidor DNS preferencial especificado para o servidor SVR-MBR-A

Pergunta 2

Qual dos parâmetros na tela Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4) que você tem que omitir para o seu computador para ser incapaz de resolver um nome de computador em seu endereço IP?

- 7. Clique em OK para fechar a tela Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4).
- 8. Clique duas vezes em Protocolo TCP/IP versão 6 (TCP/IPv6). A tela Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 6 (TCP/IPv6) aparece (veja a Figura 7-2).

Figura 7-2 - A tela Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 6 (TCP/IPv6)



- 9. Selecione a opção Usar o seguinte endereço IPv6 e, na caixa de texto Endereço IPv6, digite o valor do endereço IPv6 especificado para o servidor SVR-MBR-B na Tabela 7-4.
- 10. Na caixa de texto comprimento do prefixo de sub-rede, digite 64 e clique em OK para fechar a tela Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv6).
- 11. Clique em OK para fechar a tela de Propriedades de Ethernet.
- 12. Feche a janela Conexões de rede.
- 13. Inicie a sessão no SVR-MBR-B, utilizando a conta de administrado. Quando o console do Server Manager aparece, clique no ícone do Servidor Local.
- 14. Repita os passos 3 a 10 e configure SVR-MBR-B para usar o endereço IP, máscara de sub-rede, e os valores de servidor DNS preferencial especificados para esse computador na Tabela 5-5 e o endereço de IPv6 especificado na Tabela 7-4.
- 15. Dê uma captura de tela na tela Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4) no SVR-MBR-B, pressionando Alt + Prt Scr, e em seguida, cole a imagem resultante para o arquivo planilha Lab 7 na página fornecida pressionando Ctrl + V.
- 16. Clique em OK para fechar a tela Propriedades de Protocolo TCP/IP versão 4 (TCP/IPv4).
- 17. Clique em OK para fechar a tela de Propriedades de Ethernet.
- 18. Feche a janela Conexões de rede.

Fim do exercício. Você pode deixar todas as janelas abertas para o próximo exercício.

Desafio	Configurar o TCP/IP com o Windows PowerShell
Visão Geral	Além de usar o Gerenciador do Servidor, você também pode configurar manualmente o TCP / IP em servidores usando o Windows PowerShell.
O tempo de conclusão	10 minutos

Para completar este desafio, você deve usar os comandos do Windows PowerShell no servidor SVR-MBR-C para configurar o cliente TCP/IP para usar o endereço IP, máscara de sub-rede, e endereço de Servidor de DNS preferido especificado para esse computador na Tabela 7-5 e o IPv6 que você calculou na Tabela 7-4. Escreva os comandos necessários na planilha Lab 7.

Fim do exercício. Você pode deixar todas as janelas abertas para o próximo exercício.

Exercício 7.3	Testando Conexões de Rede
Visão Geral	Depois de configurar manualmente os clientes TCP/IP dos três servidores, você deve testá-los, tentando ligar para os outros servidores na rede. Neste exercício, você usar o utilitário Ping para testar as capacidades de comunicação do computador.
O tempo de conclusão	10 minutos

- 1. No SVR-MBR-B, clique direito do mouse no canto inferior esquerdo da tela e, no menu de contexto que aparece, selecione Prompt de Comando (Admin). Aparece a janela do prompt de comando: Administrador.
- 2. Na janela do prompt de comando, digite ping 127.0.0.1 e pressione Enter. O computador pinga com êxito o endereço especificado.

Pergunta	O que esse resultado provar sobre a conectividade de rede do
3	computador?

Pergunta

Qual seria o resultado se você desliga-se o cabo de rede do computador antes de executar o comando ping 127.0.0.1?

3. Na janela do prompt de comando, digite ping svr-mbr-a e pressione Enter. O computador pinga com êxito o computador especificado.

Pergunta	
5	

O que o resultado deste teste de ping prova?

Pergunta 6

Como o computador foi capaz de resolver o nome do svr-mbr-a em seu endereço IP?

- 4. Na janela do prompt de comando, digite ping svr-mbr-c e pressione Enter. O computador consegue executar o ping no computador especificado?
- 5. No SVR-MBR-A, abra uma janela Prompt de Comando: Administrador e digite ping svr-mbr-b e pressione Enter. O computador consegue executar ping no computador especificado?
- 6. Na janela do prompt de comando, digite ping svr-mbr-c e pressione Enter. O computador consegue executar ping no computador especificado?

Pergunta 7

Por que alguns pings falaram, quando os testes anteriores funcionaram?

Fim do laboratório.