

Smart Pointer

Accedere alla memoria in modo controllato

Operazioni sui puntatori

- Ogni valore manipolato da un programma è memorizzato nello spazio di indirizzamento del processo
 - Cioperatore & (e. &mut, in Rust) permette, in C, C++ e Rust, di ottenere l'indirizzo del <u>primo byte</u> in cui è memorizzato
 - Nel caso di Rust, tale operatore attiva il borrow checker che vigila sull'uso che viene fatto dell'indirizzo ottenuto, imponendo tutti i vincoli di sanità necessari a fornire le garanzie date dal modello del linguaggio
- L'operazione duale, detta dereferenza (dereferencing) o risoluzione del riferimento, trasforma un indirizzo nel corrispondente valore puntato
 - \bigcirc Si esprime con l'operatore (e -> in C e C++ o . in Rust)
 - Quando viene applicato ad un puntatore nativo o ad un riferimento Rust, il compilatore dà accesso al dato puntato

Operazioni sui puntatori

- Sia Rust che C++ permettono di ridefinire il comportamento degli operatori del linguaggio per tipi arbitrari
 - Entrambi permettono inoltre di definire tipi generici, che possono essere espansi in una molteplicità di tipi concreti, in funzione di come vengono utilizzati
- Questi meccanismi, applicati agli operatori di dereferenza abilitano la definizione di tipi che <u>"sembrano"</u> puntatori (dal punto di vista sintattico) ma che hanno ulteriori caratteristiche
 - O Garanzia di inizializzazione e rilascio
 - O Conteggio dei riferimenti
 - Accesso esclusivo con attesa
 - O ...
- Ciò ha portato all'introduzione del concetto di <u>"smart pointer"</u>
 - E alla sua diffusione sia nelle librerie standard C++, dove l'uso dei puntatori nativi è causa di errori frequenti...
 - ...sia nelle librerie standard Rust, che ne hanno abbracciato l'idea per rappresentare <u>puntatori che</u> possiedono i dati a cui <u>puntano</u> (in contrapposizione ai riferimenti, che godono del solo prestito)

Uso dei puntatori

- Tramite l'uso di puntatori è possibile costruire strutture dati dinamiche (dalla topologia non prevedibile a priori e/ o variabile nel tempo) come grafi, alberi, liste
 - O Se questo, da un lato, offre grandi libertà al programmatore, dall'altro lo espone ad una serie di problemi legati alla difficoltà di dedurre la di correttezza del codice che lo manipola
- Le regole restrittive imposte dal borrow checker di Rust impediscono, con l'uso di soli riferimenti, la creazione di strutture cicliche

 use se A possiebe pierimento a B possiebe pierimento do A.
 - Ogni valore in Rust è parte di un solo albero la cui radice è contenuta in una qualche variabile
 - O Questa minore capacità espressiva abilita, però, analisi più approfondite ed è alla base delle garanzie di sanità offerte dal linguaggio
- Attraverso l'uso di smart pointer come Rc<T> e Arc<T>, è possibile avere più possessori di uno stesso valore
 - O Smart pointer come std::rc::Weak e std::sync::Weak offrono invece la possibilità di avere strutture cicliche, nel rispetto di alcune restrizioni

AUTOPTR: PUMPTORE CHE BAVA PROBLEMI E ALVORA É STATO RUTOSSO A VANTAGGIO DI GUELLI RUISTRATI NEUE SLIDE

Smart pointer in C++


- std::unique_ptr<T>
 - O Modella il possesso ad un valore di tipo T allocato sullo heap e rilasciato automaticamente quando il puntatore esce dal proprio scope sintattico


SE VOSCIANO, NO PO SIMILE a & MUT


- O Non può essere copiato, ma solo mosso in un'altra variabile
- Creato con la funzione std::make_unique<T>(T val)
- std::shared_ptr<T> = "FAT" porche contient STEWTHER IN COMPLEYED
 - Riferimento ad un valore di tipo T allocato sullo heap insieme ad una struttura di controllo che mantiene il numero di riferimenti esistenti
 - O Può essere copiato: la copia indica lo stesso blocco dell'originale, ma incrementa il conteggio dei riferimenti
 - Quanto viene distrutto, il contatore dei riferimenti viene decrementato: se raggiunge 0, il blocco viene rilasciato
 - Può essere usato con codice concorrente
 - Se si crea un grafo ciclico, il meccanismo del conteggio dei riferimenti impedisce il rilascio.
 - Creato con la funzione std::make_shared<T>(T val)

- Internamente contiene solo un puntatore
 - La rimozione/ ridefinizione dei costruttori di copia e movimento, degli operatori di assegnazione (per copia e movimento) e del distruttore garantisce che possa essere usato solo nel rispetto della sua semantica
- Se il puntatore viene riassegnato o distrutto (esce dal suo scope sintattico), il blocco viene rilasciato
 - E' anche possibile definire funzioni di rilascio custom, alternative all'invocazione della funzione delete(...)

```
{
    std::unique_ptr<int> p =
        std::make_unique<int>(5);
    int i = *p;
    *p = 7;
}
```







```
Heap

When RIMANE

PRIMANE

PRIMANE

PRIMANE

PRIMANE

MAKE UNIQUE INVOCA-UNA

DELETE — ATRINEMY CON PUNTATORE

NORMALE RIMANEVA

NEHO HEAR
```

EX: LinkED list puntators soly list

- CENT EVENENTO PUNTA AL PROSSIHO E LO TIENE IN VITA LA RIMOZIONE DÍ UNO CREA UN BUCO NEGO

ASCOURAGE Andio

- Mantiene la proprietà condivisa a un blocco di memoria referenziato da un puntatore nativo
 - O Molti oggetti possono referenziare lo stesso blocco
 - O Quando tutti sono stati distrutti o resettati, il blocco viene rilasciato
- Per default, il blocco referenziato viene rilasciato tramite l'operatore delete
 - O In fase di costruzione di uno shared_ptr, è possibile specificare un meccanismo di rilascio alternativo
- Un oggetto di questo tipo può anche non contenere alcun puntatore valido
 - Se è stato inizializzato o resettato al valore nullptr
- L'overhead di questa classe è significativo, conviene tenerne conto
 - La sua implementazione tipica è basata su un fat pointer, costituito da due puntatori consecutivi: il primo punto al dato, il secondo al blocco di controllo
- Viene costruito tramite la funzione std::make_shared<T>(T t)


© G. Malnati, 2021-24

- Un'implementazione tipica del blocco di controllo (metadati) contiene tre campi
 - Il contatore dei riferimenti forti
 - Il contatore dei riferimenti deboli
 - Il puntatore al dato
- Quanto viene creato un oggetto di tipo shared_ptr<T>, il contatore dei riferimenti forti vale 1, quello dei riferimenti deboli vale 0
 - Se viene effettuata una copia, il contatore dei riferimenti forti viene incrementato atomicamente
 - Quando uno shared_ptr<T> esce dal proprio scope sintattico, il contatore dei riferimenti forti viene decrementato atomicamente: se il risultato è 0, il blocco contenente il dato viene rilasciato
 - Se anche il contatore dei riferimenti deboli vale 0, viene rilasciato anche il blocco di controllo


© G. Malnati, 2021-24

12


```
std::shared_ptr<int> p =
        std::make_shared<int>(5);
CAPISCI DA-SOLO ILTIPO
  *q = 3;
```




```
std::shared_ptr<int> p = std::make_shared<int>(5);
  auto q = p;
   *q = 3;
```




```
std::shared_ptr<int> p = std::make_shared<int>(5);
   auto q = p;
```



```
std::shared_ptr<int> p = std::make_shared<int>(5);
  auto q = p;
   *q = 3;
```




```
std::shared_ptr<int> p = std::make_shared<int>(5);
  auto q = p;
  *q = 3;
```



```
std::shared_ptr<int> p =
       std::make_shared<int>(5);
  auto q = p;
  *q = 3;
```





Dipendenze cicliche

- · PERCOUSO PRINCIPALES SHARED PTR · PERCOUSO DI RITORNO: WEAK-PTR
- I conteggio dei riferimenti dovrebbe garantire il rilascio della memoria in modo deterministico
 - O Non appena un oggetto non ha più riferimenti viene liberato
- In alcuni casi, tuttavia, non funziona
 - Se si forma un ciclo di dipendenze (A→B, B→A) il contatore non può mai annullarsi, anche se gli
 oggetti A e B non sono più conosciuti da nessuno
 - Esempio tipico: lista doppiamente collegata
- Occorre evitare la creazione di cicli ricorrendo a oggetti che permettono di raggiungere la destinazione senza partecipare al conteggio dei riferimenti
 - o std::weak_ptr<T>

weak_ptr<T> " WEAK_ptr printa AL BLOCCO ST CONTR. No. MON AL DITO può ESSERE promosso A Shared per ESSERE usoto

- Usato per creare dipendenze cicliche senza incrementare il numero dei riferimenti esistenti
 - O Per essere dereferenziato, deve essere acquisito con il metodo lock() che ritorna uno shared_ptr<T>
 - O Se l'oggetto è già stato rilasciato, il puntatore ritornato è vuoto (contiene null_ptr)
- Si crea un weak_ptr<T> a partire da uno shared_ptr<T>
 - Internamente contiene un puntatore al solo blocco di controllo dello shared_ptr
 - Il contatore dei riferimenti deboli viene incrementato atomicamente
- Quando un weak_ptr viene distrutto, il contatore dei riferimenti deboli viene decrementato atomicamente
 - Se il risultato è 0 e non sono presenti riferimenti forti, il blocco di controllo viene rilasciato

Smart pointer in Rust

Ma eon SEHAFOR

Rust offre una varietà maggiore di smart pointer rispetto al C++, allo scopo di coprire
ulteriori casi e definire ottimizzazioni possibili nel caso specifico di programmi
puramente sequenziali piuttosto che di programmi concorrenti

- Alcuni di questi ricalcano abbastanza fedelmente le astrazioni offerte dal C++ (Box<T>, (Rc<T>), (Rc<T), (Rc
 - Mutex<T>, RwLock<T>)

 In generale, sono realizzati mediante struct che contengono le necessarie
 - Quando il compilatore incontra l'espressione *ptr (dove il tipo di ptr implementa tali tratti) la trasforma in * ptr.deref() o * ptr.deref mut() a seconda dei casi

trasforma in * ptr.deref() o * ptr.deref_mut() a seconda dei casi

Politecnico di Torino

© G. Malnati, 2021-24

22

I tratti Deref e DerefMut

```
trait Deref {
 type Target: ?Sized;
 fn deref(&self) -> &Self::Target;
trait DerefMut: Deref {
 fn deref_mut(&mut self) -> &mut Self::Target;
```

Politecnico di Torino

std::Box<T> Migne - ptr DEL C++

- Struttura che incapsula un puntatore ad un blocco allocato dinamicamente sullo heap all'atto della sua costruzione (tramite il metodo Box::new(t))
 - Il dato puntato è <u>posseduto</u> da Box: quando la struttura esce dal proprio scope sintattico, il blocco sullo heap viene rilasciato automaticamente, grazie all'implementazione del tratto <u>Drop</u>
 - C E' possibile anticipare il rilascio del blocco, invocando la funzione **drop(b)**
- Se la struttura viene mossa in un'altra variabile (o ritornata da una funzione), il possesso del puntatore passa alla destinazione che diventa responsabile del suo rilascio
 - Questo rende possibile ottenere cicli di vita che si estendono oltre la durata della funzione in cui il dato è stato creato
- Il tipo T può avere una dimensione non nota in fase di compilazione (ovvero non implementare il tratto Sized)
 - O In questo caso, l'oggetto di tipo **Box<T>** si trasforma in un fat pointer formato da un puntatore seguito da un intero di dimensione **usize** contente la lunghezza del dato puntato
 - Analogamente, se al posto del tipo concreto T si indica un oggetto- tratto (**dyn Trait**), si ha un fat pointer composto da due puntatori: quello al dato sullo heap e quello a vtable del tratto

24

```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```


```
b1
Stack □ □
```



```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32>
                                                    b1
                                                        odd
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
                                         Stack
                                                         false
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
                                          Heap
     println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
     println!("b2: {}", b2);
```


```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
                                                     b1 odd
                                                                   b
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ \dot{b} = 5; \}
                                          Stack
                                                          false
    return b;
fn main() {
    let b1 ≠ produce(false);
                                          Heap
     println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
     println!("b2: {}", b2);
```

```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0):
    if odd \{ *b = 5; \}
                                         Stack
    return b;
fn main() {
    let b1 ≠ produce(false);
                                         Heap
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
                                                    b1 odd
                                                                 b
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
                                         Stack
                                                        false
    return b;
fn main() {
    let b1 ≠ produce(false);
                                         Heap
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```


```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```



```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false):
    println!("b1: {}", b1);
    iet b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```



```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
                                                   b1
                                                       b2 odd
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
                                         Stack
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
                                         Heap
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 ≠ produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```

```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd { *b = 5; }
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 ≠ produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
                                                  b1
                                                      b2 odd
                                                                    b
    let mut b = Box::new(0):
    if odd \{ *b = 5; \}
                                        Stack
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
                                        Heap
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 ≠ produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```


```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
                                                   b1
                                                      b2 odd
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
                                        Stack
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
                                         Heap
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 ≠ produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```

b


```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```



```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```




```
fn produce(odd: bool) -> Box<i32> {
    let mut b = Box::new(0);
    if odd \{ *b = 5; \}
    return b;
fn main() {
    let b1 = produce(false);
    println!("b1: {}", b1);
    let b2 = produce(true);
    drop(b1);
    println!("b2: {}", b2);
```



```
Heap
```



- Nelle situazioni in cui occorre disporre di più possessori di uno stesso dato immutabile, è possibile usare questo smart pointer
 - Internamente mantiene una copia del dato e due contatori: il primo indica quante copie del puntatore esistono, il secondo quanti riferimenti deboli sono presenti
 - Ogni volta che questo puntatore viene clonato, il primo contatore viene incrementato
 - Quando il puntatore esce dal proprio scope, il contatore viene decrementato: se il risultato è
 0, il blocco viene rilasciato Avche ei Weak (?
- Rc<T> si presta a realizzare alberi e grafi aciclici
 - Non può essere usato da più di un thread




Rec REPLEW (T)>

_ SI PUT FOLTARE LA COSA FACENDO

std::rc::Rc<T>

```
IMPREMENTALE STRUTURA AD ALBERD
enum List {
    Cons(i32, RC<List>), numtatore AL fucessivo
use crate::List::{Cons, Nil};
use std::rc::Rc:
fn main() {
    let a = Rc::new(
       Cons (5)
         Rc::new(
            Cons(10, Rc::new(Nil))));
    let b = Rc:new(
                Cons(3, Rc::clone(&a));
    let c = Rc:new(
                Cons(4, Rc::clone(&a));
```



std::rc::Rc<T>

- Per evitare problemi di omonimia con i metodi contenuti nel dato incapsulato, tutti i metodi di Rc sono dichiarati con la sintassi
 - pub fn strong_count(this: &Rc<T>) -> usize
 - Chiamando this (e non self) il parametro che indica l'istanza, non è possibile utilizzare la notazione puntata per invocare i metodi, ma occorre richiamarli nella forma estesa

43

- Rc::<T>::strong count(&a)
- Per motivi di efficienza, l'operazione di incremento e decremento sui campi privati strong count e weak count non è thread-safe - pencio poi esiste ARC, VELSIOME EVREAD-SAFE
 - Per questo motivo, non è possibile utilizzare questo smart pointer in un contesto concorrente
 - Esiste un'altra classe, trattata in seguito, che supera questo limite: std::sync::Arc<T>

std::rc::Weak<T>

- Se si costruisse, usando Rc<T>, una sequenza circolare di puntatori, la memoria allocata non potrebbe più essere rilasciata
 - Come nel caso di **shared ptr** in C++, la catena dei puntatori terrebbe in vita tutti i blocchi, garantendo che il conteggio dei riferimenti valga almeno 1
- E' possibile creare una struttura con dipendenze circolari utilizzando il tipo Weak<T>
 - Esso è una versione di **Rc**che contiene un riferimento senza possesso al blocco allocato
- Si crea un valore di tipo Weak<T> a partire da un valore di tipo Rc<T> con il metodo Rc::downgrade(&rc)
 - Se il valore originale è ancora in vita (ovvero se **strong_counter()** > 0), è possibile costruire un nuovo valore di tipo Rc<T> invocando il metodo upgrade()
 - Esso ritorna un valore di tipo **Option<Rc<T>>**


ATTENZIONE: WEAK NON IMPLEMENTA DEREF -> BISOGNA PARE UPGRADE A RC PER POTER ACCEPTED AL DATO

std::rc::Weak<T>

```
use std::rc::Rc;
                       puntatole A RC set OHTO S
let five = Rc::new(5);
let weak_five = Rc::downgrade(&five);
let strong_five: Option<Rc<_>> = weak_five.upgrade();
assert!(strong_five.is_some());
                                    Butto VIA IL DATO -> SERVE PER GUADAGMARE __ IN GENERO DATI
// Destroy all strong pointers.
drop(strong_five);
drop(five);
assert!(weak_five.upgrade().is_none()); -> UPGLADE PALVISEE POICHE STRONG & ZERO
```

Politecnico di Torino

VOGNO MODIFICARE DATO OF CUI PIESCO AD AVERE SOLO UN RIPERIMENTO NORMALE (MON MUTARILE)





- Il borrow checker garantisce, in fase di compilazione, che dato un valore di tipo T in ogni momento valgano i seguenti invarianti, mutuamente esclusivi
 - Non esista alcun riferimento al valore al di là del suo possessore
 - Esistano uno o più riferimenti immutabili (&T) aliasing
 - Esista un solo riferimento mutabile (&mut T) mutabilità
- Esistono situazioni in cui l'analisi statica eseguita in fase compilazione è troppo restrittiva
 - Il modulo std::cell offre alcuni contenitori che consentono una mutabilità condivisa e controllata
 - E' possibile cioè avere più riferimenti al valore pur essendo in grado di mutarlo
 - I tipi offerti possono funzionare solo in contesti **non concorrenti** (basati su singolo thread)
- La struct **Std::cell::Cell<T>** implementa la mutabilità del dato contenuto al suo interno attraverso metodi non richiedono la mutabilità del contenitore
 - Si dice che Cell implementa un meccanismo di *interior mutability*

std::cell::Cell<T>

```
use std::cell::Cell;
struct SomeStruct {
    a: u8,
    b: Cell<u8>,
let my_struct = SomeStruct {
    a: 0,
    b: Cell::new(1),
// my_struct.a = 100;
// ERRORE: `my struct` è immutabile
my_struct.b.set(100);
// OK: anche se `my_struct` è immutabile, `b` è una Cell e può essere modificata
assert_eq!(my_struct.b.get(), 100);
```

Politecnico © G. Malnati, 2021-24

std::cell::Cell<T>

- Il metodo get(&self) -> Tche restituisce il dato contenuto al suo interno
 - A condizione che T implementi il tratto Copy
- Il metodo take(&self) -> Trestituisce il valore contenuto, sostituendolo con il risultato dell'invocazione di Default::default()
 - A condizione che T implementi il tratto Default
- Il metodo replace(&self, val:T) -> Tsostituisce il valore contenuto nella cella con quello passato come parametro e lo restituisce come risultato
 - O Questo metodo non pone restrizioni sul tipo di dato
- Il metodo into_inner(&self) -> T consuma la cella e restituisce il valore contenuto
 - Anche in questo caso, può essere usato con ogni tipo di dato

© G. Malnati, 2021-24

48

std::cell::RefCell<T>

- CEN NON IMPLEHENTAIL TRATTO REF
- Cell<T> non consente di creare riferimenti al dato contenuto al suo interno
 - Ma solo di inserire, estrarre o sostituire il valore
- La struct **Std:::RefCell<T>** rappresenta un blocco di memoria a cui è possibile accedere attraverso particolari smart pointer che simulano il comportamento di riferimenti condivisi e mutabili
 - Ma la cui compatibilità con le regole del borrow checker è stabilita in fase di esecuzione e non di compilazione
 - Eventuali tentativi di violazione delle regole generano una condizione di panic, comportando la terminazione del thread corrente
- Il metodo borrow(&self) -> Ref<'_, T>restituisce uno smart pointer che implementa il tratto Deref<T> SE ANCOLA NON L' HO DATO A NESSUNTO CA, DO IL REFERENTE E NI SEGMO +1 SUL FLAG DI REFERENTE SEI E PACCIO +1 X Y
 - Oppure provoca un panic se è già presente un riferimento mutabile
- Il metodo <u>borrow_mut(&self)</u> -> <u>RefMut<'_</u>, T> restituisce uno smart pointer che implementa il tratto <u>DerefMut<T> → +1 su REF MUT → SE MELIVA A 2 → PANIC A RUN bunto.</u>
 - Oppure provoca un panic se è già presente un riferimento semplice

std::cell::RefCell<T>

```
use std::cell::RefCell;
let c = RefCell::new(5);
    let m = c.borrow_mut();
    assert!(c.try_borrow().is_err());
    *m = 6) Pernalona
    let m = c.borrow();
    assert!(c.try_borrow().is_ok());
    assert!(*m == 6);
```

std::borrow::Cow<'a, B>

- Smart pointer che implementa il meccanismo clone on write
 - O Se ci cerca di modificare il dato contenuto, e questo è condiviso, il dato viene clonato: si prende possesso della copia e si effettua la modifica, lasciando l'originale invariato
 - O Se il dato che si vuole modificare era già posseduto, non avviene nessuna clonazione e si opera la modifica direttamente
- Implementato sotto forma di enumerazione

```
pub enum Cow<'a, B>
where B: 'a + ToOwned + ?Sized,
    {
        Borrowed(&'a B),
        Owned(<B as ToOwned>::Owned),
}
```


- Si istanzia attraverso il metodo Cow::from(...)
 - Il compilatore sceglie, in base al tipo di dato fornito, se collocare il valore nella variante Owned o Borrowed

Politecnico © G. Malnati, 2021-24

Smart pointer e metodi

- L'argomento Self di un metodo può anche avere come tipo Box<Self>,
 Rc<Self>, o Arc<Self>
 - O In tal caso, il metodo può essere solo invocato a partire dal corrispondente tipo di puntatore
 - C L'invocazione del metodo passa la proprietà del puntatore al metodo stesso
- A differenza di quanto accade con i riferimenti, non è disponibile una forma abbreviata per la sintassi di self
 - Il cui tipo deve essere dichiarato in modo esplicito, come nel caso dei parametri ordinari.

```
impl Node {
    fn append_to(self: Rc<Self>, parent: &mut Node) {
        parent.children.push(self);
    }
}
```



Rust container cheat sheet, by Raph Levien, Copyright 2017 Google Inc., released under Creative Commons BY, 2017-04-21, version 0.0.4

© G. Malnati, 2021-24

53

Per saperne di più...



- Understanding smart pointers in Rust
 - https://blog.logrocket.com/smart-pointers-rust/
- Understanding Rust smart pointers
 - O https://medium.com/the-polyglot-programmer/undestanding-rust-smart-pointers-660d59715ab9
- Rust Smart Pointers Tutorial
 - https://www.koderhq.com/tutorial/rust/smart-pointer/
- Smart Pointers in Rust: What, why and how?
 - https://dev.to/rogertorres/smart-pointers-in-rust-what-why-and-how-oma