MySQL: Introdução ALTER TABLE

Este tutorial do MySQL explica como usar a instrução ALTER TABLE do MySQL, para adicionar uma coluna, modificar uma coluna, excluir uma coluna, renomear uma coluna ou renomear uma tabela (com sintaxe e exemplos).

Descrição

O comando ALTER TABLE do MySQL é usado para adicionar, modificar ou eliminar / excluir colunas em uma tabela. O comando ALTER TABLE do MySQL também é usado para renomear uma tabela.

Adicionar uma coluna na tabela

Sintaxe

ALTER TABLE table name

ADD new_column_name column_definition

[FIRST | AFTER column_name];

table_name

O nome da tabela a ser modificada.

new column name

O nome da nova coluna a ser adicionada à tabela.

column definition

O tipo de dados e a definição da coluna (NULL ou NOT NULL etc).

FIRST | AFTER column name

Opcional. Ele diz ao MySQL onde criar a coluna na tabela. Se este parâmetro não for especificado, a nova coluna será adicionada ao final da tabela.

Exemplo

ALTER TABLE contacts

ADD last_name VARCHAR(40) NOT NULL

AFTER contact id;

Este exemplo ALTER TABLE do MySQL adicionará uma coluna chamada last_name à tabela de contatos. Ele será criado como uma coluna NOT NULL e aparecerá após o campo contact_id na tabela.

Adicionar várias colunas na tabela

Sintaxe

```
ALTER TABLE table_name

ADD new_column_name column_definition

[ FIRST | AFTER column_name ],

ADD new_column_name column_definition

[ FIRST | AFTER column_name ],

...

;
```

table name

O nome da tabela a ser modificada.

new column name

O nome da nova coluna a ser adicionada à tabela.

column definition

O tipo de dados e a definição da coluna (NULL ou NOT NULL etc).

FIRST | AFTER column_name

Opcional. Ele diz ao MySQL onde criar a coluna na tabela. Se este parâmetro não for especificado, a nova coluna será adicionada ao final da tabela.

Exemplo

```
ALTER TABLE contacts

ADD last_name varchar(40) NOT NULL

AFTER contact_id,

ADD first_name varchar(35) NULL

AFTER last_name;
```

Este exemplo ALTER TABLE irá adicionar duas colunas à tabela de contatos

- last_name e first_name.

O campo last_name será criado como uma coluna VARCHAR(40) NOT NULL e aparecerá após a coluna contact_id na tabela. A coluna first_name será criada como uma coluna VARCHAR(35) NULL e aparecerá após a coluna last_name na tabela.

Modificar coluna na tabela

Sintaxe

```
ALTER TABLE table_name

MODIFY column_name column_definition

[ FIRST | AFTER column_name ];
```

table_name

O nome da tabela a ser modificada.

column name

O nome da coluna a ser modificada na tabela.

column definition

O tipo de dados e a definição da coluna (NULL ou NOT NULL etc).

FIRST | AFTER column_name

Opcional. Ele diz ao MySQL onde criar a coluna na tabela. Se este parâmetro não for especificado, a nova coluna será adicionada ao final da tabela.

Exemplo

```
ALTER TABLE contacts

MODIFY last_name varchar(50) NULL;
```

Este exemplo ALTER TABLE modificará a coluna chamada last_name para ser um tipo de dados de VARCHAR(50) e forçará a coluna a permitir valores NULL.

Modificar várias colunas na tabela

Sintaxe

```
ALTER TABLE table_name

MODIFY column_name column_definition

[ FIRST | AFTER column_name ],

MODIFY column_name column_definition

[ FIRST | AFTER column_name ],
...
;
```

table name

O nome da tabela a ser modificada.

column_name

O nome da coluna a ser modificada na tabela.

column definition

O tipo de dados e a definição da coluna (NULL ou NOT NULL etc).

FIRST | AFTER column name

Opcional. Ele diz ao MySQL onde criar a coluna na tabela. Se este parâmetro não for especificado, a nova coluna será adicionada ao final da tabela.

Exemplo.

ALTER TABLE contacts

MODIFY last_name varchar(55) NULL

AFTER contact_type,

MODIFY first_name varchar(30) NOT NULL;

Este exemplo ALTER TABLE irá modificar duas colunas para a tabela de contatos

- last name e first name.

O campo last_name será alterado para uma coluna varchar (55) NULL e aparecerá após a coluna contact_type na tabela. A coluna first_name será modificada para uma coluna VARCHAR(30) NOT NULL (e não mudará a posição na definição da tabela de contatos, pois não há FIRST | AFTER especificado).

Excluir uma coluna na tabela

Sintaxe

ALTER TABLE table_name

DROP COLUMN column_name;

table_name

O nome da tabela a ser modificada.

column name

O nome da coluna a ser excluída da tabela.

Exemplo

ALTER TABLE contacts

DROP COLUMN contact_type;

Este exemplo ALTER TABLE excluirá a coluna chamada contact_type da tabela chamada contacts.

Renomear coluna na tabela

Sintaxe

ALTER TABLE table_name

CHANGE COLUMN old_name new_name

column_definition

[FIRST | AFTER column_name]

table_name

O nome da tabela a ser modificada.

old name

A coluna a ser renomeada.

new name

O novo nome da coluna.

column definition

O tipo de dados e a definição da coluna (NULL ou NOT NULL etc).

FIRST | AFTER column_name

Opcional. Ele diz ao MySQL onde criar a coluna na tabela. Se este parâmetro não for especificado, a nova coluna será adicionada ao final da tabela.

Exemplo

ALTER TABLE contacts

CHANGE COLUMN contact_type ctype

varchar(20) NOT NULL;

Este exemplo ALTER TABLE do MySQL renomeará a coluna chamada contact_type para ctype. A coluna será definida como uma coluna varchar (20) NOT NULL.

Renomear tabela

Sintaxe

ALTER TABLE table_name

RENAME TO new_table_name;

table_name

A tabela a ser renomeada.

new_table_name

O novo nome da tabela a ser usado.

ALTER TABLE contacts

RENAME TO people;

Este exemplo ALTER TABLE renomeará a tabela de contatos para pessoas.