

Aula 1 - Motivação Inicial


Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
April 9, 2026

Preocupações da atualidade

The Joy of Tech™ by Nitrozac & Snaggy



You can help us keep the comics coming by becoming a patron!
www.patreon/joyoftech

joyoftech.com

Ativo valioso

A informação é o ativo mais valioso para uma organização ou para uma pessoa.


Por que?

- **tomada de decisão.**
- **vantagem competitiva.**
- **ativo financeiro, estratégico ou pessoal.**

Impactos da perda ou comprometimento

- Prejuízos financeiros.
- Danos à reputação.
- Risco jurídico.

Preocupações da atualidade



Link: Notícia

Preocupações da atualidade

yahoo/news

Microsoft outage: CrowdStrike security update impacts airports, hospitals, banks around the world

A CrowdStrike security update was automatically installed across Microsoft servers early Friday morning.




Katie Mather, Reporter

Updated Fri, July 19, 2024 at 2:33 PM GMT-3

6 min read



023k



Link: Notícia

Megavazamento de dados de 223 milhões de brasileiros: o que se sabe e o que falta saber

Número é maior do que a população do país, estimada em 212 milhões, porque inclui dados de falecidos. Informações expostas incluem CPF, nome, sexo e data de nascimento, além de uma tabela com dados de veículos e uma lista com CNPJs. Origem dos dados ainda é desconhecida.

Por G1

28/01/2021 18h34 · Atualizado há 4 anos

Quais dados vazaram?

Foram dois vazamentos:

Um deles tinha **223 milhões de números de CPF**, acompanhado de informações como **nome, sexo e data de nascimento**, além de uma tabela com **dados de veículos e uma lista com CNPJs** (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas). Essas informações circulam na Internet de forma gratuita.

O outro incluía, além dos 223 milhões de CPFs, informações sobre **escolaridade, benefícios do INSS e programas sociais (como o Bolsa Família)**, **renda**, entre outras informações. Esse está sendo vendido por criminosos.

Juntos, os dois vazamentos continham:

- Dados básicos relativos ao CPF (nome, data de nascimento e endereço).
- Endereços.
- Fotos de rosto.
- Score de crédito (que diz se é bom pagador), renda, cheques sem fundo e outras informações financeiras.
- Imposto de renda de pessoa física.
- Dados cadastrais de serviços de telefonia.
- Escolaridade.
- Benefícios do INSS.
- Dados relativos a servidores públicos.
- Informações do LinkedIn.

Link: Notícia

Caso real brasileiro

Caso Real no Brasil — 2025

- Em julho de 2025, um ataque hacker contra a empresa C&M Software resultou no desvio de cerca de **R\$541 milhões** de uma instituição financeira.
- C&M Software provia a infraestrutura técnica para que seus clientes (bancos pequenos, fintechs, cooperativas de crédito, etc.) conseguissem se conectar ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI) e ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) do Banco Central.

Repercussão na imprensa:

[Link 1](#) ; [Link 2](#) ; [Link 3](#) ; [link 4](#)

O que esse caso demonstra

- Ataque que usou o fator humano ("**insiders** confiáveis") - Fator humano é crítico.
- Uma única falha de segurança pode resultar em **prejuízos bilionários**.

Quanto Vale a Informação?

Ideia central

O esforço despendido para proteger a informação depende diretamente do **valor dessa informação**.

Reflexão

Se a informação for **crítica** para o negócio ou para a vida das pessoas, a proteção deve ser proporcionalmente **robusta**.

Quanto Vale a Informação?

Princípio Econômico da Segurança da Informação

O custo para se proteger contra uma ameaça deve ser **menor** que o custo de recuperação caso a ameaça se concretize. RFC 2196

Link: RFC 2196 - Site Security Handbook


Reflexão

Investir em segurança não é gasto — é evitar perdas maiores.

Só que... no mundo real...



When you think you've closed all the security gaps,
but your employee clicks on a phishing email!



Aula 2 - Conceitos Básicos de Segurança da Informação

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
April 9, 2026

Computer Security (COMPUSEC) (NISTIR 7298 - [Link](#)):

Medidas e controles que garantem a **confidencialidade**, **integridade** e **disponibilidade** dos ativos de sistemas de informação, incluindo hardware, software, firmware e as informações processadas, armazenadas e comunicadas.

- **Confidencialidade dos dados:** Garante que informações privadas ou confidenciais não sejam disponibilizadas ou divulgadas a indivíduos não autorizados.
- **Privacidade:** Garante que os indivíduos tenham controle ou influência sobre quais informações relacionadas a eles podem ser coletadas, armazenadas e divulgadas, e por quem.

Confidencialidade é o sigilo de informações ou recursos.

A necessidade de manter informações em segredo surge do uso de computadores em áreas sensíveis - Ex: Governo, indústria e outras áreas.

- Instituições militares e civis do governo aplicam o princípio do "**necessário saber**".
- Empresas protegem projetos proprietários contra concorrência desleal.
- Todas as organizações mantêm registros pessoais em sigilo.

Mecanismos de **controle de acesso** são essenciais para garantir a confidencialidade.

Um dos principais mecanismos é a **criptografia**, que embaralha os dados para torná-los incompreensíveis sem a chave correta.

Exemplo:

- Um sistema cifra uma declaração de imposto de renda.
- Apenas quem possui a **chave criptográfica** pode decifrá-la e acessar os dados.
- Porém, se a chave for exposta durante seu uso, a confidencialidade é comprometida.

A proteção da chave é tão crítica quanto a proteção da própria informação.

Confidencialidade não se aplica apenas ao conteúdo dos dados, mas também à **existência da informação**.

Exemplos:

- Saber que uma pesquisa foi realizada pode ser mais revelador que seu resultado.
- O conhecimento de que houve perseguição por uma agência pode ser mais crítico que os detalhes dessa perseguição.

Ocultação de Recursos:

- Organizações podem esconder sua infraestrutura para evitar abusos ou exposição.

Mecanismos de controle de acesso podem ocultar tanto dados quanto sua própria existência.

VeraCrypt: Criptografia de Disco

VeraCrypt é uma ferramenta de código aberto para **criptografia de dados em disco**, derivada do TrueCrypt.

Principais Características:

- Criptografia em tempo real (*on-the-fly encryption*);
- Suporte a algoritmos robustos: AES, Serpent, Twofish, e combinações;
- Possibilidade de criar volumes ocultos para negar a existência dos dados (*plausible deniability*);
- Funciona em Windows, Linux e macOS.

Casos de Uso:

- Proteger HDs externos, pendrives e partições do sistema;
- Garantir confidencialidade em notebooks e dispositivos móveis;
- Armazenar backups criptografados de forma segura.

Link: [Caso do uso TrueCrypt](#)

Proteção de Dados Médicos com Criptografia

- **Cenário Completo:**
 - Rede de 5 hospitais compartilhando exames de imagem (raio-X, ressonâncias)
 - Dados classificados como máxima sensibilidade
- **Solução Multicamadas:**
 1. Criptografia AES-256 em repouso (armazenamento)
 2. TLS 1.3 com certificados X.509 em trânsito
 3. Chaves protegidas por HSM (Hardware Security Module)
- **Exemplo Detalhado:** Fluxo de um laudo de câncer de mama:

Etapas	Proteção Aplicada
Digitação médico	Criptografia de disco BitLocker
Transmissão de dados	Tunelamento VPN + TLS
Armazenamento nuvem	Criptografia e compliance

Hierarquia de Acesso às Notas

- **Arquitetura:** Controle por papéis (RBAC) com políticas granulares

Perfil	Próprias Notas	Notas da Turma	Todas Notas
Aluno	✓	–	–
Professor	✓	✓	–
Coordenação	✓	✓	✓

- **Exemplo Prático:**
 - Aluno João visualiza apenas suas notas em Álgebra
 - Professora Maria vê todas as notas da turma de Cálculo II
 - Coordenador Pedro acessa boletins de todos os alunos do curso

- **Integridade dos dados:** Garante que informações e programas sejam modificados apenas de maneira autorizada e específica.
- **Integridade do sistema:** Garante que o sistema desempenhe sua função prevista de forma íntegra, livre de manipulações não autorizadas, intencionais ou acidentais.

Integridade: Confiança nos Dados

Integridade refere-se à **confiabilidade dos dados ou recursos**, geralmente no sentido de prevenir modificações indevidas ou não autorizadas.

Dimensões da Integridade:

- **Integridade dos dados:** garante que o conteúdo da informação não foi alterado indevidamente.
- **Integridade da origem (autenticidade):** assegura que a fonte dos dados é confiável e legítima.

A integridade da origem afeta a **credibilidade**, que é fundamental para o funcionamento adequado de um sistema.

Exemplo:

Um jornal publica uma informação obtida por vazamento da Casa Branca, mas atribui a fonte incorretamente.

⇒ **Integridade dos dados** preservada; **integridade da origem** comprometida.

Mecanismos de Integridade

Os mecanismos de integridade dividem-se em duas classes: **mecanismos de prevenção** e **mecanismos de detecção**.

Mecanismos de prevenção mantêm a integridade dos dados bloqueando tentativas não autorizadas de alterar os dados ou modificá-los de formas não autorizadas.

Distinção importante:

- Tentativa de alterar dados sem autorização (ex: invasor tentando modificar dados).
- Tentativa de alterar dados de formas não autorizadas por usuários autorizados (ex: contador desviando dinheiro para conta no exterior).

Mecanismos de detecção indicam que a integridade dos dados foi comprometida.

- Analisar eventos do sistema (ações de usuários ou do sistema) para detectar problemas.
- Analisar os próprios dados para verificar se as restrições esperadas ainda são válidas.

Podem indicar a causa específica da violação ou apenas reportar que o arquivo está corrompido.

Integridade vs. Confidencialidade

Trabalhar com integridade é muito diferente de trabalhar com confidencialidade.

Na confidencialidade, os dados ou foram comprometidos ou não.

Já a integridade inclui tanto a **correção** quanto a **confiabilidade** dos dados.

Fatores que afetam a integridade dos dados:

- A origem dos dados (como e de quem foram obtidos).
- O quão bem os dados foram protegidos antes de chegar à máquina atual.
- O quão bem os dados são protegidos na máquina atual.

Avaliar a integridade é difícil, pois depende de suposições sobre a origem dos dados e a confiança nessa origem — aspectos fundamentais de segurança que muitas vezes são negligenciados.

Verificando a Integridade de Arquivos Baixados

Ao baixar arquivos da internet, é comum verificar sua integridade para garantir que:

- O arquivo não foi corrompido durante a transferência.
- O arquivo não foi adulterado por um atacante.

Como fazer isso? Usando funções de hash criptográficas como:

- MD5 – não recomendado hoje em dia mas muito usado.
- SHA-256 – mais recomendado atualmente.

Exemplo no terminal:

```
$ sha256sum arquivo.iso
```

```
$ md5sum arquivo.iso
```

Compare o valor obtido com o publicado pelo site oficial.

Sistema de acadêmico com garantia de integridade: Como garantir

- **Registro Oficial**

- Cada professor registra notas com login único e seguro
- Toda alteração precisa ser aprovada pela coordenação
- Data e hora são registradas automaticamente

- **Proteção contra Alterações**

- Notas lançadas não podem ser apagadas
- Mudanças criam um novo registro (como versão de documento)
- Relatórios mensais são conferidos pela diretoria

Exemplo Prático: Professor dá nota para um aluno

1. O sistema registra:

- Quem lançou: Professora Ana
- Quando: 15/03/2023 às 14:30
- Versão do registro: 001

2. Se precisar corrigir, cria-se um novo registro (versão 002)

Aula 3 - Conceitos Básicos de Segurança da Informação

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
April 9, 2026

- Garante que os sistemas **funcionem** corretamente e que os serviços **não sejam negados** aos usuários autorizados.
- Não adianta ter dados íntegros e protegidos se o sistema está fora do ar.

Disponibilidade refere-se à capacidade de acessar a informação ou o recurso desejado quando necessário.

- É essencial para a confiabilidade e o funcionamento do sistema.
- Um sistema indisponível é tão inútil quanto um sistema inexistente.
- Ataques como **DoS (Denial of Service)** exploram falhas de disponibilidade.
- Projetos de sistema geralmente assumem um *modelo estatístico* de uso.
- Um atacante pode distorcer esse modelo (ex: tráfego de rede excessivo) para causar falhas.

Se o sistema não foi projetado para o cenário de ataque, os mecanismos de proteção podem falhar.

Preocupação com Disponibilidade

Availability %	Availability (Nines)	Downtime per Year	Downtime per Month	Downtime per Week	Downtime per Day
90%	One nine	36.53 days	73.05 hours	16.80 hours	2.40 hours
99%	Two nines	3.65 days	7.31 hours	1.68 hours	14.40 minutes
99.9%	Three nines	8.77 hours	43.83 minutes	10.08 minutes	1.44 minutes
99.99%	Four nines	52.60 minutes	4.38 minutes	1.01 minutes	8.64 seconds
99.999%	Five nines	5.26 minutes	26.30 seconds	6.05 seconds	864.00 milliseconds
99.9999%	Six nines	31.56 seconds	2.63 seconds	604.80 milliseconds	86.40 milliseconds
99.99999%	Seven nines	3.16 seconds	262.98 milliseconds	60.48 milliseconds	8.64 milliseconds
99.999999%	Eight nines	315.58 milliseconds	26.30 milliseconds	6.05 milliseconds	864.00 microseconds
99.9999999%	Nine nines	31.56 milliseconds	2.63 milliseconds	604.80 microseconds	86.40 microseconds

[Link: Referência - Oracle](#)

De onde vêm os dados de disponibilidade?

Seus cálculos de disponibilidade serão tão bons quanto os dados neles inseridos.

Precisamos de dados sobre interrupções e tempo de inatividade.

Os dados de tempo de serviço e tempo de inatividade podem ser coletados de diversas fontes, incluindo:

- Teste de ping
- Software de monitoramento
- Tickets de suporte técnico / call center
- Relatórios de TI quando ocorrem incidentes de interrupção
- Sistemas de Gestão de Informações e Eventos de Segurança (SIEMs)
- Análise de IA de arquivos de log e outras entradas e saídas do sistema

Disponibilidade - Exemplo de Ataque DDoS

O Problema:

- **Cenário:** Sistema de matrículas online da universidade
- **Quando:** Primeiro dia do período de matrículas
- **Sintoma:** Sistema extremamente lento ou fora do ar

O Que Aconteceu?

- Ataque DDoS (sobrecarga de acessos falsos)
- +100.000 solicitações por segundo de bots
- Servidores não conseguiram atender alunos reais

Soluções de prevenção e recuperação:

• Prevenção:

- Filtro contra tráfego malicioso
- Limite de tentativas por IP

• Recuperação:

- Servidores reserva automáticos
- Sistema prioritário para alunos cadastrados

Dificuldade em Detectar Ataques de Negação de Serviço (DoS)

- Ataques que visam tornar recursos indisponíveis são chamados de **ataques de negação de serviço (DoS)**.
- São **difíceis de detectar**, pois é necessário distinguir entre:
 - Manipulação intencional de recursos ou do ambiente;
 - Padrões de uso incomuns, mas legítimos.
- Os modelos estatísticos usados para prever o uso normal:
 - Consideram eventos atípicos como parte da distribuição estatística;
 - Podem não identificar um ataque como anômalo.
- Em alguns cenários, o ataque pode nem parecer atípico.

Para detectar comportamentos estranhos na rede...

Precisamos ver os dados de funcionamento da rede

O que é um fluxo (flow) no NetFlow?

Um *flow* é definido como uma sequência unidirecional de pacotes com propriedades comuns que passam por um dispositivo de rede. Esses fluxos coletados são exportados para um dispositivo externo, o *NetFlow collector*.

Um registro de fluxo inclui:

- Endereços IP, Contagem de pacotes e bytes
- *Timestamps*, Tipo de Serviço (ToS)
- Portas de aplicação, Interfaces de entrada e saída

Os dados exportados do NetFlow são usados para:

- Faturamento de ISPs
- Monitoramento e planejamento de capacidade
- Monitoramento e perfil de aplicações e usuários
- Análise de segurança
- Mineração de dados para fins de marketing

[Link: RFC 3954 - NetFlow versão 9](#)

Dados da rede - O que é NetFlow?

- Protocolo de rede desenvolvido pela **Cisco Systems** para coletar metadados sobre o tráfego IP em roteadores, switches e hosts.
- Permite monitorar e obter conhecimento sobre o desempenho de aplicações e da rede.
- Fornece informações sobre:
 - Quantidade de tráfego;
 - Origem e destino do tráfego;
 - Caminhos utilizados.
- Estatísticas de fluxo ajudam no monitoramento, identificação de problemas e planejamento de upgrades.
- [Link: O que é o Netflow](#)
- [Link: Configurando o Netflow em roteadores CISCO](#)
- [Link: Softflowd no Ubuntu](#)

Principais componentes:

1. Exportador de NetFlow:

- Agrega pacotes em fluxos e exporta registros via UDP.
- Identifica fluxos com base em IP, portas, protocolo e tipo de serviço.
- Exporta fluxos inativos ou encerrados (ex: flags TCP FIN/RST).

2. Dados da rede - Coletor NetFlow:

- Recebe registros agregados de exportadores.
- Pré-processa e armazena os dados.

3. Dados da rede - Analisador de NetFlow:

- Processa e analisa os registros coletados.
- Gera relatórios e alertas sobre largura de banda, padrões de tráfego e uso de aplicações.


NFDUMP: Coleção de ferramentas para coleta e processamento de dados *NetFlow* via linha de comando. Faz parte do projeto **NfSen**.

- [Link: Github do projeto Nfdump](#)

Principais ferramentas:


- **nfcapd** — Daemon que captura fluxos de rede (*NetFlow* v5, v7 e v9) e armazena em arquivos.
- **nfdump** — Lê e exibe dados *NetFlow* dos arquivos, semelhante ao *tcpdump*.
- **nfprofile** — Cria perfis de *NetFlow* com base em filtros.
- **nfreplay** — Reenvia dados de fluxo para outro host.
- **nfclean.pl** — Limpa dados antigos de forma periódica.
- **ft2nfdump** — Converte dados de outras ferramentas de fluxo para o formato *nfdump*.

Dados da rede - Arquitetura NFDUMP



Link: [Ferramenta NFDUMP](#)

Dados da rede - Como o NFDUMP funciona



[Link: User Documentation nfdump e NfSen](#)

Front-end gráfico baseado na Web para as ferramentas de NetFlow do NFDUMP.


Funcionalidades:

- Exibir e navegar facilmente pelos dados do NetFlow.
- Processar dados dentro de um período especificado.
- Criar histórico e perfis contínuos de tráfego.
- Definir alertas com base em várias condições.
- Desenvolver plugins personalizados para processar dados periodicamente.

Disponível no SourceForge, sob licença BSD.

- [Link: Sourceforge do NFSEN](#)

Dados da rede - Front-End Nfsen



**ANÁLISE, DETECÇÃO E DESENVOLVIMENTO
PARA PREVENÇÃO DE ANOMALIAS EM
SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE ALTO
DESEMPENHO NO CIBERESPAÇO**

Layson Rodrigues da Costa (layson@cbpf.br)
supervisora: Marita Maestrelli (marita@cbpf.br)

Jornada PCI-CBPF 2021/2022 Novembro de 2022

13:21 / 1:45:09

Link: [Apresentação no YouTube \(Começa em 13:21\)](#)

Link: [Arquivo .pdf da apresentação](#)

Aula 4 - Conceitos Básicos de Segurança da Informação

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
April 9, 2026

Três pilares da Segurança da informação

Os três pilares da segurança da informação são:

Confidencialidade

Definição: Proteção contra acesso não autorizado

Ameaça: Vazamento de dados

Exemplo: Sigilo de processos judiciais

Integridade

Definição: Prevenção de alterações indevidas

Ameaça: Fraude em registros

Exemplo: Sistemas para eleições

Disponibilidade

Definição: Acesso contínuo aos sistemas

Ameaça: Ataques DDoS

Exemplo: Plataforma durante ataques ou crises

Exemplo dos três pilares em um sistema:

- Sigilo das transações (Confidencialidade)
- Manutenção dos saldos (Integridade)
- Operação 24/7 (Disponibilidade)

Extensão dos três pilares: Autenticidade e Não-Repúdio

- **Autenticidade e não-repúdio:** Garantia da origem legítima das informações e impossibilidade de negar participação em uma transação.
 - **Autenticidade:** Propriedade que garante que a origem de uma informação é legítima e verificável.
 - **Não-repúdio:** Capacidade de provar que uma ação ocorreu e que sua origem não pode ser negada pelas partes envolvidas.

Como ter autenticidade mas não ter não-repúdio? - Exemplo 1

Cenário: Um usuário preenche um formulário em papel, marcando opções com um “X” e assinando no final.

Autenticidade: A assinatura garante que o formulário foi realmente assinado pelo usuário — **autenticidade**.

Não-Repúdio: Posteriormente, o usuário alega: “Eu não marquei estas opções”. Como não há registro eletrônico ou prova criptográfica do preenchimento das opções, não é possível contestar a alegação — **não-repúdio**.

Como garantir não repúdio:

- Uso de formulários digitais com marcação eletrônica vinculada à assinatura digital.
- Registro seguro de cada ação com timestamp, de forma auditável.

Como ter autenticidade sem ter não-repúdio? - Exemplo 2

Cenário: Um funcionário envia um pedido de reembolso via e-mail corporativo.

Autenticidade: O e-mail vem de sua conta corporativa e o sistema confirma que ele é o remetente — **autenticidade**.

Não-repúdio: O funcionário depois alega: “Eu não enviei este pedido, alguém acessou minha conta”. Sem uma assinatura digital ou registro auditável adicional, a empresa não consegue provar de forma incontestável que ele realmente enviou o e-mail — **não-repúdio**.

Como garantir não-repúdio:

- Assinatura digital do e-mail ou do pedido.
- Logs seguros e auditáveis da ação com timestamp.

Autenticidade

Propriedade de ser genuíno, verificável e confiável. Envolve ter confiança na validade de uma transmissão, mensagem ou origem da mensagem. Verifica se os usuários são quem dizem ser e se cada entrada recebida veio de uma fonte confiável.

Exemplo:

- Documento manuscrito: comparação das características de escrita com amostras verificadas.
- Informação eletrônica: uso de assinatura digital com criptografia de chave pública para verificar autoria e, possivelmente, a integridade.

Não-repúdio

Capacidade de provar que um evento ou ação ocorreu e qual foi sua origem, evitando que as partes envolvidas neguem posteriormente.

- Prova de entrega para o remetente.
- Prova de identidade do remetente para o destinatário.

Exemplo: Assinatura Digital via ITI (ICP-Brasil)

Cenário: Assina digital de documento utilizando o assinador do ITI ([Link](#)) Usando a Infraestrutura de Chaves Públicas (ICP) ([ICP-Brasil](#)).

- Certificado digital vinculado à identidade do usuário.
- Chave privada usada para assinar digitalmente o documento.
- Registro auditável da assinatura.
- Verificação automática de alterações posteriores ao documento assinado.

Autenticidade: O sistema verifica que a assinatura foi feita pelo titular do certificado digital ou pela conta *gov.br* — **autenticidade**.

Não-Repúdio: Assinatura feita com a chave privada do usuário e registrada no site do ITI (Assinador ITI), o usuário **não pode negar posteriormente** que assinou o documento — **não repúdio**.

Integridade: Se alguém tentar alterar o documento após a assinatura, o sistema detecta que ele foi modificado, garantindo que o conteúdo original permanece inalterado.

Autenticidade

- Garante que a mensagem ou ação veio realmente de quem afirma tê-la realizado.
- Exemplos:
 - Login com senha ou biometria.
 - Certificado digital em sites HTTPS.
 - Assinatura digital para verificação do remetente.

Não-Repúdio

- Impede que o autor de uma ação negue sua responsabilidade posteriormente.
- Exemplos:
 - Assinaturas digitais com certificado ICP-Brasil.
 - Registros assinados de transações financeiras.
 - Logs de auditoria assinados digitalmente.

Extensão dos três pilares: Responsabilização (Accountability)

- **Definição de Accountability:** Segurança que exige que ações de uma entidade sejam rastreadas exclusivamente para ela.
- **Objetivos de Accountability:**
 - Suportar o **não repúdio**.
 - Prevenir ou desencorajar **comportamentos indesejados**
 - Promover **isolamento de falhas**.
 - **Detectar e prevenir de intrusões**.
 - Facilitar a **recuperação após ação** e apoio para ações legais.
- **Importância:**
 - Permite rastrear brechas de segurança até a parte responsável.
 - Registros de atividades são fundamentais em uma para análise forense.
 - Dá insumos para se resolver disputas.

Extensão dos três pilares: Responsabilização (Accountability)

Responsabilização (Accountability)

- Capacidade de atribuir ações a indivíduos ou entidades específicas.
- Capacidade de exigir que indivíduos respondam por suas ações.
- Envolve identificação, autenticação e registro de atividades.
- Inclui mecanismos de auditoria, rastreabilidade e sanções.
- Permite investigação de incidentes de segurança.
- Exemplo: logs assinados digitalmente, políticas claras de uso.

Ou seja, precisamos lidar com quem fez o quê e tratar de como lidamos com quem fez o quê — ou seja, as consequências. Em termos técnicos: Você pode ter responsabilização, mas a responsabilização é a ação que responsabiliza alguém se sabe quem agiu. (ex: os logs mostram quem fez, mas nada é feito com isso)

Exemplo de Responsabilização no Linux/Unix

Ferramenta: auditd (Auditing Daemon)

Objetivo: Capturar e registrar ações de usuários no sistema, garantindo rastreabilidade e possibilidade de responsabilização.

Como funciona:

- Logs de acesso localizados em `/var/log/audit/audit.log` ou `/var/log/secure`.
- Registram login/logout, comandos executados e alterações em arquivos críticos.
- Cada ação é associada a um UID, horário e tipo de operação.

Exemplo prático:

- Um usuário cria ou modifica um arquivo no sistema.
- `auditd` registra o evento com:
 - Identificação do usuário (UID)
 - Hora e data da ação
 - Comando executado ou arquivo alterado

Uso: Auditoria de segurança, investigação de incidentes, cumprimento de políticas corporativas e rastreabilidade legal.

Auditd - Adicionar regra

Para monitorar um arquivo `test_audit.txt` usando a tag `test_aula`:

Comandos

```
sudo auditd
# Adiciona a regra para auditoria
sudo auditctl -w ~/test_audit.txt -p wa -k test_aula

# Verifica as regras ativas
sudo auditctl -l

# Executa alguma ação no arquivo...
bash -c "echo 'linha de teste' >> /home/$USER/teste_audit.txt"

# Consulta eventos pela tag
sudo ausearch -k test_aula
sudo ausearch -k test_aula --format text
```

Auditd - Explicando os parâmetros

- `auditctl` — ferramenta para gerenciar regras no `auditd`.
- `-w` — caminho do arquivo ou diretório a ser monitorado.
- `-p` — permissões a auditar:
 - `r` — leitura
 - `w` — escrita
 - `x` — execução
 - `a` — alteração de atributos
- `-k` — chave (tag) para identificar os eventos, usada no `ausearch`.
- `ausearch -k` — busca no log do audit por eventos que contenham a chave especificada.

Auditd - Interpretando a saída do ausearch

Ao executar:

```
ausearch -k test_aula
```

Na saída, é possível observar:

Exemplo de trecho relevante

```
type=SYSCALL msg=audit(1692000000.123:420): \
  arch=c000003e syscall=257 success=yes \
  exit=3 a0=... auid=... uid=... comm="bash" exe="/usr/bin/bash" ...
  proctitle=62617368(...)7874
```

- syscall=257 corresponde à chamada de sistema `openat`, usada para abrir/criar arquivos.
- proctitle é exibido em hexadecimal. Ao decodificar `62617368...`, obtemos: `bash -c "echo a >> test_audit.txt"`.
- Veja o usuário em `getent passwd "AUID"`

Os 5 elementos da Segurança da Informação




Figure 1.1 Essential Network and Computer Security Requirements

Aula 5 - Conceitos de criptografia e Criptografia Simétrica

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
April 9, 2026

Os sistemas criptográficos são caracterizados em três dimensões:

1. Tipo de operações:

- **Substituição:** cada elemento do texto claro é mapeado em outro elemento.
- **Transposição:** os elementos do texto claro são rearranjados.
- A maioria dos sistemas combina ambos em várias etapas (sistemas de produto).

2. Número de chaves:

- **Encriptação simétrica:** mesma chave para emissor e receptor.
- **Encriptação assimétrica:** chaves diferentes (pública/privada).

3. Modo de processamento:

- **Cifra de bloco:** processa blocos inteiros de elementos.
- **Cifra de fluxo:** processa elementos continuamente, um a um.

Encriptação Simétrica

- Também chamada de **encriptação convencional** ou **de chave única**.
- Era o único tipo em uso antes da década de 1970, quando surgiu a encriptação por chave pública.
- Continua sendo o muito utilizado até hoje.

Definições iniciais:

- Texto claro (*plaintext*): mensagem original.
- Texto cifrado (*ciphertext*): mensagem codificada.
- Cifração (ou encriptação): processo de transformar texto claro em texto cifrado.
- Decifração (ou decríptação): processo de recuperar o texto claro a partir do texto cifrado.

- **Criptografia:** estudo e construção de esquemas de encriptação (as chamadas cifras ou sistemas criptográficos).
- **Criptoanálise:** técnicas para decifrar uma mensagem sem conhecimento prévio da chave ou do método usado (o famoso "quebrar o código").
- **Criptologia:** área mais ampla que engloba tanto a criptografia quanto a criptoanálise.


Resumo: Criptografia = criar códigos. Criptoanálise = quebrar códigos. Criptologia = o estudo de ambos.

Um esquema de encriptação simétrica possui cinco componentes:

- **Texto claro:** mensagem original e inteligível, entrada do algoritmo.
- **Algoritmo de encriptação:** aplica substituições e transformações no texto claro.
- **Chave secreta:** valor independente do texto claro e do algoritmo; define as transformações realizadas.
- **Texto cifrado:** saída do processo de encriptação, com aparência aleatória e ininteligível.
- **Algoritmo de decifração:** operação inversa à encriptação, recupera o texto claro a partir do texto cifrado e da chave.

Esquema de Encriptação Simétrica

Figura 2.1 Modelo simplificado da encriptação simétrica.



Fluxo: Texto Claro $\xrightarrow{\text{Encriptação} + \text{Chave}}$ Texto Cifrado $\xrightarrow{\text{Decriptação} + \text{Chave}}$ Texto Claro

Requisitos para o Uso Seguro da Encriptação Simétrica

Para que a encriptação simétrica seja efetiva, dois requisitos fundamentais devem ser atendidos:

1. **Algoritmo forte:** mesmo conhecendo o algoritmo e tendo acesso a textos cifrados (com ou sem os respectivos textos claros), um oponente não deve ser capaz de descobrir a chave ou recuperar o texto claro.
2. **Chave protegida:** emissor e receptor devem compartilhar a chave secreta de forma segura e mantê-la em sigilo. Caso a chave seja comprometida, toda a comunicação associada poderá ser lida.

Segurança na Encriptação Simétrica

- É impraticável decriptar uma mensagem apenas com o texto cifrado e o conhecimento do algoritmo.
- O segredo deve estar somente na **chave**, não no algoritmo.
- Essa característica torna a encriptação simétrica viável para uso generalizado.
- Como o algoritmo pode ser público, fabricantes desenvolvem **chips de baixo custo** com encriptação embutida, hoje comuns em diversos produtos.
- Portanto, o principal desafio de segurança é **manter o sigilo da chave**.

Esquema de Encriptação Simétrica


- Texto claro: $X = [X_1, X_2, \dots, X_M]$
- Chave de encriptação: $K = [K_1, K_2, \dots, K_J]$
- Texto cifrado: $Y = E(K, X)$
- Decriptação: $X = D(K, Y)$
- A chave K deve ser compartilhada com segurança entre origem e destino (diretamente ou por terceiro confiável).

Visão do Oponente

- Oponente observa Y , mas não conhece K .
- Supõe-se que conhece os algoritmos E e D .
- Dois objetivos possíveis:
 - Recuperar o texto claro X , obtendo uma estimativa $\hat{X}$.
 - Recuperar a chave K , obtendo uma estimativa $\hat{K}$ e assim ler mensagens futuras.

Modelo de criptossistema simétrico

Figura 2.2 Modelo de criptossistema simétrico.



Criptanálise e Ataque por Força Bruta

O objetivo de um ataque é **recuperar a chave em uso**, não apenas o texto claro.

Criptanálise

- Explora a natureza do algoritmo de encriptação.
- Pode usar conhecimento prévio sobre o texto claro ou pares texto claro–cifrado.
- Busca deduzir a chave ou recuperar mensagens específicas.

Ataque por Força Bruta

- Testa todas as chaves possíveis no texto cifrado.
- Em média, é necessário tentar metade do espaço de chaves.
- Garante sucesso se houver tempo e poder computacional suficiente.

Os tipos de Ataques à criptografia

A forma de atacar depende da **quantidade de informação disponível** para o atacante:

- **Apenas texto cifrado:** cenário mais difícil, exige análise estatística.
- **Algoritmo conhecido:** normalmente se assume que o adversário sabe qual cifra está sendo usada.
- **Ataque por força bruta:** testar todas as chaves possíveis.
 - Impraticável se o espaço de chaves for muito grande.
- **Conhecimento do tipo de texto claro:** facilita a análise (ex.: textos em inglês/francês, arquivos EXE, código fonte, planilhas contábeis).

Ataque de Texto Claro Conhecido

O ataque apenas com texto cifrado é o mais fácil de ser defendido, pois o oponente tem a quantidade mínima de informação para trabalhar

Caso: O atacante possui uma ou mais mensagens em **texto claro** e suas correspondentes mensagens cifradas.

- Ele pode explorar padrões previsíveis no texto claro.
 - Arquivos com cabeçalhos fixos (ex. PDFs ou logs).
 - Mensagens financeiras ou contratos eletrônicos com banners ou formatos padronizados.
 - Protocolos de rede com campos fixos (ex.: pacotes com cabeçalhos conhecidos).
- Com essas informações, é possível **deduzir a chave** ou reduzir significativamente o espaço de chaves a ser testado.
- Normalmente, ataques de texto claro conhecido são mais efetivos contra cifras fracas ou mal projetadas.

Ataque de Palavra Provável e Texto Claro Escolhido

Ataque de Palavra Provável:

- Variante do ataque de texto claro conhecido.
- O atacante possui conhecimento parcial de partes da mensagem ou de palavras específicas.
- Exemplos:
 - Arquivos de contabilidade com cabeçalhos padronizados ou palavras-chave em posições fixas.
 - Código fonte com notas de direitos autorais em posições específicas.
- Permite ao atacante reduzir o espaço de chaves a testar ou deduzir padrões na cifra.

Ataque de Texto Claro Escolhido:

- O atacante consegue que a origem encripte mensagens de sua escolha.
- Pode introduzir padrões específicos que ajudem a revelar a estrutura da chave.

- Baseia-se em limitações computacionais ou econômicas do atacante.
- Dois critérios principais:
 - **Custo:** quebrar a cifra é mais caro que o valor da informação.
 - **Tempo:** quebrar a cifra leva mais tempo do que a vida útil da informação.
- Objetivo: tornar a decifração inviável na prática, mesmo que teoricamente possível.
- Um esquema de encriptação é considerado computacionalmente seguro se um desses dois critérios for atendido.
 - **Problema:** é muito difícil estimar a quantidade de esforço exigido para criptoanalisar textos cifrados com sucesso.
- Ciptoanálise para esquemas de encriptação simétricos são projetadas para explorar o fato de que rastros da estrutura ou do padrão do texto claro podem sobreviver à encriptação e ser discerníveis no texto cifrado

Definição: Uma cifra de substituição simples usada por Júlio César. Cada letra do alfabeto é substituída por aquela que está **três posições à frente**.

Exemplo:

- Texto claro: meet me after the toga party
- Texto cifrado: PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB

Alfabeto:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

Observação: O alfabeto é circular, ou seja, após Z, volta-se para A.

Tabela cifra de César

CHAVE	PHHW	PH	DIWHU	WKH	WRJD	SDUWB
1	oggv	og	chvgt	vjg	vqic	rectva
2	nffu	nf	bgufs	uif	uphb	qbsuz
3	meet	me	after	the	toga	party
4	ldds	ld	zesdq	sgd	snfz	ozqsx
5	kccr	kc	ydrpc	rfc	rmey	nyprw
6	jbbq	jb	xcqbo	geb	qldx	mxoqv
7	iaap	ia	wbpan	pda	pkcw	lwnpu
8	hzzo	hz	vaozm	ocz	objv	kvmot
9	gyyn	gy	uznyl	nby	niau	julns
10	fxxm	fx	tymxk	max	mhzt	itkmr
11	ewwl	ew	sxlwj	lzw	lgys	hsjlq
12	dvvk	dv	rwkvi	kyv	kfxr	grikp
13	cuuj	cu	qvjuh	jxu	jewq	fqhjo
14	btti	bt	putg	iwt	idvp	epgin
15	assh	as	othsf	hvs	hcuo	dofhm
16	zrrg	zr	nsgr	gur	gbtn	cnegl
17	yqqf	yq	mrfqd	ftq	fasm	bmdfk
18	xppe	xp	lqepc	esp	ezrl	alcej
19	wood	wo	kpdob	dro	dyqk	zkbdi
20	vnnc	vn	jocna	cqn	cxpj	yjach
21	ummb	um	inbmz	bpm	bwoi	xizbg
22	tlla	tl	hmaly	aol	avnh	whyaf
23	skkz	sk	glzkx	znk	zumg	vgxze
24	rjjy	rj	fkyjw	ymj	ytlf	ufwyd
25	qiix	qi	ejxiv	xli	xske	tevxc

Algoritmo Matemático da Cifra de César

Cifra de César com deslocamento fixo (3 posições):

$$C = E(3, p) = (p + 3) \mod 26$$

Cifra de César geral com deslocamento k :

$$C = E(k, p) = (p + k) \mod 26, \quad k \in \{1, 2, \dots, 25\}$$

Decifragem:

$$p = D(k, C) = (C - k) \mod 26$$

Observações:

- Cada letra do alfabeto é mapeada numericamente de 0 a 25.
- O operador $\mod 26$ garante que o alfabeto seja circular (após Z vem A).
- Qualquer deslocamento k no intervalo de 1 a 25 gera uma cifra válida.
- p representa cada letra do texto claro.

Exemplo de Ataque por Palavra Provável - Cifra de César ($k=6$)

Texto cifrado:

G sotng igyg k asg igyg wak loig vkxzu jk uazxg igyg

Texto claro (César, deslocamento $k = 6$):

A minha casa e uma casa que fica perto de outra casa

Observação: A palavra "**casa**" aparece repetida várias vezes no texto cifrado (igyg).

Ataque por palavra provável:

- Reconhecemos padrões repetidos (igyg) que correspondem à palavra "casa".
- Com isso, podemos deduzir o deslocamento usado ($k = 6$).
- Após determinar a chave, podemos decifrar o restante do texto.

Conclusão: Mesmo sem conhecer a chave inicialmente, palavras repetidas permitem descobrir o deslocamento da Cifra de César.

Criptoanálise da Cifra de César por Força Bruta

Situação: Se soubermos que o texto cifrado é uma cifra de César, podemos usar força bruta para descobrir o texto claro.

Estratégia:

- Testar todas as 25 chaves possíveis ($k = 1 \dots 25$).
- Observar qual saída produz texto inteligível.

Exemplo:

- Texto cifrado: PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUWB
- Testando todas as chaves, o texto claro correto aparece na terceira tentativa: meet me after the toga party

Condições que tornam a força bruta viável:

1. Algoritmos de encriptação e deciptação são conhecidos.
2. Espaço de chaves pequeno (apenas 25).
3. Linguagem do texto claro conhecida e reconhecível.

Situação em redes e criptografia moderna:

- Algoritmos de encriptação geralmente são conhecidos.
- O espaço de chaves é enorme, tornando a força bruta impraticável.
 - Exemplo: Triple DES com chave de 168 bits $\rightarrow 2^{168} \approx 3,7 \times 10^{50}$ chaves possíveis.
- Reconhecimento do texto claro pode ser difícil se:
 - A linguagem do texto não for conhecida.
 - O arquivo estiver compactado ou abreviado (ex.: ZIP).

Conclusão: A força bruta é viável apenas em cifras com pequeno espaço de chaves ou quando o texto claro é facilmente reconhecível, como na Cifra de César.

Cifras Monoalfabéticas

Definição: Uma cifra monoalfabética usa uma permutação completa do alfabeto como chave. Cada letra do texto claro é substituída por uma letra correspondente no alfabeto cifrado.

Exemplo:

Texto claro	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Chave	Q W E R T Y U I O P A S D F G H J K L Z X C V B N M

Observações:

- A tabela de substituição (linha do texto cifrado) é a **chave** do sistema.
- Espaço de chave enorme: $26! \approx 4 \times 10^{26}$ possibilidades.
- Muito mais seguro que a cifra de César contra ataques por força bruta.
- Cada letra do texto claro mapeia para exatamente uma letra do texto cifrado.

Conclusão: Em cifras monoalfabéticas, a chave é a própria permutação do alfabeto, garantindo um espaço de chave muito grande e maior resistência a ataques simples.

Resumo da Lógica das Cifras Monoalfabéticas e César


O que é público: O algoritmo, ou seja, como a substituição é feita. **O que é secreto:** A chave, que determina o mapeamento específico.

Característica	Cifra de César	Substituição Monoalfabética
Algoritmo	Substituir por deslocamento	Substituir por consulta a tabela
Chave	Número K (ex: 3)	Tabela completa (ex: $A \rightarrow X$, $B \rightarrow M$, $C \rightarrow O$, ...)
Espaço de chaves	Pequeno (25 chaves possíveis)	Enorme ($26! \approx 4 \times 10^{26}$)

Observação: A segurança de ambos depende do segredo da chave. Enquanto a Cifra de César é vulnerável à força bruta, a cifra monoalfabética é muito mais resistente, **mas ainda suscetível a ataques de análise de frequência.**

O problema das cifras monoalfabéticas: a frequência das letras

Figura 2.5 Frequência relativa de letras no texto em inglês.



Cifras Monoalfabéticas com Homófonos

Problema das cifras monoalfabéticas:

- Frequências de letras do alfabeto original permanecem no texto cifrado.
- Isso facilita ataques de análise de frequência.

Solução: Homófonos

- Atribuir vários símbolos diferentes para a mesma letra do texto claro.
- Exemplo: a letra E poderia ser codificada como 16, 74, 35 ou 21, usados aleatoriamente ou em rodízio.
- Se o número de homófonos for proporcional à frequência da letra, a informação de frequência única é praticamente eliminada.

Observações:

- Gauss acreditava ter criado uma cifra indecifrável usando homófonos.
- Mesmo com homófonos, padrões de múltiplas letras (digramas, trigramas) ainda podem ser explorados na criptoanálise.
- Portanto, ataques baseados em análise estatística ainda são possíveis.

Importância dos Digramas na Criptoanálise

Por que digramas importam?

- Análise de digramas detecta **pares de letras** que aparecem frequentemente em um idioma.
- Mesmo cifras monoalfabéticas com homófonos ainda deixam padrões de digramas visíveis.
- Cada idioma possui digramas e trigramas comuns; explorá-los ajuda a quebrar cifras.

Exemplos de digramas comuns em português: DE, ES, EN, NT, RE, RA, AR, OS, TE, CO

Exemplo prático:

- Texto cifrado com substituição monoalfabética: símbolos %, &, \$# aparecem com frequência.
- Suspeita: % = E, & = A.
- Sequências %& e &% reforçam os digramas EA e AE.
- Sequência \$#% sugere "NTE", como em "mente", "gente", "frente".
- Padrões de digramas ajudam a deduzir a correspondência de símbolos e letras.

Cifra Playfair

Características principais:

- Cifra de múltiplas letras (substitui digramas, não letras isoladas).
- Cada par de letras no texto claro é convertido em um digrama no texto cifrado.
- Baseada em uma matriz 5×5 de letras.

Construção da matriz:

- Preencher a matriz com as letras da palavra-chave (sem duplicatas) da esquerda para a direita e de cima para baixo.
- Completar a matriz com as letras restantes do alfabeto.
- As letras I e J são consideradas uma só.

Resumo do funcionamento:

- O texto claro é dividido em digramas (pares de letras).
- Cada digrama é substituído por outro digrama segundo regras da matriz.
- Essa abordagem dificulta a análise por frequência de letras individuais.

Cifra playfair - Chave "monarchy"

M	O	N	A	R
C	H	Y	B	D
E	F	G	I/J	K
L	P	Q	S	T
U	V	W	X	Z

Cifra Playfair - Regras de Encriptação

Criptografia por digramas: O texto claro é encriptado duas letras de cada vez.

Regras:

1. **Letras repetidas em um par:** Inserir uma letra de preenchimento (ex.: 'x').
Exemplo: balloon $\rightarrow$ ba lx lo on.
2. **Letras na mesma linha da matriz:** Substituir cada letra pela à direita, de forma rotativa. Exemplo: ar $\rightarrow$ RM.
3. **Letras na mesma coluna da matriz:** Substituir cada letra pela abaixo, de forma rotativa. Exemplo: mu $\rightarrow$ CM.
4. **Caso geral (retângulo):** Cada letra do par é substituída pela letra na sua linha e na coluna da outra letra do par. Exemplo: hs $\rightarrow$ BP, ea $\rightarrow$ IM (ou JM).

Cifra Playfair - Contexto e Segurança

Avanços sobre cifras monoalfabéticas:

- Enquanto uma cifra monoalfabética lida com 26 letras, a Playfair trabalha com $26 \times 26 = 676$ digramas.
- A análise de frequência torna-se muito mais difícil, pois os padrões de digramas são menos evidentes.
- Foi considerada indecifrável por muito tempo.

Uso histórico:

- Sistema de campo padrão do Exército britânico na Primeira Guerra Mundial.
- Ainda usada pelo Exército dos EUA e forças aliadas na Segunda Guerra Mundial.

Limitações:

- Apesar da aparente segurança, a Playfair ainda deixa rastros da estrutura da linguagem do texto claro.
- Algumas centenas de letras de texto cifrado geralmente são suficientes para quebrá-la.

Cifras Polialfabéticas e Vigenère

Cifras polialfabéticas:

- Melhoram as cifras monoalfabéticas usando diferentes substituições ao longo da mensagem.
- Um conjunto de regras de substituição monoalfabéticas é utilizado.
- Uma chave define qual regra é aplicada a cada posição da mensagem.

Cifra de Vigenère:

- Uma das mais conhecidas e simples cifras polialfabéticas.
- Utiliza 26 cifras de César com deslocamentos de 0 a 25.
- Texto cifrado $C = C_0, C_1, \dots, C_{n-1}$ é calculado como:

$$C_i = (p_i + k_j) \mod 26$$

onde p_i é a letra do texto claro e k_j é a letra da chave, repetindo a chave conforme necessário.

Resumo: Cada letra do texto claro é cifrada usando uma regra que varia ao longo da mensagem, definida pela chave.

Cifra de Vigenère: Operação Detalhada

Como funciona:

- Cada letra do texto claro é cifrada usando uma letra da chave correspondente.
- Para textos mais longos que a chave, a chave é repetida ciclicamente.

Equação de encriptação:

$$C_i = (p_i + k_{i \bmod m}) \bmod 26$$

- p_i : letra do texto claro na posição i
- $k_{i \bmod m}$: letra da chave correspondente, repetida quando necessário
- m : comprimento da chave

Equação de deciptação:

$$p_i = (C_i - k_{i \bmod m}) \bmod 26$$

Comparação com César: Cada caractere do texto claro é cifrado com uma cifra de César diferente, determinada pela letra da chave.

Cifra de Vigenère - Exemplo

- **Palavra-chave:** "deceptive"
- **Mensagem:** "we are discovered save yourself"

chave: deceptivedeceptivedeceptive
texto claro: wearediscoveredsaveyourself
texto cifrado: ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGLMGJ

Expresso numericamente, temos o seguinte resultado:

chave	3	4	2	4	15	19	8	21	4	3	4	2	4	15
texto claro	22	4	0	17	4	3	8	18	2	14	21	4	17	4
texto cifrado	25	8	2	21	19	22	16	13	6	17	25	6	21	19

Vulnerabilidade da Cifra de Vigenère

Ocultação da frequência de letras: Cada letra do texto claro pode gerar múltiplas letras cifradas, dependendo da letra correspondente da chave, dificultando a análise de frequência simples.

Informações ainda presentes: Apesar da melhoria em relação à cifra Playfair, padrões do texto claro ainda podem aparecer. Por exemplo, sequências repetidas no texto cifrado podem indicar o comprimento da chave.

Exemplo: Um analista observa que a sequência “VTW” aparece duas vezes a uma distância de 9 caracteres. Isso sugere que a chave pode ter 3 ou 9 letras de extensão, embora a repetição possa ser casual.

Ataque possível: Se a mensagem for longa, múltiplas sequências repetidas permitem ao analista estimar o tamanho da chave. Esse é o princípio do ataque de Kasiski, usado para quebrar cifras polialfabéticas.

Cifra de Vigenère com Auto-Chave

Problema da repetição da chave: A periodicidade da palavra-chave facilita ataques de criptoanálise.

Solução proposta por Vigenère: Usar uma palavra-chave concatenada ao próprio texto claro, formando uma *chave corrente* tão longa quanto a mensagem.

Exemplo:

- Chave: `deceptivewearediscoveredsav`
- Texto claro: `wearediscoveredsaveyourself`
- Texto cifrado: `ZICVTWQNGKZEIIGASXSTSLVVWLA`

Observação: Mesmo assim, o esquema ainda é vulnerável à criptoanálise estatística, pois a chave compartilha a distribuição de frequência do texto claro.

Cifra de Vernam

Ideia principal: Usar uma palavra-chave tão longa quanto o texto claro, sem relação estatística com ele.

Introdução: Proposta em 1918 por *Gilbert Vernam*, engenheiro da AT&T. Opera sobre **dados binários** (bits), e não sobre letras.

Definição:

$$c_i = p_i \oplus k_i$$


$$p_i = c_i \oplus k_i$$

onde:

- p_i = bit do texto claro na posição i ,
- k_i = bit da chave na posição i ,
- c_i = bit do texto cifrado na posição i ,
- $\oplus$ = operação *XOR* (OU-exclusivo).

Observação: Vernam propôs uma chave muito longa, mas ainda repetida. Com texto cifrado suficiente, o sistema pode ser quebrado com análise estatística e *texto claro provável*.

Figura 2.7 Cifra de Vernam.



Melhoria proposta por Joseph Mauborgne (Exército dos EUA):

- Uso de uma **chave aleatória**, tão longa quanto a mensagem.
- A chave nunca é repetida.
- Cada mensagem exige uma nova chave, que deve ser descartada após o uso.

Propriedades:

- O texto cifrado é totalmente aleatório.
- Não existe correlação estatística com o texto claro.
- **Inquebrável**: não há informação no texto cifrado que permita deduzir o texto claro sem a chave.

Exemplo - One-time pad

ANKYODKYUREPFJBYOJDSPLREYIUNOFDOIUERFPLUYTS

Agora mostramos duas decifrações diferentes usando duas chaves distintas:

texto cifrado: ANKYODKYUREPFJBYOJDSPLREYIUNOFDOIUERFPLUYTS

chave: *pxlmvmsydozufyrvzwc tnlebnecvgdupahfzzlmnyih*

texto claro:* mr mustard with the candlestick in the hall

texto cifrado: ANKYODKYUREPFJBYOJDSPLREYIUNOFDOIUERFPLUYTS

chave: *mfugpmiydgaxgoufhkl11lmhsqdgogtewbqfgyovuhwt*

texto claro:** miss scarlet with the knife in the library

One-Time Pad: Segurança e Limitações

Segurança:

- A segurança decorre inteiramente da **aleatoriedade da chave**.
- Se a chave é verdadeiramente aleatória, o texto cifrado também será.
- Não existem padrões ou regularidades para um criptoanalista explorar.
- Representa a **cifra perfeita**: segurança completa em teoria.

Limitações práticas:

1. Geração de grandes quantidades de números verdadeiramente aleatórios.
2. Distribuição e proteção das chaves — uma nova chave, do mesmo tamanho da mensagem, é necessária para cada comunicação.

Segredo perfeito

Por causa dessas dificuldades, o one-time pad tem utilidade limitada, e aplicação principalmente para canais de pouca largura de banda que exigem segurança muito alta. O one-time pad é o único criptossistema que apresenta o que é conhecido como **segredo perfeito**.

Aula 6 - Cifras de Fluxo

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
April 9, 2026

Princípio de Kerckhoffs

Definição

O Princípio de Kerckhoffs, formulado por Auguste Kerckhoffs no século XIX, afirma que a segurança dos dados encriptados deve depender apenas da chave usada, mesmo que o método ou algoritmo seja de conhecimento público.

Implicação

Esse princípio denuncia a falácia da *segurança pela obscuridade*, evidenciando que, se a segurança depende do segredo do método, então o método é falho.

- Uma **técnica de substituição** é aquela em que as letras do texto claro são substituídas por outras letras, números ou símbolos. Se o texto claro for visto como uma sequência de bits, então a substituição envolve trocar padrões de bits de texto claro por padrões de bits de texto cifrado.
- **Cifra de fluxo**: Encripta um fluxo de dados digital um bit ou um byte por vez.
- Exemplos clássicos:
 - Vigenère autochaveada
 - Vernam

Da aula passada: Cifra de Fluxo: Vernam (One-Time Pad)

- Cada bit do texto claro é combinado com um bit da chave usando **XOR**.
- Se a chave for tão longa quanto a mensagem e aleatória, temos o **One-Time Pad**, inquebrável.
 - É uma versão ideal da cifra de Vernam.
 - O fluxo de chaves (k_i) tem o mesmo tamanho do fluxo de bits do texto claro (p_i).
 - Se a chave for realmente aleatória, a cifra é **inquebrável**.
 - Limitação: o fluxo de chaves precisa ser **pré-distribuído** de forma segura.
 - Problema prático: inviável para grandes volumes de tráfego devido à logística de distribuição.
- Se a chave for curta e repetida, a segurança é comprometida.

XOR: Base das Cifras de Fluxo

Tabela-verdade da função XOR

A	B	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Onde $S = A \oplus B$

Exemplo de Encriptação e Decriptação

Para cifrar (c) = $TEXTO \oplus CHAVE$:


Texto claro (p)	1	0	1	1
Chave (k)	0	1	0	1
Cifrado (c)	1	1	1	0

Para decriptar (d): $CIFRADO \oplus CHAVE$:

Cifrado (c)	1	1	1	0
Chave (k)	0	1	0	1
Texto claro (p)	1	0	1	1

Cifra de fluxo

Figura 7.7 Diagrama da cifra de fluxo.



- Uma cifra de fluxo típica encripta um byte de texto claro por vez, embora possa operar sobre um bit ou unidades maiores.
- Uma chave é inserida em um gerador de bits pseudoaleatórios que produz um fluxo de números de 8 bits aparentemente aleatórios.
- A saída do gerador, chamada *fluxo de chaves*, é combinada byte a byte com o texto claro usando a operação **OU exclusivo (XOR)** bit a bit.

o byte de texto cifrado resultante será

$$\begin{array}{rcl} & 11001100 & \text{texto claro} \\ \oplus & \underline{01101100} & \text{fluxo de chaves} \\ & 10100000 & \text{texto cifrado} \end{array}$$

A decifração requer o uso da mesma sequência pseudoaleatória:

$$\begin{array}{rcl} & 10100000 & \text{texto cifrado} \\ \oplus & \underline{01101100} & \text{fluxo de chaves} \\ & 11001100 & \text{texto claro} \end{array}$$

Geradores de Fluxo em Cifras de Fluxo

- Por motivos práticos, o fluxo de bits é gerado por um **algoritmo** controlado por chave.
- O gerador deve produzir um fluxo **criptograficamente forte**.
 - Não deve ser possível prever partes futuras do fluxo a partir de partes já conhecidas.
- Os usuários compartilham apenas a **chave de geração**.
- Cada usuário pode então produzir localmente o mesmo fluxo de chaves.

Semelhança com One-Time Pad:

- Uma cifra de fluxo também encripta um fluxo de bits de texto claro com um fluxo de chave.
- No one-time pad, o fluxo de chave é **verdadeiramente aleatório**.
- Na cifra de fluxo, o fluxo de chave é **pseudoaleatório**, gerado por um algoritmo.

Considerações de projeto para cifras de fluxo:

1. A sequência de encriptação deverá ter um período grande?
2. O fluxo de chaves deverá se aproximar o máximo possível das propriedades de um fluxo de número aleatório verdadeiro?
3. A chave precisa ser suficientemente longa?

Sequência de Encriptação:

- A sequência de bits gerada pelo gerador pseudoaleatório deve ter **um período longo**.
- O gerador produz um fluxo determinístico de bits que eventualmente se repete.
- Quanto maior o período, mais difícil é a criptoanálise.

Relação com a cifra de Vigenère:

- Na Vigenère, uma palavra-chave curta se repete, facilitando ataques por análise de frequência.
- Na cifra de fluxo, um período maior no gerador pseudoaleatório reduz padrões repetitivos, aumentando a segurança.

Requisitos para o fluxo de chaves em cifras de fluxo:

- O fluxo deve se aproximar de **um número aleatório verdadeiro**.
- Deve conter aproximadamente o mesmo número de 1s e 0s.
- Se o fluxo for tratado como bytes, os 256 valores possíveis devem aparecer com frequência aproximadamente igual.

Impacto na segurança:

- Quanto mais aleatório o fluxo de chaves, mais aleatório será o texto cifrado.
- Isso dificulta a criptoanálise, pois padrões previsíveis são minimizados.

Considerações sobre a chave:

- A saída do gerador de número pseudoaleatório depende da **chave de entrada**.
- Para proteção contra ataques de força bruta, a **chave deve ser suficientemente longa**.
- Assim como em cifras de bloco, recomenda-se **chaves de pelo menos 128 bits** com a tecnologia atual.

Importância: Uma chave curta compromete a segurança, mesmo que o gerador de fluxo seja forte.

Comparação entre Cifras de Fluxo e de Bloco

Segurança:

- Uma cifra de fluxo bem projetada pode ser tão segura quanto uma cifra de bloco com a mesma **tamanho de chave**.

Vantagens das cifras de fluxo:

- Geralmente mais rápidas que cifras de bloco.
- Requerem menos código para implementação.
- Exemplo: RC4 pode ser implementado em poucas linhas.

Atenção:

- Nos últimos anos, essa vantagem diminuiu com a introdução do AES, que é bastante eficiente em software.
- Técnicas de aceleração de hardware, como o AES Instruction Set da Intel, permitem executar uma rodada de encriptação/decriptação e geração de chave com grande velocidade.
- Ganhos de velocidade podem ser de cerca de uma ordem de grandeza em relação a implementações puramente em software.

Vantagens e Riscos das Cifras de Bloco e Fluxo

Cifras de Bloco:

- Permitem **reutilização de chaves** sem comprometer a segurança.

Cifras de Fluxo:

- Se dois textos claros forem encriptados com a mesma chave, a criptoanálise torna-se trivial.
- O XOR dos dois textos cifrados produz o XOR dos textos claros originais.
- Vulnerável especialmente quando os textos claros possuem padrões conhecidos, como strings de texto, números de cartão de crédito ou outros fluxos de bytes estruturados.

Cifras de Fluxo:

- Adequadas para **criptação/decriptação contínua** de dados.
- Ex.: canais de comunicação de dados, links de navegador/Web.

Cifras de Bloco:

- Indicadas para **blocos de dados** inteiros.
- Ex.: transferência de arquivos, e-mails, bancos de dados.

Observação: Ambos os tipos podem ser usados em praticamente qualquer aplicação, dependendo do projeto.

Cifra de Fluxo RC4

Descrição:

- Criada em 1987 por Ron Rivest para a RSA Security.
- Tamanho de chave **variável**, operações orientadas a **byte**.
- Baseada em uma **permutação aleatória**.

Características:

- Período provavelmente maior que 10^{100} .
- De 8 a 16 operações de máquina por byte de saída.
- Executa rapidamente em software.

Hoje é considerado inseguro, mas ja teve uso:

- SSL/TLS (comunicação navegador-servidor Web)
- WEP e WPA (padrão IEEE 802.11 LAN sem fio)

Histórico:

- Mantido como segredo comercial até 1994.
- Postado na Internet na lista Cypherpunks em setembro de 1994.

RC4: Inicialização e Operação

Inicialização:

- Chave de tamanho variável: 1 a 256 bytes (8 a 2048 bits).
- Vetor de estado S de 256 bytes: $S[0], S[1], \dots, S[255]$.
- S contém uma **permutação de todos os números de 0 a 255**.

Operação (Encriptação/Decriptação):

- Um byte k é gerado a partir de S selecionando uma entrada de forma sistemática.
- Cada vez que um byte k é gerado, os elementos de S são **novamente permutados**.
- A saída k é usada para XOR com o byte do texto claro/cifrado:

$$c_i = p_i \oplus k, \quad p_i = c_i \oplus k$$

- p_i i-ésimo bit (ou byte) do texto claro.
- k byte (ou bit) gerado pelo gerador de fluxo da cifra RC4.
- c_i i-ésimo byte (ou bit) do texto cifrado,

Inicialização do Vetor S no RC4

- Defina o vetor de estado S com 256 elementos:

$$S[0] = 0, S[1] = 1, \dots, S[255] = 255$$

- Crie um vetor temporário T do mesmo tamanho que S .
- Preencha T usando a chave K de tamanho keylen :
 - Se $\text{keylen} = 256$, copie K diretamente para T .
 - Caso contrário, copie os primeiros keylen bytes de K para T , repetindo a chave tantas vezes quanto necessário até completar 256 elementos.


```
/* Inicialização */  
for i = 0 to 255 do  
S[i] = i;  
T[i] = K[i mod keylen];
```

Exemplo - Inicialização do RC4 - Passo 1: Vetores S e T

Chave: 11111001 (1 byte)

Vetor S: Inicialmente com 256 elementos em ordem crescente:

$$S = [0, 1, 2, 3, \dots, 255]$$

Vetor T: Criado a partir da chave, repetida até ter 256 elementos:

$$T = [11111001, 11111001, 11111001, \dots](256 \text{ elementos})$$

Resumo:

- S contém todos os números de 0 a 255.
- T é preenchido sequencialmente com os bytes da chave, repetindo-a se necessário.

RC4 - permutação

- Em seguida, usamos T para produzir a permutação inicial de S .
- Isso envolve começar com $S[0]$ e ir até $S[255]$, e, para cada $S[i]$, trocar $S[i]$ por outro byte em S , de acordo com um esquema ditado por $T[i]$
- Como a única operação sobre S é uma troca, o único efeito é uma permutação. S , ainda, contém todos os números de 0 a 255.

```
/* Permutação inicial de S */
```

```
j = 0;
```

```
for i = 0 to 255 do
```

```
    j = (j + S[i] + T[i]) mod 256;
```

```
Swap (S[i], S[j]);
```

RC4 - geração do fluxo


- Uma vez que o vetor S é inicializado, a chave de entrada não é mais usada.
- A geração de fluxo é percorrer todos os elementos de S[i] e, para cada S[i], trocar S[i] por outro byte em S de acordo com um esquema ditado pela configuração atual de S.
- Depois que S[255] é atingido, o processo continua, começando novamente em S[0]:

```
/* Geração de fluxo */  
i, j = 0;  
while (true)  
    i = (i + 1) mod 256;  
    j = (j + S[i]) mod 256;  
    Swap (S[i], S[j]);  
    t = (S[i] + S[j]) mod 256;  
    k = S[t];
```


- Para encriptar, faça o XOR do valor k com o próximo byte do texto claro. Para decriptar, faça o XOR do valor k com o próximo byte do texto cifrado.

RC4 - big picture


Figura 7.8 RC4.



(a) Estado inicial de S e T



(b) Permutação inicial de S



(c) Geração de fluxo

Segurança do RC4:

- RC4 é resistente a ataques práticos se a chave for suficientemente longa (ex: 128 bits).
- Muitos estudos analisaram métodos de ataque, mas não são práticos para chaves de tamanho adequado.

Problema no WEP:

- O protocolo WEP (para redes 802.11) mostrou-se vulnerável devido à forma de geração de chaves.
- O problema não está no RC4 em si, mas no uso incorreto da chave.
- O uso do WEP é desencorajado hoje em dia

Aula 7 - Wired Equivalent Privacy (WEP)

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
April 9, 2026

- Nos primeiros cinco anos do padrão IEEE 802.11, apenas um método de segurança foi definido: o **Wired Equivalent Privacy (WEP)**.
- Muitas vezes, WEP foi identificado incorretamente como *Wireless Effective Privacy* e outras variantes.
- Com o aumento da popularidade das redes Wi-Fi no ano 2000, a comunidade criptográfica começou a analisar o WEP e rapidamente encontrou vulnerabilidades.
- Já em 2001, ferramentas para quebrar o WEP em pouco tempo estavam disponíveis na Internet.

Objetivos do WEP segundo o IEEE 802.11 (1999)

- **Força Razoável:**

- A segurança depende da dificuldade de descobrir a chave secreta por ataque de força bruta.
- Relaciona-se ao tamanho da chave e à frequência de troca das chaves e do vetor de inicialização (IV).

- **Exportabilidade:**

- Foi projetado de modo a facilitar a aprovação de exportação pelo Departamento de Comércio dos EUA.
- No entanto, devido ao clima político e legal da época, não havia garantias de exportabilidade.
- O padrão IEEE 802.11 especificava apenas o uso de chaves de 40 bits.
- **Problema:** 40 bits é um tamanho muito pequeno para resistir a ataques de força bruta, **o que explicava sua aceitação nas regras de exportação.**
- **Exemplo de ideia da época:** Se um banco fosse utilizar LAN sem fio, teria seu próprio protocolo de segurança rodando sobre o WEP.

Objetivos do WEP segundo o IEEE 802.11 (1999)

- **Auto-Sincronização:**
 - O WEP é auto-sincronizável para cada mensagem
 - Propriedade importante em algoritmos de enlace de dados, onde a perda de pacotes pode ser alta.
 - Basicamente, isso significa que cada pacote deve ser encriptado separadamente, de forma que, dado um pacote e a chave, você tenha todas as informações necessárias para decriptá-lo.
 - Claramente, não se deseja uma situação em que a perda de um único pacote torne todos os pacotes seguintes indecifráveis.
- **Eficiência:** O algoritmo é eficiente, podendo ser implementado em **hardware ou software**.
- **Opcionalidade:** A implementação e o uso do WEP eram **opcionais** no padrão IEEE 802.11.

Como o WEP foi "vendido" na época

- **Influência do Marketing:**

- Na promoção do IEEE 802.11, a palavra "razoável" foi omitida
- Na época WEP passou a ser descrito simplesmente como seguro.
- Após a flexibilização das restrições de exportação, fabricantes criaram extensões não padronizadas com chaves de 104 bits
- **Propaganda:** WEP era "extremamente" ou "absolutamente" seguro.

- **Efeito no Mercado** Essas extensões de chave foram incorporadas à especificação Wi-Fi e se tornaram o padrão da indústria em 1999. Na visão dos gestores de marketing, o WEP estava agora completamente seguro.

- **IMPORTANTE: Erro na Definição de Segurança:**

- Aceitar o conceito de um nível "razoável" de segurança foi um erro.
- Só existem dois tipos de segurança: forte ou nenhuma.
- O padrão deveria: (i) OU ter incorporado uma solução realmente robusta OU deixado claro que a segurança deveria ser provida por outros meios (ex. VPN, HTTPS..).

- Alguns críticos acusam os projetistas do padrão IEEE 802.11 original por criarem o WEP com fraquezas inerentes.
- No entanto, é importante lembrar que, na época, o WEP **não foi projetado para prover segurança em nível militar**.
- O objetivo era fornecer uma proteção semelhante à de uma rede cabeada: **difícil, mas não impossível de quebrar**.

- Para muitos usuários, o WEP foi a única escolha até a adoção de novos métodos de segurança no padrão IEEE 802.11.
- Mesmo com suas fraquezas, o WEP era considerado melhor do que não ter nenhuma proteção.
- O WEP cria uma **barreira mínima**, suficiente para desencorajar atacantes casuais, que preferem procurar redes totalmente abertas.
- **Eficácia do WEP em Ambientes Domésticos:**
 - A maioria dos ataques ao WEP depende da coleta de um número significativo de pacotes transmitidos.
 - Em redes domésticas, onde o tráfego seria a ser pequeno, o WEP **poderia oferecer** um nível razoável de segurança.

- **Fases da segurança no WEP:**

- Autenticação: o dispositivo prova sua identidade ao ponto de acesso.
- Criptografia: garante a confidencialidade das mensagens após a autenticação.

- **Propósito da autenticação:**


- Permitir que cada parte prove que é quem afirma ser.
- Similar a assinar um cheque: confirma a identidade do remetente.

- **Propósito da criptografia:**


- Permitir que os dados trafegados não sejam vistos por quem está interceptando (Confidencialidade)
- Fazer com que quem envie ou receba dados na rede faça-o se possuir a chave.

Autenticação no WEP

- A autenticação WEP tem o objetivo de provar ao ponto de acesso legítimo que o dispositivo móvel conhece a chave secreta.



Open Authentication



WEP Authentication

Formato da Mensagem de Autenticação (802.11)

Campos principais

- **Algorithm Number:** Indica o tipo de autenticação
 - 0 – Open System
 - 1 – Shared Key (WEP)
- **Transaction Sequence:** Número da etapa na sequência de autenticação
 - Mensagem 1, Mensagem 2, (e Mensagem 3 no caso do WEP)
- **Status Code:** Indica sucesso ou falha na autenticação (última mensagem)
- **Challenge Text:** Usado apenas na autenticação por chave compartilhada (WEP)

Figure 6.2. Authentication Message Format

Algorithm Num	Transaction Seq.	Status Code	Challenge Text
---------------	------------------	-------------	----------------

Definição

Processo de autenticação que verifica uma identidade exigindo que uma resposta correta seja fornecida a um **desafio** (*challenge*).

Como funciona em sistemas computacionais

- O sistema envia um valor imprevisível (desafio).
- O usuário deve calcular e enviar a resposta correta.
- A resposta é validada para confirmar a identidade.

Autenticação WEP - Mecanismo de Challenge-Response

- Quando o dispositivo solicita autenticação, o ponto de acesso envia um número aleatório chamado **challenge text**.
 - Um número arbitrário de 128 bits, preferencialmente aleatório.
- O dispositivo móvel então criptografa esse número com a chave secreta usando WEP e envia de volta ao ponto de acesso.
- Como o ponto de acesso lembra o número aleatório enviado, ele pode verificar se a resposta foi criptografada com a chave correta.
- O dispositivo deve conhecer a chave para criptografar o valor aleatório corretamente.

Limitações da Autenticação no 802.11

Observações importantes:

- Isso não prova ao dispositivo móvel que o ponto de acesso conhece a chave.
- Se um atacante estiver escutando, ele terá um par de *plaintext-ciphertext* para começar ataques.
- Devido a essas vulnerabilidades, a Wi-Fi Alliance abandonou o uso desse mecanismo de autenticação.

Problemas

- O método de autenticação com WEP é praticamente inútil.
- Na verdade, é pior que inútil, pois fornece ao atacante informações úteis para explorar.

WEP e o Processo de Autenticação

- Quando o WEP está habilitado, as mensagens de dados são criptografadas.
- Objetivo: impedir que atacantes entendam o conteúdo mesmo escutando o tráfego.
- O padrão IEEE 802.11 original previa duas fases:
 1. Autenticação.
 2. Criptografia dos dados.
- Para decodificar, é necessário conhecer a **chave secreta**.

RC4 no WEP

- O WEP utiliza a cifra de fluxo **RC4** (Schneier, 1996).
- Funcionamento em alto nível:
 - Entrada: um byte do fluxo de dados por vez.
 - Saída: um byte diferente, aparentemente aleatório.
 - Resultado: a saída parece uma sequência de números aleatórios.
- A descriptografia é o processo inverso.
- O mesmo segredo é usado tanto para criptografar quanto para descriptografar (cifra **simétrica**).

Figure 6.3. Stream Cipher




Figure: RC4 como cifra de fluxo no WEP

RC4 e sua utilização no WEP

- RC4 é simples de implementar, sem operações complexas como multiplicação.
- Possui duas fases principais:
 - **Inicialização**: tabelas internas são construídas a partir da chave.
 - **Encriptação**: os dados passam pelo algoritmo e são cifrados.
- **No WEP, ambas as fases ocorrem a cada pacote transmitido.**
- Essa abordagem garante que a perda de um pacote não comprometa os seguintes.
- Contudo, também introduz vulnerabilidades exploradas em ataques posteriores.
 - **Vocês podem imaginar quais seriam?**

Problema de usar chave fixa no WEP

- O WEP utiliza o algoritmo RC4.
- **Se utilizasse uma chave fixa:** todos os pacotes seriam criptografados com a mesma chave.
- Consequência: textos repetidos **gerariam** sempre a mesma saída.
- Isso permite a um atacante identificar padrões, como endereços IP, já que certas partes dos pacotes se repetem.

Exemplo do Problema

- Texto: "Source Address"
- Resultado cifrado (exemplo): "b%fP*aF\$!Y"
- Sempre que o mesmo texto for cifrado com a mesma chave, o resultado será idêntico.
- Isso **revelaria** informação valiosa para o atacante.

Solução: Initialization Vector (IV)

- Em vez de usar apenas a chave fixa, o WEP adiciona um número de 24 bits chamado **IV**.
- O IV muda a cada pacote transmitido.
- A chave efetiva passa a ser: **Chave Secreta (104 bits) + IV (24 bits)**.
- Isso garante que pacotes iguais gerem resultados diferentes.





Figure: RC4 com IV e Secret Key

Limitação do IV

- O IV é transmitido junto com o pacote, logo não é secreto.
- Chamar isso de “128-bit security” é enganoso, pois apenas 104 bits são realmente secretos.
- **Mesmo assim...** o uso do IV **dificulta** a identificação de padrões simples.

Fig. 1. A 802.11 frame encrypted using WEP



Problemas do Vetor de Inicialização (IV) no WEP

- O IV não é secreto: é transmitido abertamente junto com os pacotes.
- **O mesmo IV nunca deveria ser reutilizado com a mesma chave secreta.**
- No WEP, o IV tem apenas **24 bits** $\Rightarrow$ cerca de 17 milhões de valores possíveis.
- Em um ponto de acesso a 11 Mbps:
 - todos os IVs podem ser usados em poucas horas.
- Reutilização de IVs é inevitável, pois as chaves raramente são trocadas.

Problemas adicionais:

- Muitos dispositivos reiniciam sempre com o mesmo IV (**Problema de implementação**).
- Sequências “pseudoaleatórias” de IV podem se repetir em diferentes dispositivos.
- Consequência: IVs repetidos facilitam ataques contra o WEP.

Funcionamento do WEP e Fragmentação

- Aplicações enviam os dados.
- Os dados pode ser dividido em vários fragmentos.
- Cada fragmento é transformado em um **MPDU** (MAC Protocol Data Unit).
- Para cada MPDU:
 - É adicionado um cabeçalho MAC.
 - É incluído um **ICV** no final.
 - Cada fragmento é processado separadamente pelo WEP.
- O processo de criptografia trata o MPDU como um bloco de bytes (10 a 1500 bytes).
- Antes da cifragem, adiciona-se o **Integrity Check Value (ICV)**.

Integrity Check Value (ICV)

- Objetivo: detectar alterações nos dados durante a transmissão.
- Calculado como um CRC (Cyclic Redundancy Check) de 4 bytes.
- O ICV é adicionado **antes da criptografia** WEP.
- O CRC convencional ainda é adicionado **após a criptografia**.
- Ideia: como o ICV é cifrado, um atacante não poderia alterá-lo.

Limitações do ICV

- Funciona contra **erros acidentais**, mas não contra ataques ativos.
- Atacantes podem recalcular o CRC após modificar a mensagem.
- Em teoria, o ICV deveria tornar a mensagem *à prova de adulteração*.
- Na prática, há como contornar essa proteção.

Preparando o frame para transmissão

- Pega os dados e calcula o ICV
- Após o ICV ser anexado, o quadro está pronto para criptografia.
- Seleciona-se um valor de **IV** (24 bits) e o anexa à chave WEP.
- O motor do **RC4** é inicializado.
- Cada byte do bloco (Dados + ICV) é processado → sai um byte criptografado.
- O quadro transmitido contém:
 - IV (3 bytes) + KeyID (1 byte) no início.
 - Dados criptografados + ICV criptografado.
 - Cabeçalho MAC e CRC ao final.
- Um bit no cabeçalho MAC indica que o quadro está protegido por WEP.

Recebendo o frame WEP

- O receptor identifica o **bit WEP** no cabeçalho.
- Lê o valor do IV (3 bytes) e o KeyID (1 byte).
- Seleciona a chave WEP correta e inicializa o RC4.
- Processa cada byte do fluxo criptografado → obtém os dados originais.
- Como RC4 é simétrico, criptografia = decifração (dupla aplicação anula o efeito).
- Calcula o ICV e compara com o recebido.
- Se válido, os dados são entregues para processamento superior.

Falhas do WEP - Autenticação

- Autenticação serve para provar a identidade; idealmente, cada comunicação deve ser autenticada.
- Autenticação mútua é necessária em Wi-Fi:
 - O usuário precisa verificar a rede.
 - A rede precisa verificar o usuário.
- Regras recomendadas para autenticação:
 1. Método robusto que não possa ser falsificado.
 2. Identidade deve persistir em transações subsequentes e não ser transferível.
 3. Autenticação mútua.
 4. Chaves de autenticação devem ser independentes das chaves de criptografia.

Falhas na autenticação WEP

Mecanismo: Challenge-response

- 1. O AP envia uma string aleatória de números.
- 2. A estação móvel cifra a string e envia de volta.
- 3. O AP decifra e compara com a string original.

Problemas:

- **Regra 4 quebrada:** A chave usada na autenticação é a mesma usada para criptografia.
- **Regra 3 quebrada:** O AP não é autenticado; um AP malicioso pode enviar sucesso sem conhecer a chave.
- **Regra 2 quebrada:** Não há token para validar transações futuras.
- **Regra 1 irrelevante:** Devido às falhas anteriores, a robustez da autenticação é comprometida.

Ataque à autenticação WEP via XOR

Cenário: Durante a autenticação, o AP envia um desafio de 128 bytes e a estação móvel responde cifrando com RC4.

Transação capturada pelo atacante:

Desafio (P) → Texto claro

Resposta (C) → Texto cifrado (RC4)

Extraindo o key stream:

$$R = C \oplus P$$

Porque $P \oplus R = C$ e $C \oplus P = R$

Consequência: O atacante agora conhece o key stream R correspondente ao IV usado. Ele pode reutilizá-lo em futuras autenticações, conseguindo se autenticar sem conhecer a chave secreta.

Observação: Essa falha fornece gratuitamente ao atacante os primeiros 128 bytes do key stream, que são os mais vulneráveis.

Ataque à Autenticação por Challenge-Response

Contexto: O mecanismo de autenticação do WEP usava um desafio (*challenge*) que era criptografado pela estação e enviado de volta ao ponto de acesso.

Cenário: Um atacante captura a seguinte troca de mensagens durante uma autenticação WEP:

- Desafio (P) enviado pelo AP: 2A7F9C4E (hexadecimal)
- Resposta (C) enviada pela estação: D3B1AC8B (hexadecimal)

Pergunta:

1. Utilizando a operação XOR, calcule o keystream (R) usado pela estação para criptografar o desafio.
2. Explique como um atacante, conhecendo este par (P, C), pode se autenticar fraudulentamente na rede no futuro, sem precisar conhecer a chave secreta WEP.

Cálculo do keystream (R) usando XOR

$$R = P \oplus C$$

$$R = 2A7F9C4E \oplus D3B1AC8B = F9CE30C5$$

2A7F9C4E = 0010.1010.0111.1111.1001.1100.0100.1110

D3B1AC8B = 1101.0011.1011.0001.1010.1100.1000.1011

F9CE30C5 = 1111.1001.1100.1110.0011.0000.1100.0101

Atenção, para não confundir!

Esse R não é a chave secreta da rede WEP, mas sim o keystream (fluxo de chave) que o algoritmo RC4 gerou naquele momento específico, usando a combinação do Vetor de Inicialização (IV) e da chave secreta.

- O atacante agora conhece o **keystream** correspondente ao IV usado nesta autenticação.
- Ele pode reutilizar o keystream com o mesmo IV em futuras autenticações.
- Consequência: consegue se autenticar **sem precisar conhecer a chave secreta WEP**.
- Esse é o ponto inicial para ataques de quebra de WEP.

Problema da persistência da autenticação no WEP

- A autenticação acontece apenas no início, durante o challenge-response.
- Depois disso, o sistema não emite nenhum tipo de “token” ou prova de identidade que o usuário possa apresentar nas transações subsequentes.
- Então, para todo o resto da comunicação, a rede não revalida a identidade do usuário, e tudo se baseia apenas na chave de criptografia usada para cifrar/decriptar os pacotes.

Replay Attack e WEP

Exemplo de ataque:

- Um invasor captura quadros (frames) entre um AP e um dispositivo móvel usando um sniffer.
- Observa mensagens criptografadas e seu tamanho, sem decifrar o conteúdo.
- Quando a usuária legítima se desconecta, o invasor se conecta usando o MAC da vítima.
- O invasor reenvia (replay) uma mensagem previamente capturada.
- O AP aceita a mensagem, passando-a ao servidor, que autentica o invasor sem perceber a fraude.

Problema:

- WEP não possui proteção contra replay.
- Sequência de número no MAC não é protegida pelo WEP.
- Mensagens antigas podem ser reenviadas sem precisar quebrar a criptografia.
- Consequência: invasor consegue se autenticar indevidamente.

Falha do WEP na Detecção de Modificação de Mensagens

Objetivo do WEP: prevenir alterações nos dados transmitidos usando o *Integrity Check Value (ICV)*.

Como funciona:

- O ICV é um valor CRC de 32 bits calculado sobre os dados.
- ICV é adicionado ao final da mensagem e toda a sequência é criptografada.
- Teoricamente, alterações no ciphertext seriam detectadas na deciptação.

Problema:

- O CRC é linear: é possível prever como o ICV muda ao alterar bits da mensagem.
- A operação XOR usada na criptografia permite *bit flipping*: alterar bits no ciphertext altera os mesmos bits na mensagem decifrada.
- Um atacante que conheça os bits certos pode modificar a mensagem e ajustar o ICV correspondente, mantendo a integridade aparente.

Conclusão: WEP não fornece proteção efetiva contra modificações no ciphertext.

Por que o IV é importante no WEP?

Função do IV (Initialization Vector):

- Adicionado à chave secreta para formar a chave de criptografia usada pelo RC4.
- Garante que duas mensagens idênticas não gerem o mesmo ciphertext.

E se não houvesse IV?

- RC4 seria inicializado sempre no mesmo estado.
- O fluxo de chave (key stream) seria idêntico para todos os frames.
- Consequência: um atacante que descubra o fluxo de chave de um frame pode descriptografar todos os outros frames.
- Não seria necessário conhecer a chave secreta!

IV diferente para cada frame

Por que usar IV diferente em cada frame?

- Adicionando o IV à chave secreta, o RC4 é inicializado em um estado diferente a cada frame.
- Consequência: o fluxo de chave (*key stream*) é diferente para cada criptografia.

IV constante ou reutilizado é problemático:

- IV constante → mesmo problema do caso de chave fixa.
- IV reutilizado → permite que atacantes detectem padrões e quebrem a criptografia.
- Reuso inevitável se o número de IVs possíveis é limitado (24 bits no WEP).
- Seleção aleatória de IVs aumenta o risco de repetição cedo (paradoxo do aniversário).

Paradoxo do Aniversário:

- Probabilidade de pelo menos duas pessoas compartilharem o mesmo aniversário.
- Surpreendentemente, com apenas 23 pessoas, a probabilidade $> 50\%$.
- Explicação: existem $23 \times 22/2 = 253$ pares possíveis.

Aplicação em criptografia:

- Ataques de colisão (*birthday attack*) em funções hash.
- Similarmente, reuso de IVs em WEP aumenta a chance de colisões no fluxo de chave.

Lição para WEP: O número limitado de IVs (24 bits) faz com que colisões aconteçam cedo, tornando o sistema vulnerável.

Problema: IVs de 24 bits são limitados e podem se repetir rapidamente.

Solução ideal: incrementar o IV a cada quadro enviado para maximizar o tempo até uma repetição.

Exemplo prático:

- IV de 24 bits $\rightarrow$ 16.777.216 valores possíveis.
- IEEE 802.11b transmite 500 quadros/s.
- Espaço de IVs esgotado em cerca de 7 horas.

Problemas reais:

- Vários dispositivos usando o mesmo IV/ chave $\rightarrow$ colisões mais cedo.
- Erros de implementação: alguns fabricantes reiniciam o IV em 0 após reinício.
- Resultado: repetição de IV é comum e vulnerabilidade explorável.

Aula 8 - Números Pseudoaleatórios

Prof. Gabriel Rodrigues Caldas de Aquino

Instituto de Computação
Universidade Federal do Rio de Janeiro
gabrielaquino@ic.ufrj.br

Compilado em:
April 9, 2026

Geração de Números Aleatórios em Criptografia

Função importante: geração de números pseudoaleatórios criptograficamente fortes.

- Os **Geradores de Números Pseudoaleatórios (PRNGs)** são essenciais para aplicações de criptografia e segurança.
- Eles produzem sequências de números que parecem aleatórias, mas são geradas a partir de um estado inicial (*seed*).

Importância dos números aleatórios:


- Garantir **confidencialidade** em criptografia de chave simétrica.
- Produzir **nonces**, IVs e chaves seguras.
- Evitar padrões previsíveis que possam ser explorados por atacantes.
- Fundamentais para diversas aplicações de segurança em redes.

Uso de Números Aleatórios em Segurança de Redes

Função: garantir a segurança em diversos algoritmos criptográficos por meio de números binários aleatórios.

- **Distribuição de chaves e autenticação mútua:**
 - Protocolos cooperativos trocam mensagens para distribuir chaves e autenticar participantes.
 - **Nonces** são usados durante o handshaking para evitar ataques de replay.
 - Números aleatórios nos nonces impedem que atacantes adivinhem ou reutilizem transações antigas.
- **Geração de chave de sessão:**
 - Chaves temporárias para criptografia simétrica, válidas apenas durante uma sessão.
 - Aumenta a segurança limitando a exposição da chave.
- **Geração de chaves para RSA:** Números aleatórios são essenciais para gerar chaves de criptografia assimétrica seguras.
- **Fluxos de bits para cifragem de fluxo:** Algoritmos de cifra de fluxo dependem de números aleatórios para criar sequências criptograficamente seguras.

Exemplo: VeraCrypt tem necessidade de Números Aleatórios



Cr terios para N meros Aleat rios

Tradicionalmente, a preocupa  o na gera  o de uma sequ ncia de n meros supostamente aleat rios   garantir que a sequ ncia seja estatisticamente aleat ria.

Dois crit rios principais s o usados para validar a aleatoriedade:

- **Distribui  o uniforme:** A frequ ncia de ocorr ncia de uns e zeros deve ser aproximadamente a mesma, garantindo que n o haja vi s.
- **Independ ncia:** Nenhum valor na sequ ncia pode ser deduzido a partir dos outros; cada elemento   estatisticamente independente dos demais.

Testando Independência de Sequências Aleatórias

Embora existam testes bem definidos para verificar se uma sequência de bits segue uma distribuição específica, como a **uniforme**, não há um teste único para **provar independência**.

Estratégia geral:

- Aplicar diversos testes estatísticos que verificam propriedades relacionadas à independência.
- Se nenhum teste indicar dependência, podemos ter um **alto nível de confiança** de que a sequência é independente.
- A confiança aumenta com o número e a variedade de testes aplicados.


Imprevisibilidade em Números Aleatórios

Em aplicações como autenticação recíproca, geração de chaves de sessão e cifras de fluxo, o requisito principal não é a aleatoriedade estatística, mas a **imprevisibilidade** dos números sucessivos.

- Números verdadeiramente aleatórios: cada elemento é independente e, portanto, imprevisível.
- Limitações dos números verdadeiramente aleatórios: ineficiência e dificuldade de geração.
- Solução comum: algoritmos geradores de números pseudoaleatórios (**PRNGs**) que aparentam aleatoriedade.
- Importante: garantir que um atacante não consiga prever elementos futuros da sequência a partir dos anteriores.

Geradores de números aleatórios e pseudoaleatórios

Figura 7.1 Geradores de números aleatórios e pseudoaleatórios.



TRNG = gerador de número aleatório verdadeiro (true random number generator)

PRNG = gerador de número pseudoaleatório (pseudorandom number generator)

PRF = função pseudoaleatória (pseudorandom function)

Geração de números aleatórios em criptografia: normalmente realizada por algoritmos determinísticos.

- **Determinismo:** Algoritmos produzem sequências que não são estatisticamente aleatórias.
- **Números pseudoaleatórios:** Se o algoritmo for bom, a sequência resultante passa em muitos testes de aleatoriedade.
- **Prática aceita:** Apesar de serem determinísticos, PRNGs funcionam “tão bem quanto” números aleatórios em aplicações criptográficas.
- **Analogias estatísticas:** Semelhante a amostras de uma população — resultados aproximam os da população inteira.

Geradores de números aleatórios verdadeiros (TRNG):

- Usam uma fonte efetivamente aleatória, chamada **fonte de entropia**.
- Fontes de entropia podem incluir:
 - Padrões de temporização dos toques de tecla.
 - Movimentos do mouse.
 - Atividade elétrica no disco.
 - Valores instantâneos do clock do sistema.
- A fonte de entropia serve como entrada para um algoritmo que gera saída binária aleatória.
- Pode envolver conversão de sinais analógicos e processamento adicional para eliminar tendências.

TRNG – True Random Number Generator

A fonte de entropia é retirada do ambiente físico do computador e pode incluir:

- Padrões de temporização dos toques de tecla
- Atividade elétrica no disco
- Movimentos do mouse
- Valores instantâneos do clock do sistema

A saída é binária e aleatória, podendo envolver conversão de fonte analógica e processamento para reduzir tendências.

PRNG – Pseudo-Random Number Generator

Toma como entrada um valor fixo, chamado semente, e produz uma sequência de bits determinística.

- A semente frequentemente é gerada por um TRNG.
- Bits adicionais podem ser produzidos realimentando parte da saída como entrada.
- O fluxo de saída é totalmente determinado pela semente e pelo algoritmo, permitindo reprodução completa se ambos forem conhecidos.

Gerador de Número Pseudoaleatório (PRNG)

Um algoritmo usado para produzir uma sequência de bits tão grande quanto necessário.

- Aplicações típicas: entrada para cifras de fluxo simétricas.
- Pode gerar longas sequências determinísticas a partir de uma semente inicial.
- Consulte a Figura 3.1a para ilustração do fluxo.

Função Pseudoaleatória (PRF)

Produz uma cadeia de bits pseudoaleatória com comprimento fixo.

- Aplicações típicas: geração de chaves de encriptação simétrica e nonces.
- Entrada: semente + valores específicos do contexto (ex.: ID de usuário ou ID de aplicação).

Requisitos de um PRNG/PRF em Criptografia

- O requisito básico: um adversário que não conhece a semente não deve ser capaz de determinar a sequência pseudoaleatória.
- Exemplo em cifras de fluxo: conhecer o fluxo pseudoaleatório permite recuperar o texto claro a partir do texto cifrado.
- Exemplo em PRFs: uma semente de 128 bits e valores de contexto geram uma chave secreta de 128 bits para encriptação simétrica. Saída não suficientemente aleatória facilita ataques por força bruta.
- Implicações: a segurança da saída depende de aleatoriedade, imprevisibilidade e das características da semente.

Aleatoriedade em PRNGs

- O fluxo de bits gerado por um PRNG deve **parecer aleatório**, mesmo sendo determinístico.
- Nenhum teste isolado pode provar aleatoriedade; aplica-se uma **sequência de testes**.
- Segundo o NIST SP 800-22, três características devem ser avaliadas:
 - **Uniformidade**: zeros e uns ocorrem com probabilidade $1/2$; o número esperado de zeros (ou uns) é $n/2$, onde n é o tamanho da sequência.
 - **Escalabilidade**: subsequências extraídas aleatoriamente também devem passar nos testes de aleatoriedade.
 - **Consistência**: o comportamento do gerador deve ser coerente entre diferentes sementes.
- Veja os testes do NIST
- Software de testes do NIST
- Não é adequado testar um PRNG usando apenas uma única semente ou um TRNG usando apenas uma saída física.

Testes de Aleatoriedade do NIST SP 800-22

- O SP 800-22 lista 15 testes separados para avaliar a aleatoriedade de um PRNG.
- Aqui estão três exemplos e seus propósitos:
 - **Teste de frequência:** verifica se o número de uns e zeros na sequência é aproximadamente o esperado para uma sequência verdadeiramente aleatória.
 - **Teste de rodadas:** avalia o número total de rodadas (sequências consecutivas de bits idênticos limitadas por bits opostos) para ver se correspondem ao esperado.
 - **Teste da estatística universal de Maurer:** mede a distância entre padrões correspondentes; identifica se a sequência é significativamente comprimível e, portanto, não aleatória.
- Esses testes fornecem uma visão geral do comportamento estatístico das sequências pseudoaleatórias.

Imprevisibilidade de Números Pseudoaleatórios

Um fluxo de números pseudoaleatórios deve exibir duas formas de imprevisibilidade:


- **Imprevisibilidade direta:** se a semente é desconhecida, o próximo bit da sequência deve ser imprevisível, mesmo conhecendo todos os bits anteriores.
- **Imprevisibilidade inversa:** não é viável determinar a semente a partir de quaisquer valores gerados. Nenhuma correlação entre a semente e os bits gerados deve ser aparente.
- O mesmo conjunto de testes de aleatoriedade também verifica a imprevisibilidade.
- Se a sequência parece aleatória, não é possível prever bits futuros nem deduzir a semente a partir da sequência conhecida.

Requisitos da Semente para PRNGs Criptográficos

Para aplicações criptográficas, a semente de um PRNG deve ser segura:

- **Imprevisível:** se o adversário puder deduzir a semente, poderá reproduzir toda a saída do PRNG.
- Normalmente gerada por um **TRNG**, garantindo que a semente seja aleatória ou pseudoaleatória.
- Em cifras de fluxo, o TRNG não é prático para gerar o fluxo de chave completo; o PRNG permite transmitir apenas a chave curta com segurança.
- Para funções pseudoaleatórias (PRFs), o TRNG fornece a semente, e a PRF gera os bits de saída para eliminar possíveis vieses do TRNG.
- O TRNG pode ter limitações de velocidade; o PRNG permite gerar números suficientes para a aplicação.

Figura 7.2 Geração de entrada de semente ao PRNG.



Projeto de Algoritmos de PRNG Criptográficos

PRNGs criptográficos podem ser classificados em duas categorias principais:

- **Algoritmos de propósito especial:** projetados especificamente para gerar fluxos de bits pseudoaleatórios. Alguns são usados para várias aplicações de PRNG; outros são dedicados a cifras de fluxo, como o **RC4**.
- **Algoritmos baseados em algoritmos criptográficos existentes:** utilizam propriedades de algoritmos criptográficos para produzir aleatoriedade.

Três técnicas gerais para gerar PRNGs criptograficamente fortes:

- Cifras de bloco simétricas
- Cifras assimétricas
- Funções de hash e códigos de autenticação de mensagem

Essas técnicas podem ser combinadas e reutilizadas de forma prática, aproveitando algoritmos já existentes em sistemas de encriptação e autenticação.

Geradores de números aleatórios verdadeiros (TRNGs) utilizam fontes não determinísticas:

- Medem processos naturais imprevisíveis, como:
 - Detectores de pulso de radiação ionizante.
 - Tubos de descarga de gás.
 - Capacitores com escape.
- Exemplos comerciais e de pesquisa:
 - Chip da Intel: captura ruído térmico, amplificando voltagem de resistores não condutíveis.
 - **LavaRnd**: projeto de código aberto que gera números verdadeiramente aleatórios usando câmeras baratas e CCD saturado como fonte caótica. [Link](#)
- O software processa as amostras e produz números aleatórios em vários formatos.

Possíveis fontes de aleatoriedade para gerar sequências verdadeiramente aleatórias:

- **Entrada de som/vídeo:**

- Microfone sem entrada ou câmera tampada produz ruído térmico.
- Digitalização fornece bits aleatórios de qualidade razoável.

- **Unidades de disco:**

- Pequenas flutuações aleatórias na rotação devido à turbulência do ar.
- Medições de tempo de busca geram dados aleatórios, embora correlacionados.
- Processamento adequado pode extrair excelentes bits aleatórios (ex.: 100 bits/min em discos antigos).

- Serviço on-line random.org que pode oferecer sequências aleatórias pela Internet.
- Exemplo de TCC no tema de geração de números aleatórios: [Link](#)

Geradores de números aleatórios e pseudoaleatórios

Tabela 7.5 Comparação entre PRNGs e TRNGs.

	Geradores de números pseudoaleatórios (PRNGs)	Geradores de números aleatórios verdadeiros (TRNGs)
Eficiência	Muito eficientes	Geralmente ineficientes
Determinismo	Determinísticos	Não determinísticos
Periodicidade	Periódicos	Aperiódicos

Características principais dos PRNGs:

- **Eficiência:** podem gerar muitos números rapidamente, adequado para aplicações que exigem grandes quantidades de números pseudoaleatórios.
- **Determinismo:** a mesma sequência pode ser reproduzida se a condição inicial (semente) for conhecida.
- **Periodicidade:** as sequências eventualmente se repetem, mas PRNGs modernos possuem períodos tão longos que são irrelevantes para a maioria das aplicações.

Características principais dos TRNGs:

- **Eficiência:** geralmente mais lentos que PRNGs, podendo ser um gargalo em aplicações que exigem muitos números aleatórios por segundo.
- **Não determinísticos:** a mesma sequência não pode ser reproduzida de forma garantida.
- **Sem periodicidade:** não possuem ciclo repetitivo, diferentemente dos PRNGs.
- **Aplicações críticas:** úteis em contextos onde imprevisibilidade máxima é necessária, como criptografia bancária ou nacional.

Propensão em TRNGs e Algoritmos Antipropensão

Propensão: um TRNG pode gerar uma saída tendenciosa, com mais uns ou zeros.

Soluções:

- Aplicação de **algoritmos antipropensão** para reduzir ou eliminar a tendência.
- Uso de **funções de hash** (MD5, SHA-1) para misturar blocos de bits:
 - Blocos de $m \geq n$ bits de entrada processados para gerar n bits de saída.
 - Mistura de entradas de diferentes fontes de hardware.
- Sistemas operacionais oferecem mecanismos embutidos:
 - Linux: combina atividade do mouse/teclado, E/S de disco e interrupções. A saída aleatória passa por SHA-1 antes de ser fornecida.
 - [Leia](#)

Gerador de Números Aleatórios Digitais da Intel (DRNG)


Contexto: TRNGs tradicionais eram usados apenas para gerar pequenas quantidades de bits aleatórios devido à baixa taxa de produção.

Intel DRNG: primeiro TRNG comercial com taxa de produção comparável a PRNGs, disponível em chips multicore desde 2012.

Destaques:

- **Implementação totalmente em hardware:** maior segurança e velocidade comparada a soluções baseadas em software.
- **Integração no chip multicore:** elimina atrasos de E/S encontrados em outros TRNGs.

Figura 7.9 Chip processador da Intel com gerador de números aleatórios.



O DRNG é uma arquitetura de **três estágios**:

1. **Fonte de Entropia**: Gera bits aleatórios a partir do ruído térmico.
2. **Condicionador**: Remove qualquer viés ou correlação residual.
3. **PRNG**: Expande a aleatoriedade para maior throughput.

Estágio 1: Fonte de Entropia

- **Núcleo:** Dois inversores (portas NOT).
- Possui dois estados estáveis lógicos.
- Pulsos de *clock* forçam ambos para um **estado metaestável** indeterminado.
- O **ruído térmico** aleatório dentro dos transistores decide para qual estado estável o circuito irá decair.
- Este decaimento é fundamentalmente **imprevisível**.

Desempenho

Gera bits a uma taxa de **4 Gbps** (Gigabits por segundo). A saída é colhida em blocos de **512 bits**.

Estágio 2: Condicionamento com CMAC

- **Problema:** A saída do estágio 1 pode ter **viés** ou ter **correlações** sutis.
- **Solução:** Um condicionador criptográfico.
- **Função:** CBC-MAC (CMAC), conforme padrão NIST SP 800-38B.

Como funciona?

- Os 512 bits do Estágio 1 são criptografados em modo **CBC** usando o algoritmo AES.
- Apenas o **último bloco cifrado** (o MAC) é tomado como saída.
- Esta etapa distila entropia, produzindo **256 bits** verdadeiramente aleatórios e não enviesados por bloco.

Estágio 3: Geração em Alta Velocidade (PRNG)

- **Problema:** Mesmo a 4 Gbps, a entropia pura não é suficientemente rápida para todas as aplicações modernas.
- **Solução:** Usar os bits aleatórios do Estágio 2 como **semente** para um PRNG.

Algoritmo: CTR_DRBG

Counter Mode Deterministic Random Bit Generator

- **Semente:** Os 256 bits do Estágio 2.
- **Funcionamento:** Criptografa um contador incremental usando AES.
- **Saída:** Gera números pseudoaleatórios de **128 bits**.
- **Segurança:** Sem a semente, é computacionalmente inviável prever a saída.

Vantagem

A partir de uma única semente de 256 bits, o PRNG pode gerar **muitos** blocos de 128 bits, ultrapassando a taxa da fonte de entropia (**>3 Gbps**). Um limite de **511 amostras** é definido por semente para garantir a segurança antes de uma nova ressementação.

Interface com o Software: A Instrução RDRAND

- A saída final do DRNG (seja do Estágio 2 ou 3) é disponibilizada para todos os núcleos do processador.
- Acesso via uma instrução de assembly dedicada: **RDRAND**.

Instrução RDRAND

RDRAND reg


onde reg pode ser um registrador de 16, 32 ou 64 bits (AX, EAX, RAX).

- A instrução busca um valor aleatório do tamanho solicitado.
- Define a flag de *carry* (CF=1) em caso de sucesso.
- Software deve verificar o *carry* para garantir que obteve um valor aleatório válido.

[Leitura interessante - Link da Intel](#)

Intel DRNG: Estrutura lógica

Figura 7.10 Estrutura lógica do DRNG da Intel.



Código executando o rdrand

```
section .text
    global _start

_start:
    rdrand rcx          ; Bota valor aleatorio no registrador RCX - 64 bits
    jnc .exit           ; Vai pular se NÃO tiver o carry flag (CF = 0)

    ; Escreve os 64 bits diretamente na saída padrao (terminal)
    push rcx            ; coloca os 64 bits na stack
    mov rax, 1          ; Fala qual e a operacao - sys_write
    mov rdi, 1          ; Fala aonde que vai escrever - stdout
    mov rsi, rsp         ; Fala onde que é pra ler - aponta leitura para os dados na stack (rsp é o stack pointer)
    mov rdx, 8          ; Fala a quantidade pra ler - 8 bytes (64 bits)
    syscall

    add rsp, 8          ; Joga o stack pointer 8 bytes para cima - ou seja, limpa a stack

.exit:
    mov rax, 60         ; Fala qual que e a operacao - no caso sys_exit
    xor rdi, rdi        ; Bota zero no rdi - exit(0)
    syscall
```

Compilando o código com rdrand

```
$nasm -f elf64 rdrand_bin.asm -o rdrand_bin.o  
$ld rdrand_bin.o -o rdrand_bin  
$ ./rdrand_bin | hexdump -C
```