



# **CPUSim**

# Laboratorio di Architettura degli Elaboratori

Corso di Laurea in Informatica A.A. 2019/2020

Nicolo' Navarin Davide Rigoni nnavarin@math.unipd.it

14 dicembre 2020

#### **CPUSim**

- Scaricare il simulatore dal moodle del corso (CPUSim4.0.11.zip);
- Estrarre l'archivio (ricordatevi dove);
- Avviare il simulatore:
  - doppio click;
  - da console, posizionandosi nella cartella del simulatore, eseguire il comando (Nota: tutto sulla stessa riga):
    - macOS/Linux

```
java -cp .:richtextfx-0.6.10.jar:reactfx
-2.0-M4.jar -jar CPUSim-4.0.11.jar
```

Windows

```
java -cp .;richtextfx-0.6.10.jar;reactfx
-2.0-M4.jar -jar CPUSim-4.0.11.jar
```

# Nel laboratorio di oggi

- Impareremo come definire/modificare una CPU nel simulatore;
- Definiremo dei registri ad uso generale;
- Vedremo come funziona l'indirizzamento a registro;
- Capiremo perché aumenta la complessità delle istruzioni.

## Prima di iniziare

- Accedere al moodle del corso;
- Scaricare Wombat2;
- Salvare il file nella cartella *SampleAssignments* di CPUSim (CPUSim4.0.11/SampleAssignments).

# Definizione di una nuova CPU

## Limitazioni di Wombat1:

- Un solo registro dati (accumulatore);
- Scrivere programmi anche semplici è "macchinoso" e richiede molti accessi alla memoria.

## Definizione di una nuova CPU

### Limitazioni di Wombat1:

- Un solo registro dati (accumulatore);
- Scrivere programmi anche semplici è "macchinoso" e richiede molti accessi alla memoria.

#### Possibile soluzione e benefici:

- Più registri dati ⇒ meno accessi alla memoria;
- Programmi più intuitivi.

# Definizione di una nuova CPU

#### Limitazioni di Wombat1:

- Un solo registro dati (accumulatore);
- Scrivere programmi anche semplici è "macchinoso" e richiede molti accessi alla memoria.

#### Possibile soluzione e benefici:

- Più registri dati ⇒ meno accessi alla memoria;
- Programmi più intuitivi.

# **Creiamo** una nuova **CPU** partendo da Wombat1:

- Aprire la CPU di esempio Wombat1;
- File  $\rightarrow$  Save Machine As  $\rightarrow$  Wombat2-test.cpu.

Possiamo modificare le specifiche attraverso il menu Modify.

# Definizione di un array di registri generici

- Modify → Hardware modules → RegisterArray;
- length=16 (numero di registri), width=16 (registri dati);
- I registri nell'array sono riferiti attraverso il loro indice (registro 0, registro 1,..., registro 15);
- 16 registri: 4 bit per l'indirizzamento (indirizzamento registro).

Non serve più l'accumulatore!

Momentaneamente non rimuoviamo ACC perché ridefiniremo "tutte" le operazioni che lo utilizzano, ma ragioniamo come se non ci fosse.

# ALU - definizione di nuovi registri

Che registri userà la ALU ora che non esiste più ACC?


- Possibile soluzione: registri dedicati;
- Definiamo i registri IN1, IN2 e OUT, di input e output per la ALU (registri dati)
  - Modify → Hardware modules → Register;
  - Fissiamo la lunghezza dei registri a 16 bit.

# ALU - microistruzioni

• Ridefiniamo la microistruzione di addizione in modo che utilizzi i nuovi registri dedicati (IN1 + IN2  $\rightarrow$  OUT);

## ALU - microistruzioni

- Ridefiniamo la microistruzione di addizione in modo che utilizzi i nuovi registri dedicati (IN1 + IN2 → OUT);
- Definiamo le microistruzioni per il **trasferimento**:




Nota: l'istruzione si trova in IR!

### Istruzioni

Come usare questi nuovi registri?

Definiamo una nuova operazione: ADD tra registri (dell'array)

addR regIn1 regIn2 regOut



Formato istruzione addR (serve un nuovo campo *registro* di 4 bit):

OPCODE	REG INPUT 1	REG INPUT 2	REG OUTPUT
4 bit	4 bit	4 bit	4 bit

## Altre istruzioni - load

L'istruzione addR occupa 16 bit, come tutte le istruzioni di **Wombat1**.

Proviamo ad immaginare una possibile definizione di loadR:

- Semantica: carica il contenuto di una cella di memoria in un registro;
- Quale registro? ⇒ serve un campo dati register;
- Quale cella di memoria? ⇒ serve un campo dati address.

Esempio di possibile formato per l'istruzione loadR:



Ma le istruzioni in Wombat1 hanno lunghezza fissata a 16 bit!

# Lunghezza istruzioni

Come fare per poter usare anche istruzioni più grandi?


#### Possibili soluzioni:

- Lunghezza variabile:
  - ogni istruzione può richiedere un numero di bit diversi (a seconda degli operandi e di quanto è frequente)
  - maggiore code density, non ci sono bit inutilizzati
  - decodifica complessa
- Formato ibrido o Mixed ogni istruzione ha una dimensione in un insieme limitato e predeterminato:
  - ARM: il processore può essere in modalità diverse, ognuna a lunghezza fissa
    - più decoder separati, ma semplici, e solo uno in funzione
  - Wombat2: la CPU fa il fetch dei primi 16 bit e decodifica l'istruzione (come in Wombat1);
    - nell'implementazione dell'istruzione stessa viene eseguito il fetch della parte mancante.


## Wombat 2

Ridefinire tutte le microistruzioni/istruzioni richiederebbe molto tempo!!

- Carichiamo la CPU Wombat2.cpu.
- Vediamo l'implementazione della loadR.



## Wombat2 - architettura



# Wombat2 - instruction set

Istruzione	Significato	Descrizione	
readR R1	input  o R1	Input from keyboard in R1	
writeR R1	R1  o output	Write value of R1	
multiplyR R1 R2 R3	$R1 \times R2 \rightarrow R3$	Multiply contents of two registers	
divideR R1 R2 R3	$R1 / R2 \rightarrow R3$	Divide contents of two registers	
subtractR R1 R2 R3	R1 - R2 → R3	Subtract contents of two registers	
addR R1 R2 R3	$R1 + R2 \rightarrow R3$	Add contents of two registers	
loadR R1 addr	Mem[addr]  o R1	Load word from memory in R1	
storeR R1 addr	R1  o Mem[addr]	Store word in memory from R1	
jmpzR R1 addr	If $R1 = 0$ jump to label	Conditional jump $(R1 = 0)$	
jmpnR R1 addr	If $R1 < 0$ jump to label	Conditional jump $(R1 < 0)$	
jump addr	jump to addr		
stop	stop execution		

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che calcola e stampa il valore assoluto di un intero ricevuto in input.

Ancora molto simile a Wombat1.

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che calcola il prodotto di due interi ricevuti in input usando somme.

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che calcola e restituisce il resto della divisione tra due interi ricevuti in input.

Esempio: input 34 e 7, produce in output 6 (i.e., 34 mod 7 = 6)

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che esegue il fattoriale di un numero ricevuto in input.

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che chiede di inserire da tastiera valori fintanto che non viene inserito un numero negativo. Infine stampa il massimo tra tutti i valori inseriti.