



# **CPUSim**

# Laboratorio di Architettura degli Elaboratori

Corso di Laurea in Informatica A.A. 2019/2020

Nicolo' Navarin Davide Rigoni nnavarin@math.unipd.it

14 dicembre 2020

#### **CPUSim**

- Scaricare il simulatore dal moodle del corso (CPUSim4.0.11.zip);
- Estrarre l'archivio (ricordatevi dove);
- Avviare il simulatore:
  - doppio click;
  - da console, posizionandosi nella cartella del simulatore, eseguire il comando (Nota: tutto sulla stessa riga):
    - macOS/Linux

```
java -cp .:richtextfx-0.6.10.jar:reactfx
-2.0-M4.jar -jar CPUSim-4.0.11.jar
```

Windows

```
java -cp .;richtextfx-0.6.10.jar;reactfx
-2.0-M4.jar -jar CPUSim-4.0.11.jar
```

# Nel laboratorio di oggi

- Impareremo come definire/modificare una CPU nel simulatore;
- Definiremo dei registri ad uso generale;
- Vedremo come funziona l'indirizzamento a registro;
- Capiremo perché aumenta la complessità delle istruzioni.

### Prima di iniziare

- Accedere al moodle del corso;
- Scaricare Wombat2;
- Salvare il file nella cartella *SampleAssignments* di CPUSim (CPUSim4.0.11/SampleAssignments).

## Definizione di una nuova CPU

### Limitazioni di Wombat1:

- Un solo registro dati (accumulatore);
- Scrivere programmi anche semplici è "macchinoso" e richiede molti accessi alla memoria.

### Definizione di una nuova CPU

#### Limitazioni di Wombat1:

- Un solo registro dati (accumulatore);
- Scrivere programmi anche semplici è "macchinoso" e richiede molti accessi alla memoria.

#### Possibile soluzione e benefici:

- Più registri dati ⇒ meno accessi alla memoria;
- Programmi più intuitivi.

## Definizione di una nuova CPU

#### Limitazioni di Wombat1:

- Un solo registro dati (accumulatore);
- Scrivere programmi anche semplici è "macchinoso" e richiede molti accessi alla memoria.

#### Possibile soluzione e benefici:

- Più registri dati ⇒ meno accessi alla memoria;
- Programmi più intuitivi.

## **Creiamo** una nuova **CPU** partendo da Wombat1:

- Aprire la CPU di esempio Wombat1;
- File  $\rightarrow$  Save Machine As  $\rightarrow$  Wombat2-test.cpu.

Possiamo modificare le specifiche attraverso il menu Modify.

# Definizione di un array di registri generici

- Modify → Hardware modules → RegisterArray;
- length=16 (numero di registri), width=16 (registri dati);
- I registri nell'array sono riferiti attraverso il loro indice (registro 0, registro 1,..., registro 15);
- 16 registri: 4 bit per l'indirizzamento (indirizzamento registro).

Non serve più l'accumulatore!

Momentaneamente non rimuoviamo ACC perché ridefiniremo "tutte" le operazioni che lo utilizzano, ma ragioniamo come se non ci fosse.

# ALU - definizione di nuovi registri

Che registri userà la ALU ora che non esiste più ACC?


- Possibile soluzione: registri dedicati;
- Definiamo i registri IN1, IN2 e OUT, di input e output per la ALU (registri dati)
  - Modify → Hardware modules → Register;
  - Fissiamo la lunghezza dei registri a 16 bit.

## ALU - microistruzioni

• Ridefiniamo la microistruzione di addizione in modo che utilizzi i nuovi registri dedicati (IN1 + IN2  $\rightarrow$  OUT);

### ALU - microistruzioni

- Ridefiniamo la microistruzione di addizione in modo che utilizzi i nuovi registri dedicati (IN1 + IN2 → OUT);
- Definiamo le microistruzioni per il **trasferimento**:




Nota: l'istruzione si trova in IR!

#### Istruzioni

Come usare questi nuovi registri?

Definiamo una nuova operazione: ADD tra registri (dell'array)

addR regIn1 regIn2 regOut



Formato istruzione addR (serve un nuovo campo *registro* di 4 bit):

OPCODE	REG INPUT 1	REG INPUT 2	REG OUTPUT
4 bit	4 bit	4 bit	4 bit

#### Altre istruzioni - load

L'istruzione addR occupa 16 bit, come tutte le istruzioni di **Wombat1**.

Proviamo ad immaginare una possibile definizione di loadR:

- Semantica: carica il contenuto di una cella di memoria in un registro;
- Quale registro? ⇒ serve un campo dati register;
- Quale cella di memoria? ⇒ serve un campo dati address.

Esempio di possibile formato per l'istruzione loadR:



Ma le istruzioni in Wombat1 hanno lunghezza fissata a 16 bit!

# Lunghezza istruzioni

Come fare per poter usare anche istruzioni più grandi?


#### Possibili soluzioni:

- Lunghezza variabile:
  - ogni istruzione può richiedere un numero di bit diversi (a seconda degli operandi e di quanto è frequente)
  - maggiore code density, non ci sono bit inutilizzati
  - decodifica complessa
- Formato ibrido o Mixed ogni istruzione ha una dimensione in un insieme limitato e predeterminato:
  - ARM: il processore può essere in modalità diverse, ognuna a lunghezza fissa
    - più decoder separati, ma semplici, e solo uno in funzione
  - Wombat2: la CPU fa il fetch dei primi 16 bit e decodifica l'istruzione (come in Wombat1);
    - nell'implementazione dell'istruzione stessa viene eseguito il fetch della parte mancante.


### Wombat 2

Ridefinire tutte le microistruzioni/istruzioni richiederebbe molto tempo!!

- Carichiamo la CPU Wombat2.cpu.
- Vediamo l'implementazione della loadR.



### Wombat2 - architettura



# Wombat2 - instruction set

Istruzione	Significato	Descrizione	
readR R1	input  o R1	Input from keyboard in R1	
writeR R1	R1  o output	Write value of R1	
multiplyR R1 R2 R3	$R1 \times R2 \rightarrow R3$	Multiply contents of two registers	
divideR R1 R2 R3	$R1 / R2 \rightarrow R3$	Divide contents of two registers	
subtractR R1 R2 R3	R1 - R2 → R3	Subtract contents of two registers	
addR R1 R2 R3	$R1 + R2 \rightarrow R3$	Add contents of two registers	
loadR R1 addr	Mem[addr]  o R1	Load word from memory in R1	
storeR R1 addr	R1  o Mem[addr]	Store word in memory from R1	
jmpzR R1 addr	If $R1 = 0$ jump to label	Conditional jump $(R1 = 0)$	
jmpnR R1 addr	If $R1 < 0$ jump to label	Conditional jump $(R1 < 0)$	
jump addr	jump to addr		
stop	stop execution		

#### Esercizio 1

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che calcola e stampa il valore assoluto di un intero ricevuto in input.

Ancora molto simile a Wombat1.

#### Esercizio 1 - Soluzione

```
readR 0 ; input -> R[0]
   stop
      ; termina esecuzione
neg: loadR 1 -uno ; M[-uno] -> R[1]
  multiplyR 0 1 0 ; R[0] * R[1] -> R[0]
  stop
      : termina esecuzione
-uno: .data 2 -1 ; il valore -1
```

## Esercizio 2

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che calcola il prodotto di due interi ricevuti in input usando somme.

#### Esercizio 2 - Soluzione

```
loadR 2 sum     ; M[sum] -> R[2]
     loadR 3 uno     ; M[uno] -> R[3]
ciclo: jmpzR 1 fine ; se R[1]=0, va a fine
     addR 2 0 2 ; R[2] + R[0] -> R[2]
     subtractR 1 3 1 ; R[1] - R[3] -> R[1]
     jump ciclo ; salta a ciclo
fine: writeR 2 ; output R[2]
               : termina esecuzione
     stop
sum: .data 2 0 ; somma parziale
uno: .data 2 1 ; il valore 1
```

#### Esercizio 3

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che calcola e restituisce il resto della divisione tra due interi ricevuti in input.

Esempio: input 34 e 7, produce in output 6 (i.e., 34 mod 7 = 6)

### Esercizio 3 - Soluzione

```
readR 0
readR 1
start: jmpnR 0 end
subtractR 0 1 0
jump start
end: addR 0 1 0
writeR 0
stop
```

### Esercizio 4

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che esegue il fattoriale di un numero ricevuto in input.

### Esercizio 4 - Soluzione

```
readR 0
       loadR 2 one
       multiplyR 0 2 1
       subtractR 0 2 0
start: jmpzR 0 end
       multiplyR 1 0 1
       subtractR 0 2 0
       jump start
end: writeR 1
       stop
one: .data 2 1
```

## Esercizio 5

Scrivere un programma ASSEMBLY per la CPU Wombat2 che chiede di inserire da tastiera valori fintanto che non viene inserito un numero negativo. Infine stampa il massimo tra tutti i valori inseriti.

### Esercizio 4 - Soluzione

```
loadR 0 zero
       readR 1
       loadR 2 zero
ciclo: jmpnR 1 fine
       subtractR 1 2 3
        jmpnR 3 nnm
       addR 1 0 2
nnm: readR 1
       jump ciclo
fine: writeR 2
       stop
zero: .data 2 0
```