(12)

Abbizmo le seguenti operazioni elementari tra insiemi: Sizno A, B insiemi. Allera:

AUB = {x: XEA O XEB} Unione
o inclusivo

AnB = {x: x ∈ A e x ∈ B} intersezione

A\B = {x: X&A e X&B} difference

AAB = {x &: O XEA O XEB} differenza Simmetrica

Note: AAB = (AUB) \ (AnB)

Relazioni fondamentali:

A C B se e solo se V XEA: XEB

A > B se e solo se V x & B: X & A.

A = B se e solo se AcB e BcA.

Notazione: "c", "c" equivalenti. Per l'incusione stretta:
A S B se e solo se A C B e A & B.

Spesso stremo un insiene di riterimento No + D; gli insiemi di interesse serenno sottoinsiemi di Ar.

Se A C Ar definizmo il complementere di A (vispetto = Nr) come medizate

Ac = NIA.

Si possono considere unioni e intersezioni zabitarie:

Sizno Ai, iet, insiemi, 7 # Ø. Allora

 $UA = \{x : \exists i \in 7 : x \in A_i\}$ whiche

A = {x: Fie7: xeA;} intersezione

Ba Leggi di De Morgan: Se A: E No peragni ici

allora

(UA:) = A:

ict

ict

ict

 $\left(\bigcap_{i\in\mathcal{I}}A_{i}\right)^{C}=\bigcup_{i\in\mathcal{I}}A_{i}^{C}$

Complementare corrisponde alla negazione logica,

U corrisponde a "esiste" I, A corrispondere a "perogni" V.

Utile i Funzioni indicatrici

Sizno A, B c N. Le funcione indicatrice di A

(vispetto = N) è dete de

$$\frac{1}{A}(x) = \begin{cases}
1 & \text{se } x \in A, \\
0 & \text{se } x \in A
\end{cases}$$

In termini di funzioni indicatrici abbiemo, ad esempio,

a)
$$L_A \leq L_B$$
 se e solo se $A \leq B$

nel senso che $L_A(x) \leq L_B(x)$ $\forall x \in N$

$$e)$$
 $\perp_{A \setminus B} = \perp_{A} - \perp_{A} \cdot \perp_{B}$.

Per successioni di insiemi si possono definire i limiti superiore e interiore (se esistono).) Siz (An)new una successione di insiemi.

Det.:

| limite superiore di (An) new è dato da

limite pariore di (An) new è dato da

| limite interiore di (An) new è dato da

Note: * Analogie con il linsup, limint per i numori in R

limint An @ limsup An

Se An EN per agni nell, allows

(limint An) = limsup An.

Interpretazione "logica":

lim sup An = {x: Y KEM] manuna en XEAn

lim int An = {x:] KEN Y n > K: XEAn}.

Siz (An) une successione di instemi.

Allorz si definiscono i limiti superiore e infañore mediante

Limsup An = AU An.

limint An = U A An

Kew n>K

Note: limint An & limsup An

Det: le some Si dice che (An)now

converge se limint An = liming An

la questo ceso: spirateme l'insieme

A = liminf An = limsop An

si dice il (imite di (An)nem in simboli

lin An = A.

Esempio:

Se (An)_new vnz successione crescente,

cioè An Anne VneIN, zllore

(An)_new converge e

lim An = U An = sup An

Se (An) new è une successione decresente, cioè An 2 Ant, VneW, ellore (An) new converge e

lim An = MAn = int An.