
# FUNZIONI


cap. 7 del testo

# necessità di strutturare i programmi




#### Funzioni

Una funzione è un pezzo di programma con un nome. Essa viene eseguita tramite l'invocazione del suo nome.



funzione che calcola il più grande divisore di un naturale x dato:

```
int divisore(int x)
int y=x/2;
while (x \% y != 0)
return y;
```



trova il massimo numero primo più piccolo o uguale a z dato

```
int primo(int z) {
  int k=z;
  while(k>1 && ! (divisore(k) == 1))
      k--;
  return k; }
```

invoca la funzione divisore

#### parametri

definizione:

T F(T1 x1, T2 x2, ....Tn xn) formali


invocazione:

 $\dots F(b1,b2,\dots,bn)$  attuali

b1 dovrebbe avere tipo T1, b2 tipo T2,..., bn tipo Tn

altrimenti ..... conversioni

passaggio dei parametri: attuali - formali




il parametro attuale è un valore che diventa l'R-valore di x

## passaggio dei parametri per valore

```
int F(int a, double b) {.....return v;}
   main()
    int x=10; double y=3,14;
    int z=F(x,y); //invocazione
RAM
```

### passaggio dei parametri PER VALORE



- •se il tipo del valore di bi è Ti, facile
- •se è diverso ?

conversione automatica e non ci sono scelte

#### **PERICOLO**

quando una funzione non restituisce alcun risultato, dobbiamo dichiarare che il suo tipo di ritorno è

void

non esistono valori di tipo void

void  $F(\ldots)$ ;

se definiamo F(...) senza specificare il tipo di ritorno, allora è implicitamente int

```
//PRE=(a e b > 0 e a > = b)
int MCD(int a, int b)
int r=a % b;
while(r>0)
  { a=b; b=r; r=a%b;}
return b;
int mcm(int a, int b)
return (a*b) / MCD(a,b);
```

#### 2 funzioni

le funzioni viste finora hanno una caratteristica

se abbiamo

void f(int x, double y) {.....}

int x = 10; double y=3,14;

f(x,y);

dopo l'invocazione x e y restano inalterati

si chiama assenza di side-effect

passaggio dei parametri per valore: no side effect

```
int F(int a, double b) {a=a*b; return a;}
main()
 int x=10; double y=3,14;
 int z=F(x,y); //x e y non cambiano
```

RAM

potremmo anche fare;
int F(int a, double b) {a=a\*b; return a;}
main()
{
 int x=10; double y=3,14;

ma funziona solo con 1 variabile

x=F(x,y);

per avere side-effect: passiamo (per valore) puntatori

anziché passare alla funzione F per valore x e y, passiamo per valore il puntatore a x e quello a y


quindi avremo: void F(int \* a, double\* b);

per un parametro formale con tipo int \* x
il corrispondente parametro attuale deve fornire
l'indirizzo di una variabile intera
cioè un'espressione che ha un valore di tipo int \*
e lo stesso per double\*

```
void F(int * a, double* b)
{
    *a=(*a) * (*b);
}
```

invocazione

F(&x, &y);



```
void F(int *a, double* b)
```

```
*a=(*a)*(*b);
*b=(*b)+4,2;
```

$$*b = (*b) + 4,2;$$

# altro modo per avere side-effect: passaggio dei parametri per riferimento

```
void f(int & x) \{x=x^2;\}
main()
int A=10;
f(A);
} // qui A=20
                              x è passato per
```

riferimento => x è un alias di A


```
void g(int x, int & y)
\{ x=y+1; \}
main()
int A=10;
g(A,A);
} // valore di A?
```

```
e se ?

void g(int x, int & y)
{ x++; y++;}
```

i parametri passati per riferimento mettono in comune una variabile tra chiamante e chiamato





può servire in entrambe le direzioni è diverso per i puntatori passati per valore ? e ha senso passare un puntatore per riferimento?

e...

#### esercizio:

```
char x='a', y='b';
F(x,y);
```

come deve essere  $? F(?,?)\{??\}$