

### FUNZIONI

cap. 7 del testo

### i programmi hanno questa struttura




Una funzione è un pezzo di programma con un nome. Essa viene eseguita tramite <u>l'invocazione</u> del suo nome.



esempio

funzione che calcola il più grande divisore proprio di un naturale x dato



```
int divisore(int x) //PRE=(x definito)
     int y=x/2;
     while (x \% y != 0)
          y=y-1;
     return y;
Post=(restituisce il max divisore di x)
```

invocazione della funzione divisore: calcolo del massimo numero primo più piccolo o uguale a z


```
int primo(int z)
                        parametro attuale
{int k=z;
while (k>1 & k ! (divisore(k) == 1))
     k--;
return k;
R=(1 \le k \le z) \& (in [k+1..z] non ci
sono primi)
```

# parametro attuale divisore(k)

parametro formale int divisore (int z) {.....}

dovrebbero avere lo stesso tipo insomma k dovrebbe avere valore int


altrimenti, si converte a int non c'è scelta in generale ci sono molte invocazioni di una funzione



il parametro attuale è un valore che diventa l'R-valore di x

#### passaggio dei parametri per valore

```
int F(int a, double b) {......}
   main()
    int x=10; double y=3,14;
    int z=F(x, y); //invocazione
RAM
```



qualunque cosa succeda ad a e b non ha alcun effetto su x e y

la funzione non produce side-effects

si possono definire <u>puntatori</u>, cioè variabili il cui valore è l'L-valore di altre variabili

int 
$$x=0$$
, \*p=&x

l'R-valore di p è l'L-valore di x

\*pèx

in \*p, \* dereferenzia p e ottiene l'oggetto puntato, cioè x

si possono definire anche riferimenti.

```
int y=1;
int & z = y;
```

z e y hanno lo stesso L-valore e lo stesso R-valore int x=18, &y=x; indica che y è alias di x


mostra che x e y hanno lo stesso R- ed L-valore. Sono la stessa variabile, e quindi, cambiando uno cambia anche l'altro


#### effetti collaterali con puntatori

int F(int\*a, double \*b) {.....}

invocazione F(&x, &y)

per valore





$$*a \equiv x$$

 $*b \equiv y$  quindi è facile modificare x e y

#### effetti collaterali con riferimenti

int F(int & a, double & b) {.....}

invocazione F(x, y)

x e y sono passate per riferimento

 $x\equiv a$   $y\equiv b$ 

RAM

10 |3,14

è come se F
possedesse x e y, ma
li chiama a e b
sono alias

attenzione: \* e & hanno 2 significati:

- nelle dichiarazioni int \* p; indica che p è un puntatore a intero,
- nelle espressioni \*p dereferenzia p e ottiene l'oggetto puntato,
- nei parametri formali char & x indica che x è passato per riferimento,
- in &x è un operatore che calcola l'L-valore di x

```
void g(int x, int & y)
{ x++; y++; }
main()
int a=10;
g(a,a); \}
// valore di A?
```

```
e se ? void g(int \hat{x}, int \hat{x} y) \{x++;y++;\}
```

#### 2 modalità di passaggio dei parametri

per riferimento per valore parametri attuali espressioni variabili può servire in entrambe le direzioni

- il passaggio per riferimento è diverso dai puntatori passati per valore ?
- e ha senso passare un puntatore per riferimento?
- e...

gestione in memoria delle variabili delle funzioni supponiamo che il main invochi f(z,w) int f(int x, float y)

```
G(a,b)
double G(char c, double d)
```

z pila dei Record di Attivaz iione (RA)

dati automatici

#### esercizio

```
char x='a', y='b';
F(x,y);
```

// qui vogliamo che x=='b' e y=='a'

come deve essere ? F(?,?){??}

```
//PRE=(a e b > 0 e a > = b)
int MCD(int a, int b)
int r=a % b;
while (r > 0)
  { a=b; b=r; r=a%b;}
return b;
int mcm(int a, int b)
return (a*b) / MCD(a,b);
```

# 2 funzioni interessanti