PPP e le ADSL



- PPP si usa in due varianti primarie
- Le varianti sono
 PPPoE (PPP over Ethernet) e
 PPPoA (PPP over ATM)
- "over" = incapsulano PPP dentro flussi (frames...) Ethernet ed ATM

Quindi...

- ◆PPP → PPPoE / PPoA → Ethernet / ATM
- Ma la situazione è più complessa
- Flusso dati 1: dal computer al router
- Flusso dati 2: dal router al modem
- Flusso dati 3: dal modem al provider

Ma neanche così è finita...

- Flusso 3: dal modem "al provider"...?
- Flusso 3: dal modem al primo DSLAM ("Digital Subscriber Line Access Multiplexer")
- Flusso 4: dal primo DSLAM fino a qualche punto del provider, dove...
- Flusso 5: ci si collega alla rete Internet

Nei flussi "lato provider"...

- Ci possono essere (almeno) due tecnologie, quella ATM appunto e quella Ethernet
- Molto spesso, il primo tratto è ATM e l'ultimo (più vicino a Internet) Ethernet

ATM

- Asynchronous Transfer Mode
- Analogo di HDLC ma nato per telefonia/bancomat etc e non per Internet, gestisce controllo di flusso con sliding windows (16 "spicchi"), errordetection (CRC-8), e indirizzamento

Indirizzamento ATM

- Doppia gerarchia, cammini ("path") e canali ("channel")
- Che sono le due etichette VPI e VCI
 che vediamo nelle configurazioni ADSL...
 (VPI = Virtual Path Identifier,
 VCI = Virtual Channel Identifier)
- ♦ → terminologia: Virtual Channel → ATM
 è connection-oriented

Dopodiché...

- ... Anche ATM, come PPP, viene concretamente embeddato dentro altri pacchetti
- Giacché appunto si tratta di canali in multiplex e quindi c'è interazione con altri flussi dati

LLC o VC-MUX

- LLC = Logical Link Control VC-MUX = Virtual Connection Multiplexing
- In sintesi:
 LLC = protocolli multipli per canale
 VC-MUX = un solo protocollo per canale

Quindi ricapitolando...

- Flusso dati 1: dal computer al router (es. PPPoE PPP -> PPPoE -> Ethernet)
- Flusso dati 2: dal router al modem (es. PPPoA Ethernet -> ATM)
- Flusso dati 3: dal modem al provider (es. PPPoA ATM -> LLC / VC-MUX)
- Flusso dati 4: dal provider ad un punto interno
- ♦ Flusso 5: dal punto interno a Ethernet (→ ricostruzione flusso Ethernet)...
- Flusso 6: ... a Internet!

E notate, parentesi...

Se di mezzo c'è internet wireless (wi-fi o via telefonia mobile) la situazione si fa ancora più complessa (!)

Ergo...

- L'MTU di PPP interagisce con tutti gli altri protocolli in tutti i flussi in atto
- Quindi occorre stare bene attenti a sapere esattamente cosa si fa quando si cambia...!

Ricordiamo...



- Intuizione generale sull'MTU:
- ◆MTU grande → pacchetti più grandi → meno overhead → più banda
- (Va bene se il canale ha pochi errori)
- ♦MTU piccolo → pacchetti più piccoli → più overhead → meno banda
- (va bene se il canale ha molti errori)

Quelo



Situazione pratica ADSL



- Caso ideale: linea senza errori
- ◆ → MTU grande!!! © ©
- Ma, diminuendo l'MTU sotto certe soglie critiche, la banda migliora (!!)
- ◆ Deriva tutto dall'interazione con gli altri flussi

E notate...

- ... Che qui siamo solo dentro allo strato data-link (!)
- C'è poi da considerare tutta l'interazione con gli strati superiori (pensate ad Internet..)
- In ogni caso ci torneremo quando avremo altre nozioni che ora ci mancano (come minimo, *Ethernet*!!)

Torniamo al volo...

Alla visione più vicina a PPP, e quella più comune: PPPoE



PPPoE: ciclo iniziale

- La connessione all'ADSL inizia così:
- Il nostro computer/modem invia un frame PPPoE (Active Discovery Initiation), col suo indirizzo fisico (MAC)
- Ogni servizio ADSL (in gergo, concentratore di accessi, DSL-AC) disponibile risponde con un PADO (PPPoE Active Discovery Offer) in cui dà il proprio indirizzo, e si "offre" per la connessione...

PPPoE: ciclo iniziale (cont.)

- Il nostro computer risponde con un PADR (PPPoE Active Discovery Request) in cui segnala il servizio ADSL che ha scelto
- Il servizio fa l'ACK usando un frame PADS (PPPoE Active Discovery Sessionconfirmation)
- (Alla fine, la connessione è terminata da un frame PADT, PPPoE Active Discovery Termination)

Competizione e "lock-in"!!!







I protocolli multiaccesso

- Finora abbiamo visto il caso point-topoint, in cui c'è uno che parla e uno che ascolta, ed un canale tutto per loro
- Ovviamente, ci sono molti altri contesti in cui queste assunzioni non sono valide, e ci sono molte entità diverse

che vogliono usare lo stesso canale per parlarsi

I contention systems

Sono quei sistemi di comunicazione multipla in cui c'è un unico canale condiviso da molti, e si possono creare contenziosi (contentions)



Assunzioni?

Prima di vedere quali sono i problemi del multiaccesso, occorre come al solito stabilire le regole del gioco, cioé che assunzioni facciamo (occorre sempre definire per bene il problema prima di poi trovare le soluzioni...!)



Assunzioni

◆ Station Model ("modello a stazione"): sono le entità che trasmettono. Dopo che hanno iniziato la trasmissione di un frame, non fanno altro finchè non è stato trasmesso



Assunzioni

- Single channel: c'è un canale singolo disponibile per tutti
- Collision: se due frame si sovrappongono, c'è una collisione e sono inutilizzabili (quindi, niente cose tipo CDMA in questo gioco)

Assunzioni: sul TEMPO

- O continuo (non c'è un orologio centrale),
- Oppure slotted (a intervalli)



Assunzioni

- Sul carrier (il mezzo di trasporto):
- Carrier sense (una stazione può vedere se il canale è in uso, prima di

tentare una trasmissione)

No Carrier sense (una stazione non può analizzare il canale finchè non lo usa)





