# Appunti di sistemi operativi

Appunti per il corso universitario di sistemi operativi, riferito a sistemi Unix/Windows. Si discute su problemi di sincronizzazione, memoria e scheduling dei processi.

## Intel® Core™ vPro™

Aggiorna il PC con il nuovo processore Intel® Core™ vPro™ oggi! www.lntel.com/it/Vpro

Annunci Google

#### **ARGOMENTI**

**INTRODUZIONE** 

INPUT/OUTPUT

GESTIONE DEI PROCESSI

ALGORITMI DI SCHEDULING

SCHEDULING MULTI CPU

SISTEMI REAL TIME

SCHEDULING SU LINUX

SCHEDULING SU WINDOWS

OPERAZIONI SUI PROCESSI

COMUNICAZIONE TRA PROCESSI


THREAD

SINCRONIZZAZIONE TRA PROCESSI

> GESTIONE MEMORIA

## INPUT/OUTPUT

**controller** = processore dedicato all'I/O (si occupa di gestire un componente del calcolatore, sollevando quindi da tale compito la CPU)




**interrupt** = segnale mandato alla CPU; può essere causato da:

eventi **interni** (trap) = causati da istruzioni / errori -> eccezioni

eventi **esterni**: es. dai controller di periferica -> interruzioni (vengono chiamati interrupt asincroni)

**trap** = chiamate al sistema operativo (al supervisore) delle istruzioni che richiedono un servizio dal S.O.


in un sistema ben progettato non possiamo fare I/O senza passare attraverso il sistema operativo; il motivo per cui viene fatta l'interruzione è per tenere separati i livelli programma e sistema operativo



Il programma è in **modalità utente**, nel momento in cui avviene un interruzione il processore passa automaticamente in **modalità kerne**l

in particolare, quando c'è un interruzione:

- 1. programma fa chiamata a sistema
- 2. viene generato un segnale hardware che fa passare la CPU in modalità kernel
- 3. viene eseguito l'handler
- 4. la CPU torna in modalità utente
- 5. continua l'esecuzione del programma



potrei farlo come una chiamata a procedura ma non avrei la stessa protezione (avveniva nel DOS: potevo comunicare con l'hardware senza passare per il S.O.)

Il meccanismo delle modalità serve a **proteggere le parti sensibili** del sistema: in modalità utente non si possono eseguire **istruzioni "privilegiate"**, ossia **istruzioni che possono causare danni allo stato del sistema**, come ad es. le istruzioni di l/O eseguite direttamente sull'hardware; in modalità kernel invece, posso eseguire tutto ciò che voglio

#### Fasi di una chiamata:


- 1. la prima cosa che l'hardware deve fare è **salvare** (lo copia) il PC (program counter), il PSW (program status word)
- 2. viene invocato l'handler (che sovrascrive il PC e il PSW) che:
- salva i registri
- · gestisce la syscall
- ripristina i registri
- invoca "fine interruzione" (istruzione macchina che ripristina PC e PSW e fa il fetch dell'istruzione successiva)

## **EVENTI ESTERNI**

I/O sincrono = il programma attende il completamento dell'I/O

#### I/O asincrono:

- 1. normale esecuzione
- 2. parte trap
- 3. viene eseguito un gestore
- 4. parte l'I/O (nel frattempo l'esecuzione continua)
- 5. finisce I'I/O
- 6. parte un interrupt asincrono
- 7. viene eseguito un gestore di fine I/O
- 8. si ritorna all'esecuzione del programma principale




#### **CASI IN PARTICOLARE:**


un programma esegue una write -> parte un gestore -> inizia l'I/O

supponiamo che parta un'altra write: il controller è occupato -> mette la richiesta in una coda (FIFO) e continua il suo lavoro, le varie richieste verranno eseguite guindi in ordine

se parte una read sono costretto a fermare l'esecuzione e attendere che le istruzioni precedenti vengano completate -> perdo i vantaggi della gestione asincrona dell'I/O (è qui che ho bisogno della multi-programmazione, che mi permette di eseguire un altro job)



considerando due write che vengono eseguite in successione potrebbe esserci il rischio di sovrascrivere i valori salvati durante l'esecuzione della prima write; quindi abbiamo bisogno di uno **stack**, e anziché salvare i valori andremo ad eseguire delle push (e successivamente delle pop per ripristinarli), questo avviene in hardware!!



una soluzione per gestire strutture dati in modo corretto è dare **differenti priorità alle varie interruzioni** (buona per i sistemi **real-time**)

un'altra è la "disabilitazione delle interruzioni" = durante la gestione di un interruzione vengono disabilitate le altre (soluzione più semplice per i sistemi all-purpose)

quando arriva un'interruzione durante la gestione di un'altra interruzione, il S.O. o decide di metterla in coda (e in questo caso bisognerà

cercare di ridurre il più possibile i tempi di gestione) oppure può gestire l'annidamento

questa seconda scelta crea problemi di coerenza (mutua esclusione sulle strutture dati del S.O.) -> devo avere meccanismi di sezione critica non con semafori (perché sto gestendo strutture dati del S.O. stesso) -> utilizzerò quindi busy waiting con istruzioni hardware (come test and set)

### ARCHITETTURE DI PROTEZIONE

parte hardware che permette di proteggere il sistema (e l'esecuzione stessa dei programmi)

- differenziare le modalità di esecuzione della CPU
- porre dei limiti alla zona di memoria che possiamo vedere: abbiamo 2 registri, BASE e BOUND (l'accesso a questi è un istruzione privilegiata) che indicano quale parte di memoria è visibile al programma; quando il programma accede alla memoria, se l'accesso avviene in una zona non assegnata dal sistema operativo, viene interrotto e parte una trap (darà un messaggio di errore); nel caso di più programmi in esecuzione, il sistema aggiorna i registri BASE e BOUND a quelli del programma attualmente in esecuzione

## **TEMPO DI CPU**

in un sistema batch:

job1, job2, job3...

tecniche:

se un job si ferma il sistema si blocca

per evitare questo utilizzo un interrupt timer: allo scadere di un timer viene inviato un interrupt (devo caricare il timer con un tempo appropriato altrimenti rischio di interrompere un job che non è in stallo ma semplicemente lungo)

in un sistema time-sharing quando un processo va in loop, il sistema continua ad eseguirlo ma esegue anche gli altri programmi, quindi il sistema rallenta ma non si blocca

continua..

Ritorna sopra | Home page | Xelon