
# Sistemi Operativi Ricapitolazione di Concetti di Base

Docente: Claudio E. Palazzi cpalazzi@math.unipd.it

### Gerarchia fisica di memoria – 1




E i solid state disk?

### Gerarchia fisica di memoria – 2

- I registri sono interni alla CPU; dimensione:
  - 32 bit su processori a 32-bit
  - 64 bit su processori a 64-bit
- La cache è controllata da hw ed è suddivisa in blocchi chiamati line con ampiezza tipica 64 B
  - L1 dentro la CPU, L2 adiacente alla CPU
    - L2 condivisa (Intel) o propria di ciascun core (AMD)?
  - Hit (2 cicli di clock), miss (memoria)
  - Write through, copy back
- I dischi magnetici hanno capienza 100 volte superiore e costo/bit 100 volte inferiore rispetto alla RAM
  - Ma per tempo di accesso 1000 volte peggiore


### Gerarchia fisica di memoria – 3



# Programmi e Memoria

- CMOS è una memoria volatile ma alimentata da una piccola batteria
  - Memorizza ora e da quale disco fare boot
  - Memorizza impostazioni BIOS diverse da default
- Interazione memoria-programmi:
  - Come proteggere I programmi tra loro e il kernel dai programmi
  - Come gestire la rilocazione
  - Quando si compila un programma non si sa in che area della memoria verrà caricato (indirizzi da 0 a ...)
    - Soluzione hardware, due registri (base e limite)
    - Verifica e somma base+indirizzo costa qualche ciclo di CPU

## Vista logica della RAM – 1





## Vista logica della RAM – 2

- Nella sua forma più rudimentale la ripartizione della RAM tra processi distinti utilizza 2 registri speciali
  - Base e limite, i cui valori formano parte importante del contesto del processo
  - L'allocazione del processo in RAM richiede rilocazione della sua memoria virtuale
- In generale la gestione dello spazio di memoria virtuale dei processi utilizza un dispositivo di MMU (Memory Management Unit) logicamente interposto tra CPU e memoria
  - Sotto la responsabilità del Sistema Operativo
- Attenzione: a ogni context switch la cache è piena di dati del processo precedente

### Trattamento delle interruzioni – 1

- 1. Driver dice a controller cosa fare
- 2. Segnale "finito" su certe linee bus
- 3. Imposta pin in CPU
- 4. Mette nome dispositivo su bus





Interrupt vector ha indirizzo di Interrupt handler

Attivazione di un dispositivo di I/O Gestione delle interruzioni


### Trattamento delle interruzioni – 2

- L'uso delle interruzioni per l'interazione con i dispositivi evita il ricorso al polling
- L'interazione tipica avviene in 4 passi successivi come illustrato in figura
  - 1. Il gestore del dispositivo programma il controllore di dispositivo scrivendo nei suoi registri di interfaccia
  - 2. Il controllore agisce sul dispositivo e poi informa il controllore delle interruzioni
  - 3. Il controllore delle interruzioni asserisce un valore (*pin*) di notifica verso la CPU
  - 4. Quando la CPU si dispone a ricevere la notifica il controllore delle interruzioni comunica anche l'identità del dispositivo
    - Così che il trattamento dell'interruzione sia attribuito al gestore appropriato

### Trattamento delle interruzioni – 3

- All'arrivo di una interruzione
  - I registri PC (Program Counter) e PSW (Program Status Word) sono posti sullo *stack* del processo corrente
  - La CPU passa al "modo operativo protetto"
  - Il parametro principale che denota l'interruzione serve come indice nel vettore delle interruzioni
    - Così si individua il gestore designato a servire l'interruzione
  - La parte immediata del gestore esegue nel contesto del processo interrotto
    - La parte del servizio meno urgente può essere invece differita e demandata a un processo dedicato

## Pentium: architettura fisica – 1



Ricapitolazione di concetti base


Sistemi Operativi - C. Palazzi

### Pentium: architettura fisica – 2

- ISA bus (Industry Standard Architecture, 8.33 MHz, 2B/ciclo, 16.67 MB/s)
  - Non più usato
- **SATA**: I(1,5 Gbit/s), II(3 Gbit/s), III(6 Gbit/s)
- **PCI** bus (Peripheral Component Interconnect, 66 MHz, 8 B/ciclo, 528 MB/s)
  - Di vecchia concezione ma dotato di connettori per una grande varietà di dispositivi
  - PCI Express: 1.x 4GBB/sec, 2.x 8GB/sec, 3.x 16GB/sec
- Memory bus (100 Mhz, dedicated)
  - 1333Mhz è attualmente lo standard per le DDR3
- USB bus (Universal Serial Bus)
  - USB 1.0: 1.5 Mbit/s
  - USB 1.1: 12 Mbit/s
  - USB 2.0: 480 Mbit/s
  - USB 3.0: 4.8 Gbit/s
  - Per l'interconnessione di dispositivi lenti (tastiera, mouse), con 4 linee delle quali 2 di alimentazione del dispositivo
  - Unico device driver
  - Bus con singolo master centrale predefinito che interroga @ 1 ms i dispositivi collegati (collegabili)
- SCSI bus (Small Computer System Interface, ≤ 160 MB/s)
  - Per l'interconnessione di dispositivi veloci (dischi veloci, un tempo anche scanner)

# Plug & Play (Pray?)

- Intel e Microsoft
- Prima ogni scheda I/O aveva un livello di interrupt fisso e un indirizzo fisso per i registri
  - Se si acquistavano due dispositivi con lo stesso valore di interrupt?
- Con Plug & Play, il sistema assegna centralmente i livelli di interrupt e gli indirizzi di I/O e poi li rivela alle schede




### **BIOS**

- BIOS (Basic Input Output System)
  - Contiene sw a basso livello per la gestione di I/O
  - Viene caricato all'avvio del computer
  - Verifica quanta RAM e quali dispositivi base (tastiera,ecc) sono presenti
  - Fa scan dei bus ISA e PCI per rilevare dispositivi ad essi connessi
    - I dispositivi vecchi (prima di plug & play, detti legacy) sono rilevati e registrati
    - Vengono registrati anche i dispositivi plug & play
    - Se ci sono nuovi dispositivi dall'ultimo avvio, questi vengono configurati (assegnati livelli di interrupt e indirizzi I/O)
  - Determina il dispositivo di boot dalla lista in memoria CMOS

### **BOOT**

- Il primo settore del dispositivo di boot viene letto in memoria ed eseguito
  - Contiene un programma che esamina la tabella di partizione e determina quale partizione sia attiva
  - Da tale tabella, viene caricato un secondo boot loader
    - Legge il sistema operativo dalla partizione attiva e lo esegue
  - Il sistema operativo interroga il BIOS per ottenere informazioni sulla configurazione del sistema
    - Per ogni dispositivo controlla l'esistenza del driver
      - Se non c'è chiede di inserire CD o Floppy
      - Se ci sono li carica nel kernel
  - Poi, esegue varie inizializzazioni ed esegue programma iniziale (login, GUI)

### Chiamate di sistema – 1



### Chiamate di sistema – 2

- La maggior parte dei servizi del Sistema Operativo sono eseguiti in risposta a invocazioni esplicite di processi
  - Chiamata di sistema
- Le chiamate di sistema sono nascoste in procedure di libreria predefinite
  - L'applicazione non effettua direttamente chiamate di sistema
  - La procedura di libreria svolge il lavoro di preparazione necessario ad assicurare la corretta invocazione della chiamata di sistema
- La prima istruzione di una chiamata di sistema (trap) deve attivare il modo operativo privilegiato
  - Inizia esecuzione ad un indirizzo prefissato del kernel
  - Il parametro della chiamata designa l'azione da svolgere e la convenzione per trovare gli altri eventuali parametri
  - Il meccanismo complessivo è simile a quello già visto per il trattamento delle interruzioni
    - Le interruzioni sono asincrone
    - Le chiamate di sistema invece sono sincrone

### Chiamate di sistema – 3

- 1. Il programma applicativo effettua una chiamata di sistema
  - (2.-3.) Prima pone sullo stack i parametri secondo una antica convenzione C/UNIX
- 4. Poi invoca la procedura di libreria corrispondente alla chiamata
- 5. Questa pone l'ID della chiamata in un luogo noto al S/O
- Poi esegue l'istruzione trap per passare all'esecuzione in modo operativo privilegiato
- 7. Il S/O individua la chiamata da eseguire
- 8. La esegue
- 9. Poi ritorna al chiamante oppure a un nuovo processo
- 10. Ritorna come farebbe da return di procedura
- 11. Cancella dati nello stack facendo avanzare il puntatore

## Alcune Chiamate di Sistema (POSIX)

**Process management** 

Call	Description		
pid = fork()	Create a child process identical to the parent		
pid = waitpid(pid, &statloc, options)	Wait for a child to terminate		
s = execve(name, argv, environp)	Replace a process' core image		
exit(status)	Terminate process execution and return status		

File management

- no management				
Call	Description			
fd = open(file, how,)	Open a file for reading, writing or both			
s = close(fd)	Close an open file			
n = read(fd, buffer, nbytes)	Read data from a file into a buffer			
n = write(fd, buffer, nbytes)	Write data from a buffer into a file			
position = lseek(fd, offset, whence)	Move the file pointer			
s = stat(name, &buf)	Get a file's status information			

## Alcune Chiamate di Sistema (POSIX)

#### **Directory and file system management**

Call	Description			
s = mkdir(name, mode)	Create a new directory			
s = rmdir(name)	Remove an empty directory			
s = link(name1, name2)	Create a new entry, name2, pointing to name1			
s = unlink(name)	Remove a directory entry			
s = mount(special, name, flag)	Mount a file system			
s = umount(special)	Unmount a file system			

#### **Miscellaneous**

Call	Description			
s = chdir(dirname)	Change the working directory			
s = chmod(name, mode)	Change a file's protection bits			
s = kill(pid, signal)	Send a signal to a process			
seconds = time(&seconds)	Get the elapsed time since Jan. 1, 1970			


# System Calls (1)

Una shell base tramite fork (UNIX):

```
while (TRUE) {
                                                              /* repeat forever
  type_prompt();
                                                     /* display prompt */
                                                     /* input from terminal */
  read_command (command, parameters)
if (fork() != 0) {
                                                     /* fork off child process */
  /* Parent code */
  waitpid( -1, &status, 0);
                                                     /* wait for child to exit */
} else {
  /* Child code */
  execve (command, parameters, 0);
                                                     /* execute command */
```


## System Calls (2)

Address (hex)




Processi in memoria hanno 3 segmenti: testo, dati, stack

### Struttura monolitica



- Un'architettura monolitica non ha struttura
  - II S/O è una collezione "piatta" di procedure
    - Ognuna delle quali può chiamarne qualunque altra
    - Nessuna forma di information hiding
  - II S/O è un singolo .o che collega tutte le procedure che lo compongono
- L'unica struttura riconoscibile in essa è data dalla convenzione di attivazione delle chiamate di sistema
  - Parametri messi in un posto preciso (stack) e poi esegue trap

- Organizzazione di base:
  - 1. Programma principale che invoca le procedure di servizio richieste;
  - 2. Insieme di procedure che eseguono le system call;
  - 3. Insieme di procedure di utilità che sono di ausilio per le procedure di servizio.
- Generalizzazione è la struttura a strati (layers)
  - THE system (Dijkstra '68)




### Sistema a macchina virtuale


- Primi anni '70
  - VM/370 sviluppato da IBM Scientific Center,
     Cambridge, Massachussets per fornire time sharing su sistemi batch dell'azienda
  - Basato sull'intuizione che un S/O a divisione di tempo in realtà realizza 2 fondamentali funzioni
    - 1. Multiprogrammazione
    - 2. Virtualizzazione dell'elaboratore fisico
  - Separandole e ponendo 2. alla base si possono offrire copie identiche di "macchine virtuali" (copie dell'hardware) a <u>S/O distinti</u> che realizzano 1. secondo un criterio loro proprio

- CMS (Conversational Monitor System)
  - S/O interattivo a divisione di tempo mono-utente
  - Esegue sopra una macchina virtuale realizzata da VM/370
- L'idea della virtualizzazione di elaboratori logici o fisici ha avuto notevole seguito
  - Intel: modo 8086 virtuale su Pentium
  - MS Windows & co.: ambiente virtuale di esecuzione MS-DOS
  - JVM: architettura portabile di elaboratore logico

### Struttura di tipo cliente-servente



### Struttura distribuita



- L'architettura di S/O a modello cliente-servente è anche detta a micro-kernel
- L'idea portante è di limitare al solo essenziale le responsabilità del nucleo delegando le altre a processi di sistema nello spazio di utente
  - I processi di sistema sono visti come serventi
  - I processi utenti sono visti come clienti
- Il ruolo del nucleo di S/O è di gestire i processi e supportare le loro comunicazioni
- Se un servizio va in crash difficilmente lo farà tutto il sistema
- Idea "pulita" ma prestazioni generalmente scadenti

### Monolitico vs. Microkernel

- http://www.dina.dk/~abraham/Linus\_vs\_Tanenbaum.html
- i kernel monolitici sono più semplici da realizzare e mantenere.
- i microkernel consentono gestione più flessibile
  - montare un certo servizio (es. un hard disk) solo per un utente invece che per tutti
    - il "montaggio" diventa un'operazione livello utente, non più livello kernel
- i microkernel hanno problemi di sincronizzazione tra le varie componenti, che ne rallentano sviluppo e mantenimento
- Linux è Monolitico, Minix è Microkernel, Windows e Mac OS/X sono ibridi.

## Unità metriche

Exp.	Explicit	Prefix	Ехр.	Explicit	Prefix
10 <sup>-3</sup>	0.001	milli	10 <sup>3</sup>	1,000	Kilo
10 <sup>-6</sup>	0.000001	micro	10 <sup>6</sup>	1,000,000	Mega
10 <sup>-9</sup>	0.00000001	nano	10 <sup>9</sup>	1,000,000,000	Giga
10 <sup>-12</sup>	0.00000000001	pico	10 <sup>12</sup>	1,000,000,000,000	Tera
10 <sup>-15</sup>	0.00000000000001	femto	10 <sup>15</sup>	1,000,000,000,000,000	Peta
10 <sup>-18</sup>	0.0000000000000000001	atto	10 <sup>18</sup>	1,000,000,000,000,000,000	Exa
10 <sup>-21</sup>	0.00000000000000000000000001	zepto	10 <sup>21</sup>	1,000,000,000,000,000,000,000	Zetta
10 <sup>-24</sup>	0.0000000000000000000000000000000000000	yocto	10 <sup>24</sup>	1,000,000,000,000,000,000,000	Yotta