Sistemi Operativi Introduzione

Docente: Claudio E. Palazzi cpalazzi@math.unipd.it

- Anni '50: i S/O hanno origine con i primi elaboratori a programma memorizzato
 - Modalità di esecuzione batch (a lotti) gestita da un operatore umano
 - Tutto l'elaboratore a disposizione di un solo programma per tutto il tempo della sua esecuzione
 - Immissione di un programma mediante interruttori binari frontali o schede perforate
 - Emissione dei risultati mediante lampadine, testo stampato, schede perforate

- A partire dagli anni '60
 - Nuovi compilatori, nuovi linguaggi di programmazione, nuovi strumenti di sviluppo
- Ancora gestione a lotti
 - Immissione ed emissione di programmi e dati ancora molto laboriose (= molto costose e molto lente)
 - L'operatore umano è ancora necessario per eseguire le operazioni di ingresso / uscita

- L'esecuzione di più lavori in modalità a lotti può essere facilmente gestita da un S/O residente
 - Più caricamenti seguiti da una fase ininterrotta di lavoro e dal ritrovamento dei rispettivi risultati
 - Ordine di esecuzione predeterminato
 - Quello di caricamento
 - Secondo il livello di privilegio del richiedente
- Operazioni di I/O fino a 1.000 volte più lente dell'elaborazione
 - Esecuzione off-line (es. Stampante non collegata al computer)
 - Senza richiedere tempo di elaboratore
 - Sovrapposizione tra I/O ed elaborazione

- Sovrapposizione sempre più conveniente al crescere delle prestazioni dei dispositivi
 - Tecnica detta di spooling (Simultaneous Peripheral Operation On-Line)
 - Si effettua spooling quando l'emissione o la ricezione di dati avviene in parallelo all'esecuzione di altri lavori
 - Esempi
 - Invio di una richiesta di stampa
 - Caricamento di un programma
 - Invio di un messaggio di posta elettronica
 - Senza interrompere il lavoro in corso

Multiprogrammazione

- Desiderabile poter eseguire diversi lavori simultaneamente
 - In ambito mono-processore il parallelismo è solo simulato
- Occorre controllare l'assegnazione dell'accesso alle risorse della macchina
 - Esempio: per quanti di tempo in modalità time-sharing sotto il controllo del S/O

Definizione di S/O

- Un insieme di utilità progettate per...
 - 1. Offrire all'utente un'astrazione più semplice e potente della macchina *assembler*
 - Concetto di "macchina virtuale"
 - ambiente virtuale dove eseguire applicazioni
 - originariamente per sistemi multi-utente
 - Più semplice da usare (es., senza bisogno di conoscenze di microprogrammazione ©)
 - Più potente (es., usando la memoria secondaria per realizzare una più ampia memoria principale virtuale)
 - 2. Gestire in maniera **ottimale** le risorse fisiche e logiche dell'elaboratore
 - Ottimalità è la minimizzazione dei tempi di attesa e la massimizzazione dei lavori svolti per unità di tempo

Introduzione

Nozione di processo

- Un processo è un programma in esecuzione e corrisponde a
 - L'insieme ordinato di stati assunti dal programma nel corso dell'esecuzione (sulla sua macchina virtuale)
 - Processo come "automa a stati"
 - 2. L'insieme **ordinato** delle **azioni** effettuate dal programma nel corso dell'esecuzione (sulla sua macchina virtuale)
 - Processo come "attore" (operatore di azioni)

Realizzazione di processo

- Spazio di indirizzamento logico
 - La memoria della macchina virtuale che il processo può leggere e scrivere
 - Memoria virtuale organizzata a pagine e/o segmenti
 - Programma eseguibile
 - Dati del programma
 - Organizzazione dell'informazione in forma di file
 - Aree di lavoro


Caratteristiche di processi – 1

- In un sistema coesistono processi utente e di S/O
 - Possono cooperare tra loro ma hanno privilegi diversi
- I processi avanzano concorrentemente
 - II S/O assegna loro le risorse necessarie secondo diverse politiche di ordinamento
 - · A divisione di tempo
 - A livello di priorità (urgenza)
- I processi possono dover comunicare e sincronizzarsi tra loro
 - II S/O deve fornire i meccanismi e i servizi necessari

Caratteristiche di processi – 2

- Un processo può creare processi "figli"
 - Esempio
 - Un processo interprete di comandi (*shell*) Iancia un processo figlio per eseguire un comando di utente
- I processi vengono
 - Creati per eseguire un lavoro
 - Sospesi per consentire l'esecuzione di altri processi
 - Terminati al compimento del lavoro assegnato
 - Un processo figlio che sopravvive alla terminazione del processo padre è detto "orfano" e può essere molto dannoso

Stati di avanzamento di processo



Gestore dei processi – 1

- Costituisce il cuore o nucleo del S/O (kernel)
 - Gestisce ed assicura l'avanzamento dei processi
 - Stato di avanzamento
 - In esecuzione, pronto per l'esecuzione, sospeso in attesa di un evento (una comunicazione, la disponibilità di una risorsa, ...)
 - La scelta del processo da eseguire ad un dato istante si chiama ordinamento (scheduling)
 - Il gestore decide il cambio di stato dei processi
 - Per divisione di tempo
 - Per trattamento di eventi (es., risorsa libera / occupata)

Gestore dei processi – 2

- Compiti del nucleo di S/O
 - Gestire l'avanzamento dei processi
 - Registrando ogni transizione nel loro stato di attivazione
 - Gestire le interruzioni esterne (all'esecuzione corrente) causate da
 - Eventi di I/O
 - Situazioni anomale rilevate da altri processi o componenti del S/O
 - Consentire ai processi di accedere a risorse di sistema e di attendere eventi

Gestore dei processi – 3

- La politica di ordinamento deve essere equa (fair → fairness)
 - Processi pronti per eseguire devono avere l'opportunità di farlo
 - Processi in attesa di risorse devono avere l'opportunità di accederle
- I meccanismi e servizi di comunicazione e sincronizzazione devono essere efficaci
 - Il dato (o segnale) inviato da un processo mittente deve raggiungere il destinatario in un tempo breve e in modo sicuro

Definizione di risorsa

- Risorsa è qualsiasi elemento fisico (hardware) o logico (realizzato a software) necessario alla creazione, esecuzione e avanzamento di processi
- Le risorse possono essere
 - Durevoli (es., CPU)
 - Consumabili (es., memoria fisica)
 - Ad accesso divisibile o indivisibile
 - Divisibile se tollera alternanza con accessi di altri processi
 - Indivisibili se non tollera alternanza durante l'uso
 - Ad accesso individuale o molteplice
 - Molteplicità fisica o logica (virtualizzata)

Risorsa CPU

- Risorsa indispensabile per l'avanzamento di tutti i processi
- A livello fisico (*hardware*) corrisponde alla CPU
- A livello logico (sotto gestione software) può essere vista come una macchina virtuale
 - Offerta dal S/O alle sue applicazioni

Risorsa memoria

- Scrittura: risorsa ad accesso individuale
- Lettura: risorsa ad accesso multiplo
- La gestione software la virtualizza (usandola insieme alla memoria secondaria) attribuendone l'accesso ai vari processi secondo particolari politiche
- Se virtualizzata, diventa riutilizzabile e prerilasciabile
 - Altrimenti consumabile e indivisibile
 - Gestione velocizzata con l'utilizzo di supporto hardware

Risorsa I/O


- Risorse generalmente riutilizzabili, non prerilasciabili, ad accesso individuale
- La gestione software ne facilita l'impiego nascondendone le caratteristiche hardware e uniformandone il trattamento
- L'accesso fisico ha bisogno di utilizzare programmi proprietari e specifici
 - BIOS

Caricamento del S/O

II S/O può risiedere

- Permanentemente in ROM
 - Soluzione tipica di sistemi di controllo industriale e di sistemi dedicati
- In memoria secondaria per essere caricato (tutto o in parte) in RAM all'attivazione di sistema (bootstrap)
 - Adatto a sistemi di elevata complessità oppure predisposti al controllo (alternativo) da parte di più istanze di S/O
 - In ROM risiede solo il caricatore di sistema (bootstrap loader)

Stati di avanzamento di processo 2



Stati – 1

DISATTIVATO

Il programma è in memoria secondaria. Un supervisore lo carica in memoria mediante una chiamata di sistema che crea una struttura di controllo di processo (*Process Control Block*, *PCB*)

PRONTO

Il processo, pronto per l'esecuzione, rimane in attesa del suo turno

ESECUZIONE

Il processore è stato attribuito al processo selezionato, la cui esecuzione avanza

Stati – 2

ATTESA

Il processo è sospeso in attesa di una risorsa attualmente non disponibile o di un evento non ancora verificatosi

TERMINATO

Il processo ha concluso regolarmente le sue operazioni e si predispone ad abbandonare la sua macchina virtuale

Transizioni – 1

Crea()

Assegna una macchina virtuale a un nuovo processo, aggiornando la lista dei processi pronti (*ready list*)

Avvia()

Manda in esecuzione il primo processo della lista dei pronti

Sospendi()

Il processo in esecuzione ha esaurito il suo quanto di tempo e torna in fondo alla lista dei pronti

Transizioni – 2

Attendi()

 Il processo richiede l'uso di una risorsa o l'arrivo di un evento e viene sospeso se la risorsa è occupata o se l'evento non si è ancora verificato

Notifica()

 La risorsa richiesta dal processo bloccato è di nuovo libera o l'evento atteso si è verificato. Il processo ritorna nella lista dei pronti

Termina()

 Il processo in esecuzione termina il suo lavoro e rilascia la macchina virtuale

Strutture di rappresentazione

- Modello di processo realizzato tramite struttura a tabella (Process Table)
 - Array di strutture
- Ogni processo è rappresentato da un descrittore (<u>Process Control Block</u>) contenente
 - Identificatore del processo
 - Contesto di esecuzione (stato interno) del processo
 - Stato di avanzamento del processo
 - Priorità (iniziale ed attuale)
 - Diritti di accesso alle risorse e privilegi
 - Puntatore al PCB del processo padre e degli eventuali processi figli
 - Puntatore alla lista delle risorse assegnate alla macchina virtuale del processo
 - ... Vedi Fig. 2.4 nel libro

Ordinamento di processi


- Diversi metodi utili per determinare quando porre un processo in stato di esecuzione in sostituzione di un altro (switch)
 - Scambio cooperativo (cooperative o non pre-emptive switching)
 - Il processo in esecuzione decide quando passare il controllo al processo successivo
 - Windows 3.1 ⊗
 - Scambio a prerilascio: il processo in esecuzione viene rimpiazzata da
 - Un processo pronto a priorità maggiore (*priority-based pre-emptive switching*) → Sistemi detti "a tempo reale"
 - All'esaurimento del suo quanto di tempo (time-sharing pre-emptive switching) → Unix, Windows NT (misti)

- Il componente che avvia processi all'esecuzione (ma non il selettore, scheduler!) viene detto dispatcher
 - Deve essere molto efficiente perché gestisce ogni scambio
 - Deve salvare il contesto del processo in uscita, installare quello del processo in entrata (context switch) e affidargli il controllo della CPU
- L'efficienza del *dispatcher* si misura in
 - Percentuale di utilizzo della CPU
 - Numero di processi avviati all'esecuzione per unità di tempo
 - Durata di permanenza di un processo in stato di pronto

- I processi in stato di pronto sono accodati in una struttura detta lista dei pronti (ready list)
- La più semplice gestione della lista è con tecnica a coda (First-Come-First-Served, FCFS)
 - Il primo processo ad entrare in coda sarà anche il primo avviato all'esecuzione
 - Facile da realizzare e da gestire
 - La garanzia di esecuzione di altri processi (fairness) dipende dalla politica di scambio
 - Lo scambio cooperativo non offre garanzie


- Le attività di un processo tipicamente comprendono sequenze di azioni eseguibili dalla CPU intervallate da sequenze di azioni di I/O
- I processi si possono dunque classificare in
 - CPU-bound
 - Comprendenti attività sulla CPU e di durata molto lunga
 - I/O- bound
 - Comprendenti attività di breve durata sulla CPU, intervallate da attività di I/O molto lunghe
- La tecnica FCFS penalizza i processi della classe I/O- bound

- Imponendo la suddivisione di tempo (time-sharing) sulla politica FCFS si deriva una tecnica di rotazione detta round-robin
- Vediamone l'applicazione su tre processi A, B e C con tempi di esecuzione 2, 5 e 10 ms e quanto di tempo 2 ms



- A ogni singolo processo possiamo attribuire una priorità individuale che denota il suo livello di privilegio nel sistema
- Processi diversi possono poi essere categorizzati per attributi (p.es., CPU- bound, I/O- bound)
- Possiamo allora istituire una coda per ciascuna categoria di processo e ordinarla a priorità
- Stabiliamo poi una politica di ordinamento tra code (p.es.: round-robin)
- Otteniamo una politica di ordinamento a livelli
 - Rotazione tra code e con priorità entro ciascuna coda

Politica a rotazione con priorità



- Possiamo anche facilmente (e utilmente) definire una politica duale alla precedente
 - Istituiamo una coda per ogni livello di priorità attribuita ai processi
 - Selezioniamo la coda a priorità più elevata
 - Applichiamo la politica a rotazione (*round-robin*) sul processo selezionato
 - Otteniamo la politica a priorità con rotazione
 - Selezione prioritaria tra code e a rotazione equa entro ciascuna coda

Politica a priorità con rotazione

