TCP e UDP: il livello trasporto dell'architettura TCP/IP

Antonio Lioy < lioy@polito.it >

Politecnico di Torino Dip. Automatica e Informatica

OSI vs. TCP/IP

7	application			
6	presentation			
5	session			
4	transport			
3	network			
2	data link			
1	physical			

packet frame V, I, γ process
(DNS, HTTP, SMTP, ...)

transport (TCP, UDP)

network (IP)

unspecified

Transport layer

canale logico end-to-end

 utile per gli sviluppatori applicativi ... che altrimenti dovrebbero risolversi da soli i problemi di IP (es. dimensione limitata, pacchetti persi, duplicati, fuori sequenza)

multiplexing/demultiplexing

 uso di un solo indirizzo di rete per inviare/ricevere da parte dei diversi processi applicativi di un host

controllo di flusso


il mittente cerca di non intasare il ricevente

controllo di congestione

il mittente cerca di non intasare la rete

Transport layer

- il livello rete (L3) fa comunicare nodi di rete
- il livello trasporto (L4):
 - fa comunicare processi
 - offre una API (Application Programming Interface) standard ai programmatori – i socket



Transport layer: protocolli

- due protocolli L4 più usati:
 - TCP
 - privilegia l'affidabilità (=garantire la ricezione dei dati o sapere che non sono stati ricevuti)
 - risolve (o almeno affronta) tutti i problemi
 - UDP
 - privilegia la latenza
 - risolve solo alcuni dei problemi, lasciando gli altri agli sviluppatori applicativi ed ai gestori di rete
- ma ne esistono altri (es. SCTP = Stream Control Transmission Protocol, MPTCP = Multipath TCP)

Velocità, latenza e throughput

- velocità di rete V = massima quantità di dati per unità di tempo trasmissibili
 - es. Ethernet 10M = 10 Mbps
- banda B = frazione di V dedicata ad uno specifico flusso di rete
 - B ≤ V
- latenza L = tempo che intercorre tra gli istanti di invio e ricezione di un dato
 - \blacksquare L = $t_R t_S$
- throughput T = quantità di dati trasmessa nell'unità di tempo
 - $T = | dati | / (t_R t_S) = D / L$

Cosa misuriamo?

- interessa il payload quindi T e L misurati ai vari livelli dello stack differiscono (a causa dell'overhead introdotto dagli header)
- es. invio file 100kB su rete Ethernet a 10 Mbps
 - in teoria L = 100 x 1024 x 8 / 10 M = 82 ms
 - ... ma ci sono 14 B di header Ethernet
 - se invio payload da 16 B per volta
 - 100 x 1024 / 16 = 6,400 pacchetti
 - \bullet 6,400 x (16 + 14) = 192,000 B inviati
 - L = 192,000 * 8 / 10 M = 154 ms
 - se invio payload da 128 B per volta allora L = 91 ms (ragionevole, spreco circa il 10% della banda teorica)


TCP (Transmission Control Protocol)

- canale logico end-to-end
 - API come file sequenziale forward-only (read, write)
- stream bi-direzionale simultaneo di byte tra due componenti distribuite
- protocollo affidabile ma lento
- buffering (=memorizzazione temporanea dei dati nello stack di rete, prima di inviarli in rete o all'applicazione) sia in trasmissione sia in ricezione
 - disaccoppia la velocità computazionale (mittente e ricevente possono avere velocità di calcolo diverse)
- il più usato dalle applicazioni Internet
 - web, posta elettronica, trasferimento file,

Uso di TCP per client-server

client server application application presentation presentation session session TCP channel input stream (request) transport transport output stream (response)


TCP buffering




UDP (User Datagram Protocol)

- permette alle componenti di scambiarsi messaggi (datagrammi) contenenti un insieme di byte
 - API a messaggi (sendto, recvfrom)
- destinatario identificato internamente al messaggio
- protocollo inaffidabile ma veloce
- limitata lunghezza del messaggio (max 64 kB)
- accodamento solo al destinatario (buffer di ricezione)
 - rischio di "over-run" o "out-of-space"
- usato per applicazioni in cui la ritrasmissione o perdita non è un problema (es. DNS, NTP)

Uso di UDP per client-server




UDP buffering



TCP e UDP

- due protocolli di trasporto alternativi
- realizzano funzionalità comuni a tutti gli applicativi
- usabili simultaneamente da applicativi diversi
- per distinguere i dati generati da / destinati ad una specifica applicazione su un determinato nodo si usa il concetto di porta (multiplexing)
- ad esempio un browser che voglia connettersi ad un server web deve indicare:
 - l'indirizzo IP del server web
 - il protocollo di trasporto (TCP)
 - il numero della porta associata al servizio web (80)

Porte e multiplexing




Caratteristiche delle porte TCP e UDP

- identificate da un numero intero su 16 bit
- 0 ... 1023 = porte privilegiate
 - usabili solo da processi di sistema
- 1024 ... 65535 = porte utente
 - usabili da qualunque processo
- porte statiche
 - quelle dove un server è in ascolto
- porte dinamiche
 - quelle usate per completare una richiesta di connessione e svolgere un lavoro


Connessione TCP (o messaggio UDP)

- rappresentate da una quintupla:
 - protocollo (TCP o UDP)
 - indirizzo IP (32 bit) e porta (16 bit) del client
 - indirizzo IP (32 bit) e porta (16 bit) del server
- ad esempio, per un collegamento HTTP:
 - (TCP, 14.2.20.3, 1040, 10.1.2.100, 80)



Multiplexing: N client, 1 server, 1 servizio

192.168.1.20



192.168.1.30

client


1030

tcp, 192.168.1.20, 1040, 10.1.2.100, 80

TCP


TCP

tcp, 192.168.1.30, 1030, 10.1.2.100, 80 10.1.2.100



© A.Lioy (Politecnico di Torino, 2013-2020)

Multiplexing: N client, 1 server, 2 servizi



UDP: User Datagram Protocol

un protocollo di trasporto:

- orientato ai messaggi
- non connesso
 - stato del destinatario ignoto
 - nessun accordo preliminare
- non affidabile
 - datagrammi persi, duplicati, fuori sequenza
- aggiunge due funzionalità a quelle di IP:
 - multiplexing delle informazioni tra le varie applicazioni tramite il concetto di porta
 - checksum (opzionale) per verificare l'integrità dei dati (utile contro errori di trasmissione, non attacchi)

UDP: PDU (datagram)

0 15 16 31

source port	destination port	
message length	checksum	

data

Campi dell'header UDP

- source port (16 bit)
- destination port (16 bit)
- message length (16 bit)
 - lunghezza totale della PDU (header + payload)
 - payload massimo teorico =
 - 64 kB (massima lunghezza PDU IP)
 - ... 8 B (header UDP)
 - ... 20 B (minimo header IP)
 - = 65,507 B
- checksum (16 bit, tutti zero se non usata)
 - protegge header e payload (da errori, non attacchi!)

UDP: applicabilità

utile quando:

- si opera su rete affidabile (es. LAN o punto-punto)
- singola PDU può contenere tutti i dati applicativi
- non importa che tutti i dati arrivino a destinazione
- l'applicazione gestisce meccanismi di ritrasmissione
- maggior problema di UDP = il controllo di congestione
 - mittente mantiene il proprio tasso di trasmissione (elevato) anche se la rete è intasata, contribuendo ad intasarla maggiormente
 - proposto DCCP (Datagram Congestion Control Protocol)

UDP: applicazioni

Le principali applicazioni che usano UDP sono:

- DNS (Domain Name System)
 - traduzioni nomi indirizzi IP
- NFS (Network File System)
 - dischi di rete (in ambiente Unix)
- SNMP (Simple Network Management Protocol)
 - gestione apparecchiature di rete (router, switch, ...)
- molte applicazioni di streaming audio e video
 - è importante la bassa latenza
 - è accettabile la perdita di alcuni dati (ridondanza delle codifiche audio e video)

TCP: Transmission Control Protocol

- un protocollo di trasporto:
 - byte-stream-oriented
 - connesso
 - affidabile
- usato da applicativi che richiedono la trasmissione affidabile dell'informazione:
 - telnet = terminale virtuale
 - FTP (File Transfer Protocol) = trasferimento file
 - SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) = trasmissione e-mail
 - HTTP (Hyper-Text Transfer Protocol) = scambio dati tra browser e server web

TCP: funzionalità

funzionalità TCP:

- supporto della connessione tramite circuiti virtuali
- controllo di errore
- controllo di flusso
- multiplazione e demultiplazione
- controllo di stato e di sincronizzazione
- TCP garantisce la consegna dei dati, UDP no!

TCP: caratteristiche

- come UDP ha il concetto di porta
- il TCP di un nodo, quando deve comunicare con il TCP di un altro nodo, crea un circuito virtuale
- al circuito virtuale è associato un protocollo
 - full-duplex
 - acknowledgement
 - controllo di flusso
- segmenta e riassembla i dati secondo necessità:
 - nessuna relazione tra il numero di read e di write
- usa sliding window, timeout e ritrasmissione
- TCP richiede più banda e più CPU di UDP

TCP: PDU (segment)

15 16 8 31 0 destination port source port sequence number acknowledgment number data control window size res offset checksum urgent pointer padding options data

Campi dell'header TCP (I)


- source port (16 bit)
- destination port (16 bit)
- sequence number (32 bit)
 - (SYN=1) valore iniziale
 - (SYN=0) posizione nello stream del primo data byte
- acknowledgment number (32 bit)
 - (ACK=1) posizione nello stream del primo data byte da ricevere (tutti quelli precedenti sono OK)
 - (ACK=0) non significativo
- checksum (16 bit, tutti zero se non usata)
 - protegge sia header sia payload

Campi dell'header TCP (II)

- data offset (4 bit)
 - lunghezza dell'header TCP in word da 32 bit
 - valore 5...15 (20...60 B, con max 40 B di opzioni)
- control (9 bit) = insieme di flag
 - SYN = sincronizzare i Sequence Number
 - ACK = campo Acknowledgment Number valido
 - FIN = non verranno trasmessi altri dati
 - RST = reset della connessione
 - PSH = inviare i dati nel buffer all'applicazione
 - URG = campo Urgent Pointer valido
 - NS, CWR, ECE (controllo avanzato di congestione)

TCP sequence number

- SN (Seq.Num.) = posizione primo byte inviato
- AN (Ack.Num.) = posizione primo byte libero nel buffer di ricezione



Campi dell'header TCP (III)

- window size (16 bit)
 - spazio ancora disponibile nella receive window
 - il mittente può mandare al massimo questi byte prima di attendere un ACK ed una nuova WIN ... oppure lo scadere del timeout!
- options (0-320 bit, in multipli di byte)
 - opzioni varie
 - es. Timestamp, Selective Acknowledgment
- padding
 - byte a zero per rendere l'header multiplo di 32 bit

TCP Selective Acknowledgment

- anche detto SACK
- definito in RFC-2018
- utile quando viene perso un segmento ma ricevuti correttamente quelli successivi
 - l'opzione indica un intervallo di byte ricevuti
 - aggiuntiva rispetto ad ACK

Esempio SACK


50 byte	50 byte	50 byte	50 byte
ricevuti	persi	ricevuti	ricevuti

- (normale) ACK=50
 - sender ritrasmette 51-200 (ossia 150 byte)
- (con SACK) ACK=50, SACK=101-200
 - sender ritrasmette 51-100 (ossia 50 byte)


TCP: Urgent Pointer

- con URG=1, indica che nel segmento ci sono uno o più byte "urgenti"
- tipicamente associati ad eventi asincroni:
 - interrupt
- byte da trattare prima di quelli già ricevuti ma ancora nel buffer
- è un meccanismo per "saltare la coda" sul ricevente ...
- ... ma non ha effetto sulle code in rete
- ... quindi è praticamente inutile!

TCP: three-way handshake



TCP: four-way teardown



Lo stato TIME_WAIT

- dallo stato TIME_WAIT si esce solo per timeout:
 - durata pari a 2 x MSL (Max Segment Lifetime)
 - MSL = 2 minuti (RFC-1122), 30 secondi (BSD)
 - quindi timeout 1...4 minuti
- esiste per risolvere due problemi:
 - implementare la chiusura TCP full-duplex
 - l'ultimo ACK potrebbe venir perso ed il client ricevere un nuovo FIN
 - permettere a pacchetti duplicati di "spirare"
 - potrebbero essere interpretati come parte di una nuova incarnazione della stessa connessione

Come si creano i segmenti TCP?

- TCP riceve un byte-stream dal livello superiore
- quando invia un segmento? con quanti byte?
 - invia quando è pieno un segmento massimo (MSS)
 - invia alla scadenza di un timeout (200 ms)
 - invia quando si riceve un comando esplicito (flush) dal livello superiore
 - invia non appena ci sono dati disponibili (se la connessione è marcata TCP_NODELAY)
- segmenti grossi: maggiore latenza, migliore throughput (viceversa per segmenti piccoli)
 - es. download vs. on-line gaming

TCP Maximum Segment Size (MSS)

- massima quantità di dati (payload) presenti in un segmento TCP:
 - 576 B (max pacchetto IP trattabile da tutti)
 - ... 20 B (min header IP)
 - ... 20 B (min header TCP)
 - = 536 B

TCP: sliding window

- il ricevente ha un buffer limitato
- lo spazio disponibile varia in base a:
 - ACK inviati
 - dati prelevati dall'applicazione
- non manda ACK per singoli byte ma cerca di
 - raggruppare più byte ricevuti
 - usare "piggyback" (quando ci sono dati da inviare)



TCP: sliding window

- il mittente deve autolimitarsi per non intasare il ricevente
- invia al massimo CWND byte e poi aspetta gli ACK per RTT
 - quindi (senza ritrasmissione) T ~ CWND / RTT

spazio dei sequence number

dati inviati ACK ricevuto OK all'app dati inviati
ACK non ricevuto
(in-flight data)

dati inviabili

non usabili

congestion window (CWND)


TCP: slow start

- le prime versioni di TCP quando andavano in timeout ritrasmettevano l'intera window
- questo poteva causare gravi congestioni della rete:
 - nell'ottobre 1986 Arpanet fu bloccata da una congestione (da 32 kbps a 40 bps)
- inizio: CWND = 1 MSS
- CWND raddoppia ogni RTT
 - realizzato facendo CWND += 1 MSS per ogni ACK ricevuto
- TCP parte piano ma accelera velocemente

TCP: ritrasmissione

- problema rilevante per le connessioni wireless, più soggette a timeout di quelle cablate
- quando TCP non riceve ACK entro il timeout
 - TCP Tahoe
 - CWND = 1
 - poi cresce esponenzialmente (x2) sino al limite
 - poi cresce linearmente (+1) fino a nuovo timeout
 - TCP Reno
 - CWND = ½ ultima CWND valida
 - poi cresce linearmente (+1) fino a nuovo timeout

TCP slow start + ritrasmissione



Equità di trattamento in TCP (fairness)

- col meccanismo di ritrasmissione adottato, se N flussi condividono la medesima banda B, ciascun flusso ne userà una frazione B/N
- esempio su un link con banda totale B:
 - 9 processi con un flusso a testa, ognuno usa B/9
 - nuovo processo apre 11 flussi
 - questo processo ottiene non 0.1*B ma 0.55*B (perché usa 11 flussi su 20 totali)
 - trucco fatto da molti browser per avere più banda
- applicazioni multimediali non usano TCP perché non vogliono che il throughput vari, ma usano UDP inviando dati a velocità costante ed accettando delle perdite (ridondanza della codifica)

Miglioramenti di TCP

- perdita di pacchetti = congestione?
 - vero in passato, non più così vero oggi
- prestazioni possono essere limitate da:
 - applicazione (non manda abbastanza dati da sfruttare tutta la banda disponibile)
 - collo di bottiglia (link a minor velocità di trasmissione)
 - buffer (troppo piccolo per tenere tutti i dati ricevuti)
- oggi esistono ben 12 algoritmi per controllo di congestione
- ... e poi arriva G con BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time)
 - migliora prestazioni 5-10% ... ma è unfair verso flussi non BBR