# **Accesso Multiplo al Canale Condiviso**

Il sottolivello MAC ha la responsabilità fondamentale di gestire l'accesso a un canale di comunicazione condiviso, evitando errori dovuti alle collisioni (interferenze tra trasmissioni simultanee). Questa gestione si basa su regole specifiche definite nei protocolli di accesso al canale.

#### Classificazione dei Protocolli di Accesso

I protocolli di accesso si dividono in due categorie principali:

#### 1. Accesso Ordinato

- Il diritto di trasmissione viene assegnato a una stazione alla volta
- Basato su criteri predefiniti
- Elimina completamente le collisioni
- Esempio: Token Ring

#### 2. Accesso Casuale

- Le stazioni trasmettono quando necessario
- Possibilità di collisioni che devono essere gestite
- Si suddivide ulteriormente in:
  - Protocolli senza rivelazione del canale (es. ALOHA)
  - Protocolli con rivelazione del canale (es. CSMA)

### **ALOHA e Varianti**

#### **ALOHA Puro**

- Primo protocollo ad accesso casuale (Università delle Hawaii)
- Caratteristiche:
  - Trasmissione immediata quando necessario
  - Nessun controllo preventivo del canale
  - In caso di collisione: ritrasmissione dopo tempo casuale
- Performance:
  - Throughput massimo: Ge^(-2G) frame/tempo
  - G = numero medio trasmissioni per unità di tempo
  - Utilizzo massimo del canale: 18.4%
- Meccanismo di backoff:
  - Tempo di attesa: casuale tra [0, (K-1)T]
  - T = tempo trasmissione frame
  - K = parametro configurabile (può dipendere dal numero di collisioni)

#### Slotted ALOHA

- Evoluzione dell'ALOHA puro
- Modifiche principali:
  - Tempo diviso in slot discreti
  - Trasmissioni permesse solo all'inizio degli slot
  - Sincronizzazione tramite stazione centrale
- Vantaggi:
  - Dimezza la vulnerabilità alle collisioni
  - Raddoppia l'utilizzo massimo del canale (36.8%)
  - Collisioni possibili solo tra frame nello stesso slot

# **CSMA (Carrier Sense Multiple Access)**

Il CSMA introduce il concetto di "ascolto del canale" prima della trasmissione. Esistono tre varianti principali:

### 1. CSMA 1-persistente

- Funzionamento:
  - Ascolto continuo del canale
  - Se libero: trasmissione immediata (probabilità 1)
  - Se occupato: attesa e ricontrollo continuo
- Caratteristiche:
  - Data rate superiore al 50%
  - Problemi:
    - Non considera ritardo di propagazione
    - Rischio elevato di collisioni dopo liberazione del canale

## 2. CSMA non-persistente

- Approccio più conservativo:
  - Se canale occupato: attesa tempo casuale prima di ricontrollare
  - Non monitora continuamente il canale
- Vantaggi:
  - Riduce probabilità di collisioni
  - Migliore utilizzo del canale
- Svantaggi:
  - Latenza maggiore
  - Possibile sottoutilizzo del canale

## 3. CSMA p-persistente

- Utilizzato su canali slotted
- Algoritmo:
  - Se canale libero: trasmette con probabilità p
  - Se non trasmette: attende prossimo slot (prob. 1-p)
  - Ripete processo fino a trasmissione o rilevazione occupazione
- Caratteristiche:
  - Buon compromesso tra prestazioni e collisioni
  - Richiede sincronizzazione degli slot

## **CSMA/CD (Collision Detection)**

Il CSMA/CD è l'evoluzione del CSMA che include la rilevazione delle collisioni durante la trasmissione.

- Caratteristiche principali:
  - Ascolta durante la trasmissione (listen while talking)
  - Rilevazione analogica delle collisioni
  - Interruzione immediata in caso di collisione
  - Invio jamming signal per notifica
  - Utilizzo di exponential backoff per ritrasmissione
- Gestione collisioni:
  - 1. Rilevazione differenza tra segnale trasmesso e letto
  - 2. Interruzione immediata trasmissione
  - 3. Invio jamming sequence
  - 4. Calcolo tempo attesa con exponential backoff
  - 5. Ritentativo trasmissione

# Ethernet (IEEE 802.3)

### Caratteristiche Fondamentali

- Standard dominante per reti LAN
- Topologia logica: bus
- Mezzo condiviso tra le stazioni
- Protocollo di accesso: CSMA/CD

## Comunicazioni Wireless e Satellitari

## Spettro Elettromagnetico e Bande

## Bande di Frequenza Wireless

1. ISM (Industrial, Scientific, Medical)

- 2.4 GHz: Wi-Fi, Bluetooth
- 5 GHz: Wi-Fi ad alta velocità
- Caratteristiche:
  - Uso libero senza licenza
  - Soggette a interferenze
  - Portata limitata

#### 2. Telefonia Mobile

- GSM (900/1800 MHz)
- UMTS (2100 MHz)
- LTE (700-2600 MHz)
- 5G (Sub-6GHz e mmWave 24-47 GHz)
- Caratteristiche:
  - Uso con licenza
  - Copertura estesa
  - Gestione interferenze

# **Propagazione Segnali Wireless**

- Path Loss: attenuazione proporzionale a d²/d⁴
- Multipath: riflessioni multiple del segnale
- Shadowing: ostacoli nel percorso
- Fading: variazioni di potenza nel tempo

## **Reti Infrarossi**

# Caratteristiche Principali

1. Frequenze: 300 GHz - 430 THz

#### 2. Vantaggi:

- Immunità interferenze RF
- Sicurezza intrinseca (no attraversamento muri)
- Costo contenuto

#### 3. Limitazioni:

- Necessità line-of-sight
- Portata limitata (1-10m)
- Sensibilità a luce ambiente

## **Modalità Operative**

#### 4. Direct IR

LOS diretto tra dispositivi

Massima efficienza energetica

#### 5. Diffuse IR

- Riflessione su superfici
- Maggiore flessibilità
- Minore efficienza

### Reti Cellulari

### Concetti Base

- 1. Cella: area geografica servita da una BTS
- 2. Frequency Reuse: riutilizzo frequenze tra celle non adiacenti
- 3. Cell Splitting: divisione celle per aumentare capacità
- 4. Processo di Handoff
  - Misurazione continua segnale
  - Decisione basata su threshold
  - Esecuzione cambio cella
  - Aggiornamento routing

### Reti Satellitari

### **Orbite Satellitari**

#### 1. LEO (Low Earth Orbit)

Altitudine: 500-2000 km

Latenza: 1-4 ms

Caratteristiche:

- Costellazioni numerose
- Handoff frequenti
- Copertura non continua
- Applicazioni:
  - Internet satellitare (Starlink)
  - Osservazione terrestre

#### 2. MEO (Medium Earth Orbit)

Altitudine: 2000-35786 km

Latenza: 50-150 ms

- Caratteristiche:
  - Orbite semi-sincrone
  - Copertura regionale
  - Handoff moderati
- Applicazioni:

- GPS/Galileo
- Comunicazioni regionali

### 3. GEO (Geostationary Earth Orbit)

- Altitudine: 35786 km
- Latenza: ~250 ms
- Caratteristiche:
  - Posizione fissa rispetto Terra
  - Copertura 1/3 superficie
  - No handoff
- Applicazioni:
  - Broadcasting TV
  - Telecomunicazioni fisse
  - Meteo

## Parametri Tecnici Satelliti

#### 1. Problematiche

- Ritardo propagazione
- Attenuazione atmosferica
- Effetto Doppler
- Interferenze terrestri

#### 2. Tecniche di Accesso

- FDMA (Frequency Division)
- TDMA (Time Division)
- CDMA (Code Division)