# 1. STRUTTURA BASE DI UN INDIRIZZO IP

## **Formato Binario**

Prendiamo l'indirizzo 192.168.1.1:

```
192 = 11000000

168 = 10101000

1 = 00000001

1 = 00000001
```

#### **Subnet Mask**

Una /24 (255.255.255.0) in binario:

```
255.255.25.0 = 111111111.11111111.00000000
```

- I bit a 1 identificano la parte rete
- I bit a 0 identificano la parte host

## 2. CALCOLO DEL NUMERO DI HOST

Formula:  $2^n - 2$  (dove n = numero di bit a 0 nella subnet mask)

Si sottrae 2 per l'indirizzo di rete e broadcast

#### Esempi:

```
/24 (8 bit per host): 2<sup>8</sup> - 2 = 254 host
/25 (7 bit per host): 2<sup>7</sup> - 2 = 126 host
/26 (6 bit per host): 2<sup>6</sup> - 2 = 62 host
```

# 3. ESEMPIO PRATICO: SUBNETTING 192.168.1.0/24

Vogliamo creare 4 sottoreti. Calcoliamo:

- 1. Bit necessari per 4 sottoreti:
  - 2<sup>2</sup> = 4, quindi servono 2 bit
  - La nuova subnet mask sarà /26 (24 + 2)
- 2. In binario:

```
Originale /24: 1111111.1111111.1111111.00000000

Nuova /26: 1111111.11111111.1111111.111000000

^^ questi bit identificano le sottoreti
```

#### 3. Calcolo delle sottoreti:

```
Subnet 0: 192.168.1.0 (00000000)

Subnet 1: 192.168.1.64 (01000000)

Subnet 2: 192.168.1.128 (10000000)

Subnet 3: 192.168.1.192 (11000000)
```

## 4. CALCOLO DEGLI INTERVALLI DI INDIRIZZI

Per una sottorete /26 (usando 192.168.1.0):

1. Prima Sottorete (192.168.1.0/26):

```
Network: 192.168.1.0 (00000000)

First: 192.168.1.1 (00000001)

Last: 192.168.1.62 (00111110)

Broadcast: 192.168.1.63 (00111111)
```

#### 2. Seconda Sottorete (192.168.1.64/26):

```
Network: 192.168.1.64 (01000000)

First: 192.168.1.65 (01000001)

Last: 192.168.1.126 (01111110)

Broadcast: 192.168.1.127 (01111111)
```

## 5. CALCOLO RAPIDO DEL BLOCCO DI RETE

Formula: 256 - valore dell'ottetto della subnet mask = dimensione del blocco

Esempio con /26 (255.255.255.192):

- 256 192 = 64
- Quindi le reti iniziano a: 0, 64, 128, 192

# 6. ESEMPIO DI VLSM (MASCHERE DI LUNGHEZZA VARIABILE)

Scenario: Rete 172.16.0.0/16 con requisiti:

Rete A: 1000 hostRete B: 500 hostRete C: 100 host

#### Calcolo:

1. Rete A: 1000 host

Necessari 2<sup>10</sup> bit (1024)

• Quindi /22 (32 - 10 = 22)

Network: 172.16.0.0/22

Range: 172.16.0.1 - 172.16.3.254

- 2. Rete B: 500 host
  - Necessari 2º bit (512)
  - Quindi /23

Network: 172.16.4.0/23

Range: 172.16.4.1 - 172.16.5.254

- 3. Rete C: 100 host
  - Necessari 2<sup>7</sup> bit (128)
  - Quindi /25

Network: 172.16.6.0/25

Range: 172.16.6.1 - 172.16.6.126

## 7. TRUCCHI PER IL CALCOLO VELOCE

1. Potenze di 2 comuni:

2° = 128 2° = 256 2° = 512 2¹° = 1024

2. Maschere comuni:

 $2^{11} = 2048$ 

```
/24 = 256 host (8 bit)

/25 = 128 host (7 bit)

/26 = 64 host (6 bit)

/27 = 32 host (5 bit)

/28 = 16 host (4 bit)

/29 = 8 host (3 bit)

/30 = 4 host (2 bit)
```

## 3. Per trovare il numero di subnet:

- Bit presi dalla parte host = n
- Numero di subnet = 2<sup>n</sup>