# 1. Commutazione (Switching)

La commutazione è il processo mediante il quale i dati vengono trasferiti da un nodo all'altro in una rete. Esistono diverse tecniche di commutazione, ognuna con specifiche applicazioni e vantaggi.

## 1.1 Commutazione di pacchetto

- Definizione: I dati vengono suddivisi in pacchetti più piccoli per la trasmissione
- Caratteristiche:
  - Ogni pacchetto contiene intestazione (header) con informazioni di routing
  - I pacchetti possono seguire percorsi diversi nella rete
  - Riassemblaggio a destinazione

#### Vantaggi:

- Utilizzo efficiente della larghezza di banda
- Resilienza ai guasti (se un percorso fallisce, i pacchetti possono seguirne un altro)
- Condivisione del canale tra più comunicazioni

#### Svantaggi:

- Possibile jitter (variazione del ritardo)
- Ritardi variabili
- Pacchetti possono arrivare fuori ordine o essere persi
- Applicazioni: Internet e moderne reti di dati

### 1.2 Commutazione di circuito

- **Definizione**: Viene stabilito un canale dedicato per l'intera durata della comunicazione
- Caratteristiche:
  - La larghezza di banda è riservata anche quando non utilizzata
  - Connessione permanente tra mittente e destinatario

#### Vantaggi:

- Prestazioni costanti e garantite
- Nessun jitter
- Latenza fissa

#### Svantaggi:

- Utilizzo inefficiente delle risorse
- Tempo di configurazione iniziale
- Vulnerabilità ai guasti
- Esempio classico: Rete telefonica tradizionale (PSTN)

## 1.3 Commutazione di messaggio

- Definizione: L'intero messaggio viene trasmesso da un nodo all'altro
- Caratteristiche:
  - Ogni nodo intermedio riceve, memorizza e inoltra l'intero messaggio
  - Store-and-forward

#### Vantaggi:

- Adatto per messaggi brevi
- Tolleranza agli errori (controllo a ogni hop)
- Non richiede percorsi predefiniti

### Svantaggi:

- Elevata latenza
- Richiede molta memoria nei nodi intermedi
- Non efficiente per comunicazioni continue
- Esempi: Primi sistemi di posta elettronica, reti telegrafiche

# 2. Protocolli per LAN Wireless

Le reti wireless presentano problematiche specifiche che richiedono protocolli dedicati.

### 2.1 Problematiche delle reti wireless

### 2.1.1 Stazione esposta

- Un nodo si astiene dal trasmettere perché rileva una trasmissione in corso, ma non interferirebbe con essa
- Riduce l'efficienza della rete

#### 2.1.2 Stazione nascosta

- Un nodo non rileva una trasmissione in corso e quindi trasmette, causando interferenze
- Problema comune nelle reti wireless con ostacoli fisici

## 2.1.3 Altre problematiche

- Attenuazione del segnale: diminuzione della potenza del segnale con la distanza
- Interferenze: disturbi causati da altre sorgenti di segnale
- Sicurezza: vulnerabilità legate alla propagazione del segnale in aria

## 2.2 MACA/MACAW (Multiple Access with Collision Avoidance)

- Protocollo che risolve i problemi di stazione nascosta/esposta
- Utilizza pacchetti di controllo RTS (Request To Send) e CTS (Clear To Send)

### 2.2.1 Funzionamento RTS/CTS

- 1. Il mittente invia un pacchetto RTS (inclusa durata prevista della trasmissione)
- 2. Il destinatario risponde con un pacchetto CTS (inclusa durata)
- 3. Le altre stazioni che ricevono CTS attendono per il tempo indicato
- 4. Il mittente invia i dati
- 5. Il destinatario conferma la ricezione

### 2.2.2 Vantaggi

- Risolve il problema della stazione nascosta
- Riduce le collisioni
- Migliora l'efficienza della rete

### 3. Ethernet e codifica Manchester

Ethernet è uno standard per reti locali cablate, inizialmente sviluppato da Xerox e poi standardizzato come IEEE 802.3.

### 3.1 Codifica Manchester

- Definizione: Tecnica di codifica usata in Ethernet dove ogni bit è rappresentato da una transizione
- Funzionamento:
  - Da basso ad alto per bit 1
  - Da alto a basso per bit 0
- Vantaggi:
  - Sincronizzazione di clock incorporata
  - Rilevamento di errori
  - Auto-sincronizzazione
- Svantaggi:
  - Richiede il doppio della larghezza di banda rispetto alla codifica binaria semplice

## 3.2 Algoritmo di Backoff in Ethernet

- Utilizzato quando viene rilevata una collisione
- Tempi di attesa casuali per evitare collisioni ripetute
- L'algoritmo di backoff esponenziale binario:
  - 1. Attendi K slot di tempo, dove K è un numero casuale tra 0 e (2^n-1)
  - 2. n è il numero di collisioni consecutive, fino a un massimo (10)
  - 3. Il tempo di attesa aumenta esponenzialmente con ogni collisione

### 3.3 Evoluzione di Ethernet

• 10Base5: cavo coassiale spesso, 10 Mbps, "Thicknet"

- 10Base2: cavo coassiale sottile, 10 Mbps, "Thinnet" o "Cheapernet"
- 10Base-T: doppino intrecciato, 10 Mbps
- 100Base-TX: Fast Ethernet, 100 Mbps
- 1000Base-T: Gigabit Ethernet, 1 Gbps su doppino
- 10GBase-T: 10 Gigabit Ethernet, 10 Gbps su doppino

# 4. Controllo degli errori e di flusso a livello Data Link

## 4.1 Rilevamento degli errori

### 4.1.1 CRC (Cyclic Redundancy Check)

- Definizione: Tecnica di rilevamento errori basata su divisione polinomiale in campo binario
- Funzionamento:
  - 1. Aggiungere n bit zero ai dati (n = grado del polinomio generatore)
  - 2. Dividere la stringa risultante per il polinomio generatore
  - 3. Il resto della divisione è il CRC
  - 4. Trasmettere i dati originali seguiti dal CRC
- Efficacia: Alta capacità di rilevazione errori, usato in Ethernet
- Standard comuni: CRC-16, CRC-32

### 4.1.2 Bit di parità

- Parità semplice: aggiunge un bit per rendere il numero totale di bit 1 pari (parità pari) o dispari (parità dispari)
- Parità bidimensionale: organizza i dati in una matrice e calcola la parità per ogni riga e colonna
- Vantaggi: semplicità di implementazione
- Svantaggi: limitata capacità di rilevazione errori

#### 4.1.3 Checksum

- Somma dei valori dei dati, eventualmente con complemento a uno
- Meno efficace del CRC, ma più semplice
- Utilizzato spesso a livello trasporto (TCP/UDP)

## 4.2 Correzione degli errori

## **4.2.1 FEC (Forward Error Correction)**

 I bit di ridondanza permettono di correggere un numero limitato di errori senza ritrasmettere

### Esempi:

- · Codici di Hamming: correggono errori singoli
- Codici Reed-Solomon: correggono burst di errori, usati in CD/DVD
- Codici convoluzionali: usati in comunicazioni wireless
- Applicazioni: Collegamenti satellitari, trasmissioni broadcast

### 4.2.2 Hamming Distance

- Numero di bit che differiscono tra due sequenze
- Per rilevare d errori: serve una distanza minima d+1
- Per correggere d errori: serve una distanza minima 2d+1

## 4.3 Algoritmi di controllo di flusso

Il controllo di flusso è necessario per impedire che il mittente saturi i buffer del ricevitore.

### 4.3.1 Stop-and-Wait

#### • Funzionamento:

- Invia un frame
- Attende conferma (ACK) prima di inviare il successivo
- In caso di errore/timeout, ritrasmette

#### Efficienza:

- E = T\_trasmissione / (T\_trasmissione + RTT)
- Molto bassa con RTT elevati
- Vantaggi: semplicità di implementazione
- Svantaggi: bassa efficienza, specialmente su collegamenti a lunga distanza

#### 4.3.2 Go-back-N

#### Funzionamento:

- Permette di inviare più frame prima di ricevere ACK (finestra di invio)
- In caso di errore, ritrasmette tutti i frame dall'ultimo confermato
- L'ACK k conferma tutti i frame fino a k-1
- Dimensione finestra: in genere 2<sup>m</sup>-1 dove m è il numero di bit per la numerazione
- Vantaggi: efficienza migliore con RTT elevati
- Svantaggi: inefficiente in caso di errori frequenti (ritrasmissione di frame già ricevuti correttamente)

## 4.3.3 Selective Repeat

#### • Funzionamento:

Permette di inviare più frame prima di ricevere ACK

- In caso di errore, ritrasmette solo i frame persi
- Richiede buffering al ricevitore
- Dimensione finestra massima: 2^(m-1) per evitare ambiguità nei numeri di sequenza
- Vantaggi: massima efficienza, ritrasmissione selettiva
- Svantaggi: più complesso da implementare, buffer di ricezione più grande

### 4.3.4 Sliding Window

- Generalizzazione dei protocolli precedenti
- Gestione dinamica di quanti frame possono essere inviati senza ACK
- Adattabilità alle condizioni della rete

### 4.4 Ritrasmissione e ACK/NACK

### 4.4.1 Timeout

- Se non arriva ACK entro un tempo limite, il frame è ritrasmesso
- Valore di timeout critico: troppo breve → ritrasmissioni inutili, troppo lungo → ritardi
- In genere: Timeout = RTT stimato + margine

### 4.4.2 ACK (Acknowledgment)

- Conferma ricezione corretta
- Può essere cumulativo (conferma tutti i frame fino a un certo numero)
- Riduce l'overhead di rete

## 4.4.3 NACK (Negative Acknowledgment)

- Notifica un errore, sollecitando la ritrasmissione immediata
- Permette di ridurre i tempi di attesa per il timeout
- Non tutti i protocolli lo utilizzano