

Ćwiczenia 28 – instalacja i konfiguracja usługi DHCP


- 1. Zaloguj się na serwerze na konto administrator.
- 2. Sprawdź czy dolna karta sieciowa ma następującą konfigurację:
- a) ip: 10.9.8.1/27 brak bramki,
 - 1 DNS 10.9.8.1
- 3. Sprawdź na stacji ustawienia kart sieciowych w wierszu poleceń: ipconfig /all i polecenie route print.
- 4. Sprawdź czy rola DHCP jest zainstalowana np. w Menedżerze Serwera.
- 5. Zatrzymaj usługę DHCP, a następnie ją uruchom.



- 6. Otwórz przystawkę DHCP z narzędzi (tools).
- 7. Usuń istniejący zakres, a następnie utwórz nowy o nazwie twoje imię. Nie dodawaj wykluczeń ani zastrzeżeń, ani serwera WINS. Dodaj dwa adresy DNS. Czas dzierżawy 8 dni.



8. Prawy klawisz myszy na zakresie i właściwości:



- 9. Zaloguj się na stacji roboczej i ustaw **dla dolnej** karty pobieranie ustawień z serwera DHCP.
- 10. Sprawdź na stacji czy zostały pobrane ustawienia graficznie(prawy klawisz myszy na połączeniu sieciowym, wybieramy stan-> szczegóły). W wierszu poleceń: ipconfig /all.

Sprawdź poprawność:


- a) ip
- b) maski
- c) czasu dzierżawy

(domyślny to 8 dni)


- d) bramki
- e) nazwy domeny
- f) serwera DHCP
- g) dwóch serwerów

DNS


```
Ethernet adapter stacja_dolna:
  Connection-specific DNS Suffix . : zsmeie3t2.abcd
                                       Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter #2
  Physical Address.
                                       08-00-27-4D-A5-3A
  DHCP Enabled. . .
                                       Yes
  Autoconfiguration Enabled
                                       Yes
  Link-local IPv6 Address . .
                                       fe80::2092:256c:ecf4:1c53%7(Preferred)
  IPv4 Address. .
                                       10.9.8.2(Preferred)
                                       255.255.255.224
  Subnet Mask .
                                       czwartek, 27 października 2022 09:57:22
piątek, 4 listopada 2022 09:57:43
  Lease Obtained. .
  Lease Expires .
  Default Gateway
                                       10.9.8.1
  DHCP Server .
                                       10.9.8.1
  DHCPv6 IAID .
                                       168296487
  DHCPv6 Client DUID.
                                       00-01-00-01-2A-AC-AE-C2-08-00-27-33-BE-33
  DNS Servers . . . .
                                       192.168.3.1
                                       10.9.8.1
  NetBIOS over Tcpip. . . . . . : Enabled
```




11. Sprawdź na serwerze dzierżawy adresów:




12. Uruchom przystawkę DHCP z narzędzi administracyjnych i wprowadź w ustawieniach zastrzeżenie dla stacji roboczej (**podaj opis: twoje imię, mac i adres IP**).







13. Sprawdź na stacji czy zostały pobrane ustawienia(należy programowo wyłączyć kartę, a następnie ją włączyć). Jeśli nie to wyłącz kartę, a następnie włącz ponownie.




14. Na serwerze ustaw czas dzierżawy na 1 dzień 4 godziny i 35 minut.




15. Dodaj adres DNS tak, aby były 3 adresy. (opcje zakresu)





16. Sprawdź czy na stacji czy zostały pobrane nowe ustawienia. . Jeśli nie to wyłącz kartę, a następnie włącz ponownie.




- 17. Usuń zastrzeżenie.
- 18. Wprowadź wykluczenie dla 1 adresu ip oraz dla zakresu złożonego z 3 adresów.








- 19. Na serwerze ustaw czas dzierżawy na 3 dzień 3 godziny i 33 minut.
- 20. Zmień kolejność serwerów DNS.
- 21. Sprawdź czy na stacji windows czy zostały pobrane nowe ustawienia.



22. Sprawdź czy na stacji ubuntu czy zostały pobrane nowe ustawienia.




23. Komenda nmcli:


```
enp0s8: połączono do Połączenie przewodowe 2
        "Intel 82540EM"
        ethernet (e1000), 08:00:27:D9:6B:1D, sprzęt, MTU 1500
        inet4 10.9.8.3/27
        route4 0.0.0.0/0
        route4 10.9.8.0/27
        inet6 fe80::7785:f12d:9437:6f48/64
        route6 fe80::/64
lo: niezarządzane
        "lo"
        loopback (unknown), 00:00:00:00:00:00, oprogramowanie, MTU 65536
DNS configuration:
        servers: 192.168.15.1 62.233.233.233 87.204.204.204 8.8.8.8
        interface: enp0s3
        servers: 1.1.1.1 8.8.4.4 10.9.8.1 8.8.8.8
        domains: zsmeie3t2.abcd
        interface: enp0s8
```

- 24. Wykonaj powyższe zadania dla stacji linux dla sieci, w której klient ma otrzymać adres 192.168.112.212/28.
- 25. Sprawdź bramkę i czas dzierżawy:
 - ip -c r , sprawdzenie bramki sudo nmcli -f dhcp4 device show (poszukać frazy: dhcp lease time wyrażone w sekundach)
- 26. Wykonaj powyższe zadania dla stacji linux dla sieci, w której klient ma otrzymać adres 10.40.80.151/26.
- 27. Wykonaj zadanie wskazane przez nauczyciela. Uzyskaj konkretny adres ip bez rezerwacji.
- 28. Skonfiguruj zakres dla ipv6:
- 29. Ustaw kartę sieciową na adres:


Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Properties	
General	
You can get IPv6 settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IPv6 settings.	
Obtain an IPv6 address automatically	
Use the following IPv6 address:	
IPv6 address:	fc00::a00:27ff:fe95:9104
Subnet prefix length:	64
Default gateway:	
Obtain DNS server address automatically	
Use the following DNS server addresses:	
Preferred DNS server:	::1

30. Utwórz zakres dla ipv6





31. Dodaj DNS:




32. Sprawdź pobranie ustawień na stacjach linux i windows:

```
administrator@administrator-VirtualBox:~$ nmcli -f dhcp6 dev show


DHCP6.OPTION[1]: dhcp6_name_servers = fc00::a00:27ff:fe95:9104

DHCP6.OPTION[2]: ip6_address = fc00::c94:c966:1656:10e8
```

```
administrator@administrator-VirtualBox:~$ sudo ip -6 -c r
::1 dev lo proto kernel metric 256 pref medium
fc00::c94:c966:1656:10e8 dev enp0s8 proto kernel metric 100
```



33. Widok dhep:



- 34. Wykonaj ćwiczenia dla komputera o podanym ip i masce:
 - a) 203.0.113.237/28
 - b) 192.0.2.85/29
 - c) 10.11.12.172/26
 - d) 192.168.0.235/28
 - e) 172.19.17.88/27
 - f) 10.40.80.114/29
 - g) 192.168.11.46/30
 - h) 172.20.30.126/25
- 35. Usuń zakres.
- 36. Nie usuwaj roli DHCP server.
- 37. KONIEC