

Revy

Setup de tráfego pago (Meta)

Como configurar Pixel, CAPI, gasto automático e campanhas para o Revy medir lead, venda e ROI.

Faça uma vez por loja (e revise se trocar conta Meta). O dia a dia está no PDF de Fluxos.


Portal: <https://app2037.fly.dev>

Catálogo: <https://app2037.fly.dev/loja/...>

1. O que você está ligando

Ads Manager cria e gasta o anúncio. O Revy amarra origem → lead → venda → gasto → retorno, e avisa a Meta nas vendas (CAPI).

Visão do setup



2. Nomes rápidos

Pixel: Código no catálogo. Meta vê visitas e cliques no site.

CAPI: Revy avisa a Meta na venda (Purchase). Token secreto.

UTM: Etiquetas no link. utm_campaign liga lead ↔ campanha Revy.

CTWA: Anúncio que abre o WhatsApp direto (sem site).

Código CTWA: Ex.: RV-JUL na msg do anúncio e no cadastro Revy.

ads_read: Token para puxar gasto da Meta (≠ token CAPI).

Regra de ouro: utm_campaign no link = texto igual em Portal → Campanhas.

3. O que pegar na Meta e onde colar

Pixel ID

Para quê: Ativar o Pixel no catálogo e alinhar o CAPI.

Onde pegar: Events Manager → seu Pixel → ID numérico.

Onde colar: Portal → Tráfego → Pixel ID.

O catálogo puxa o Pixel sozinho. Não precisa de secret no servidor.

Token CAPI

Para quê: Avisar a Meta nas vendas (Purchase).

Onde pegar: Events Manager → dataset → gerar access token.

Onde colar: Portal → Tráfego → Token CAPI.

Nunca no catálogo nem no navegador do cliente.

Ad Account ID + token ads_read

Para quê: Importar gasto das campanhas (ROI).

Onde pegar: Ads Manager (act_...) + Business Manager (token ads_read).

Onde colar: Portal → Tráfego → gasto automático.

CAPI e ads_read são tokens diferentes.

Por campanha


utm_campaign: No link do anúncio (catálogo) e em Campanhas Revy.

ID campanha Meta: Campanhas Revy — ajuda gasto e CTWA.

Código CTWA: Msg do anúncio WhatsApp + Campanhas Revy.

4. Passo a passo

Ordem recomendada



Passo 1 — Pixel e CAPI

- Portal → Tráfego.
- Cole Pixel ID e token CAPI.
- Deixe ligados: PageView, Lead, Purchase → Salvar.
- Menu Pixel: deve aparecer config_salva.

Passo 2 — Gasto automático

- Mesma tela Tráfego → Ad Account ID + token ads_read.
- Sync habilitada → Salvar.
- “Sincronizar agora” ou espere o job diário (~24h).

Passo 3 — Campanha no Revy

- Campanhas → Nova: nome interno, canal Meta.
- utm_campaign (ex.: seminovos-julho) se for link de catálogo.
- ID Meta da campanha no Ads (para gasto).
- Código CTWA se for WhatsApp direto.

Passo 4 — Anúncio na Meta

Caminho catálogo (recomendado para medir):

https://app2037.fly.dev/loja/SUA-LOJA/veiculos/ID-DA-MOTO?utm_source=instagram&utm_medium=paid&utm_campaign=seminovos-julho

- URL = página da moto no catálogo (não o botão de interesse).
- Ads: objetivo Leads / conversão no site / evento Lead.
- Mesmo Pixel configurado no Portal.

Caminho CTWA:

- Destino: WhatsApp da loja.
- Mensagem inicial: Cód: RV-JUL (igual ao cadastro Revy).

5. Checklist “está amarrado?”

- Pixel ID + CAPI salvos em Tráfego.
- Purchase ligado.
- Ad Account + ads_read salvos.
- Campanha com utm_campaign e/ou Cód CTWA e/ou ID Meta.
- Anúncio com o mesmo utm_campaign (catálogo) ou o mesmo Cód (CTWA).
- Lead de teste com origem/UTM ou meta_ctwa.
- Sync de gasto preencheu valor (ou manual se não for Meta).
- Venda de teste confirmada com lead → Purchase delivered na auditoria Pixel.

6. Se o setup falhar

Lead sem campanha: Typo no utm_campaign ou no Cód CTWA.

ROAS “—” / gasto zero: Sync, ID Meta na campanha, ou token ads_read.

CAPI falhou: Token inválido / Purchase off — retente em Tráfego.

Pixel não dispara: Pixel ID no Portal? Página do catálogo aberta?

CTWA sem match: Código na msg ≠ cadastro; veja auditoria CTWA.

7. Telas de configuração

Tráfego: Pixel, CAPI, conta ads, sync.

Campanhas: UTM, ID Meta, código CTWA.

Pixel / CTWA: Auditorias de sinal e envio.

Depois do setup: use o PDF “Fluxos” para o dia a dia (atender, vender, ler ROI).