

# GANI Log 화면 설계서


## 화면 와이어프레임 및 UI 동작 정의

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| 프로젝트명        | GANI Log          |
| 작성자          | 김가은               |
| 작성일 / 최종 수정일 | 2026-08-19        |
| 버전           | v1.8              |
| 대상 환경        | 웹 데스크톱, 1280px 기준 |

와이어프레임은 화면 구조와 흐름 확인용 설계 예시이며 실제 구현 완료 화면이 아닙니다.

|            |                                               |         |              |        |            |
|------------|-----------------------------------------------|---------|--------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-AUTH-001                                  | 작성자     | 김가은          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 로그인                                           | 작성일     | 2026-08-19   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 로그인 성공 시 SCR-MAIN-001, 회원가입 클릭 시 SCR-AUTH-002 | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-001 | 페이지    | 2          |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                                            |
|---------|-----------------------------------------------|
| 화면명     | 로그인                                           |
| 화면 목적   | 계정 인증 후 개인 로그와 장비 정보에 접근한다.                   |
| 초기 상태   | 이메일과 비밀번호 입력란은 비어 있고 로그인 버튼은 비활성화된다.          |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-001                                  |
| 이동 경로   | 로그인 성공 시 SCR-MAIN-001, 회원가입 클릭 시 SCR-AUTH-002 |

디스크립션


| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명     | 인터랙션 및 로직 정의                                    | 이동 화면/비고                      |
|----|--------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------------------|
| ①  | REQ-FUNC-001 | 이메일 입력 필드  | 이메일을 입력한다. 형식이 맞지 않으면 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.       | Placeholder: name@example.com |
| ②  | REQ-FUNC-001 | 비밀번호 입력 필드 | 비밀번호를 마스킹하여 입력한다.                               | 입력 필수                         |
| ③  | REQ-FUNC-001 | 로그인 버튼     | 두 입력값이 유효하면 활성화한다. 클릭 시 인증을 요청하고 처리 중 상태를 표시한다. | 성공: SCR-MAIN-001              |
| ④  | REQ-FUNC-002 | 회원가입 링크    | 클릭 시 회원가입 화면으로 이동한다.                            | SCR-AUTH-002                  |

예외 처리 및 공통 규칙

- 이메일 형식 오류 또는 비밀번호 불일치 시 각 입력 필드 아래에 오류 문구를 표시한다.
- 서버 또는 네트워크 오류 발생 시 입력값을 유지하고 다시 시도할 수 있도록 안내한다.

|            |                                                |         |              |        |            |
|------------|------------------------------------------------|---------|--------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-AUTH-002                                   | 작성자     | 김가은          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 회원가입                                           | 작성일     | 2026-08-19   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 가입 성공 시 SCR-MAIN-001, 로그인 링크 클릭 시 SCR-AUTH-001 | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-002 | 페이지    | 3          |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                                             |
|---------|------------------------------------------------|
| 화면명     | 회원가입                                           |
| 화면 목적   | 이메일과 비밀번호로 계정을 생성한다.                           |
| 초기 상태   | 모든 입력란은 비어 있고 가입하기 버튼은 비활성화된다.                 |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-002                                   |
| 이동 경로   | 가입 성공 시 SCR-MAIN-001, 로그인 링크 클릭 시 SCR-AUTH-001 |

디스크립션


| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명     | 인터랙션 및 로직 정의                           | 이동 화면/비고         |
|----|--------------|------------|----------------------------------------|------------------|
| ①  | REQ-FUNC-002 | 이메일 입력 필드  | 이메일을 입력하고 형식을 검사한다.                    | 입력 필수            |
| ②  | REQ-FUNC-002 | 비밀번호 입력 필드 | 안내된 조건에 맞춰 비밀번호를 입력한다.                 | 입력 필수            |
| ③  | REQ-FUNC-002 | 비밀번호 확인 필드 | 비밀번호와 같은 값인지 확인한다.                     | 불일치 시 오류 표시      |
| ④  | REQ-FUNC-002 | 가입하기 버튼    | 모든 입력값이 유효할 때 활성화한다. 클릭 시 계정 생성을 요청한다. | 성공: SCR-MAIN-001 |
| ⑤  | REQ-FUNC-001 | 로그인 링크     | 기존 사용자가 로그인 화면으로 돌아간다.                 | SCR-AUTH-001     |

예외 처리 및 공통 규칙

- 이미 가입된 이메일이면 해당 사실을 안내한다.
- 비밀번호와 비밀번호 확인 값이 다르면 확인 필드 아래에 오류를 표시한다.

|            |                                  |         |              |        |            |
|------------|----------------------------------|---------|--------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-SYNC-001                     | 작성자     | 김가은          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 연동 방식 선택                         | 작성일     | 2026-08-19   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 다음 클릭 시 선택 방식으로 연동 후 SCR-LOG-001 | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-003 | 페이지    | 4          |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                                      |
|---------|-----------------------------------------|
| 화면명     | 다이브 컴퓨터 연동하기 - 1/4단계                    |
| 화면 목적   | 다이빙 기록을 가져올 방식을 선택한다.                   |
| 초기 상태   | 블루투스 직접 연결이 기본 선택된다. 제조사 계정 연동은 비활성화된다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-003                            |
| 이동 경로   | 다음 클릭 시 선택 방식으로 연동 후 SCR-LOG-001        |

디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명     | 인터랙션 및 로직 정의                               | 이동 화면/비고        |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------|-----------------|
| ①  | REQ-FUNC-003 | 단계 표시      | 현재 단계가 1/4임을 텍스트와 진행 바로 표시한다.              | 25%             |
| ②  | REQ-FUNC-003 | 블루투스 직접 연결 | 선택 시 지원 기기를 탐색하고 연결 대상으로 지정한다.             | 선택 가능           |
| ③  | REQ-FUNC-003 | 로그 파일 업로드  | 선택 시 파일 선택 영역을 표시하고 지원 형식을 검사한다.           | 선택 가능           |
| ④  | REQ-FUNC-003 | 제조사 계정 연동  | 준비 중 상태로 표시하며 선택할 수 없다.                    | 비활성화            |
| ⑤  | REQ-FUNC-003 | 취소 버튼      | 새 로그 작성을 중단하고 이전 화면으로 돌아간다.                | SCR-MAIN-001    |
| ⑥  | REQ-FUNC-003 | 다음 버튼      | 선택한 방식으로 기록 가져오기를 시작한다. 처리 중에는 중복 클릭을 막는다. | 성공: SCR-LOG-001 |


예외 처리 및 공통 규칙

- 지원하지 않는 기기 또는 파일 형식이면 연동할 수 없는 이유를 표시한다.
- 연결 실패 시 재시도와 다른 연동 방식 선택을 제공한다.
- 파일 안에 다이빙 기록이 없으면 확인 가능한 기록이 없다고 안내한다.

# SCR-LOG-001 연동 데이터 확인

|            |                                   |         |              |        |            |
|------------|-----------------------------------|---------|--------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-LOG-001                       | 작성자     | 김가은          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 연동 데이터 확인                         | 작성일     | 2026-08-19   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 이전: SCR-SYNC-001, 다음: SCR-LOG-002 | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-004 | 페이지    | 5          |

## 화면 와이어프레임



## 기본 정보

| 항목      | 내용                                |
|---------|-----------------------------------|
| 화면명     | 연동 데이터 확인 - 2/4단계                 |
| 화면 목적   | 다이버 컴퓨터에서 가져온 값과 누락된 값을 구분해 확인한다. |
| 초기 상태   | 가져온 값은 정보 카드로, 누락 값은 경고 카드로 표시한다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-004                      |
| 이동 경로   | 이전: SCR-SYNC-001, 다음: SCR-LOG-002 |

## 디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명   | 인터랙션 및 로직 정의                                     | 이동 화면/비고     |
|----|--------------|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| ①  | REQ-FUNC-004 | 단계 표시    | 현재 단계 2/4와 진행률을 표시한다.                            | 50%          |
| ②  | REQ-FUNC-004 | 자동 입력 카드 | 다이버 컴퓨터에서 가져온 값을 표시한다. 수정 가능한 항목은 사용자가 변경할 수 있다. | 값 출처 구분      |
| ③  | REQ-FUNC-004 | 누락 항목 카드 | 가져오지 못한 항목을 경고 색상과 '누락됨'으로 표시한다.                 | 다음 단계에서 입력   |
| ④  | REQ-FUNC-004 | 이전 버튼    | 연동 방식 선택 화면으로 돌아간다.                              | SCR-SYNC-001 |
| ⑤  | REQ-FUNC-005 | 다음 버튼    | 확인한 데이터를 유지하고 추가 정보 입력 화면으로 이동한다.                | SCR-LOG-002  |

## 예외 처리 및 공통 규칙

|                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>같은 일시의 기록이 이미 있으면 중복 가능성을 표시하고 계속 진행 여부를 확인한다.</li><li>평균 수심이 없으면 SACRMV 계산에 제한이 생길 수 있음을 안내한다.</li></ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## SCR-LOG-002 추가 정보 입력

|            |                                  |         |                                                                      |        |            |
|------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-LOG-002                      | 작성자     | 김가은                                                                  | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 추가 정보 입력                         | 작성일     | 2026-08-19                                                           | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 이전: SCR-LOG-001, 다음: SCR-LOG-003 | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017 | 페이지    | 6          |

## 화면 와이어프레임

[illegible]

## 기본 정보

| 항목      | 내용                                                                   |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 화면명     | 추가 정보 입력 - 3/4단계                                                     |
| 화면 목적   | 연동으로 가져오지 못한 분석비교용 정보를 사용자가 입력한다.                                    |
| 초기 상태   | 자동 입력값은 채워진 상태로 유지하고 누락된 항목만 입력 대상으로 표시한다.                           |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-005, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017 |
| 이동 경로   | 이전: SCR-LOG-001, 다음: SCR-LOG-003                                     |

## 디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명   | 입력 방식 및 로직                                                    | 필수 여부       |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| ①  | REQ-FUNC-010 | 탱크 용량    | 등록 장비 선택 또는 숫자 입력, 단위 L                                       | RMV 계산 시 필수 |
| ②  | REQ-FUNC-010 | 시작-종료 압력 | 숫자 입력, 단위 bar. 종료 압력은 시작 압력보다 작아야 한다.                         | SAC 계산 시 필수 |
| ③  | REQ-FUNC-005 | 기체 종류    | 공기 또는 나이트록스를 선택한다. 공기는 산소 21%를 적용하고, 나이트록스는 산소 비율을 입력한다.      | 기체 기록 시 필수  |
| ④  | REQ-FUNC-012 | 웨이트 무게   | 숫자 입력, 단위 kg                                                  | 웨이트 비교 시 필수 |
| ⑤  | REQ-FUNC-012 | 웨이트 상태   | 가벼웠음-적절했음-무거웠음 중 하나를 선택한다.                                    | 선택          |
| ⑥  | REQ-FUNC-013 | 사용 장비    | 등록 장비 또는 렌탈 장비를 선택한다.                                         | 선택          |
| ⑦  | REQ-FUNC-005 | 바다 환경    | 수역, 평균 수심, 시야, 파도, 날씨, 조류를 입력한다.                              | 선택          |
| ⑧  | REQ-FUNC-015 | 버디       | 등록 친구를 선택하거나 등록되지 않은 버디 이름을 직접 입력한다. 여러 명은 쉼표로 구분한다.          | 선택          |
| ⑨  | REQ-FUNC-015 | 공개 범위    | 니만 보기, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택한다.                               | 기본값: 니만 보기  |
| ⑩  | REQ-FUNC-017 | 다이빙 사진   | 이미지 파일을 여러 장 첨부하고 미리보기에서 삭제할 수 있다.                            | 선택          |
| ⑪  | REQ-FUNC-005 | 메모       | 사용자가 필요한 내용을 자유롭게 입력한다.                                       | 선택          |
| ⑫  | REQ-FUNC-005 | 이전/다음 버튼 | 이전은 입력값을 유지한 채 SCR-LOG-001로, 다음은 유효성 검사 후 SCR-LOG-003으로 이동한다. | -           |


## 예외 처리 및 공통 규칙

- 압력, 탱크 용량, 웨이트에 숫자가 아닌 값이 입력되면 필드 아래에 오류를 표시한다.
- SACRMV 계산값이 필요한 경우 필수 데이터가 없으면 누락 항목을 안내한다.
- 선택 항목은 비워 둔 상태로 다음 단계로 이동할 수 있다.

# SCR-LOG-003 최종 확인 및 저장

|            |                      |         |                                          |        |            |
|------------|----------------------|---------|------------------------------------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-LOG-003          | 작성자     | 김가은                                      | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 최종 확인 및 저장           | 작성일     | 2026-08-19                               | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 저장 성공 시 SCR-MAIN-001 | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-018 |        |            |

## 화면 와이어프레임



## 기본 정보

| 항목      | 내용                                         |
|---------|--------------------------------------------|
| 화면명     | 최종 확인 및 저장 - 4/4단계                         |
| 화면 목적   | 자동 입력값과 직접 입력값을 한 번에 검토하고 로그를 저장한다.        |
| 초기 상태   | 입력한 내용을 기본 정보, 장비, 환경, 분석 준비 상태로 나누어 표시한다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-006, REQ-FUNC-010, REQ-FUNC-018   |
| 이동 경로   | 저장 성공 시 SCR-MAIN-001                       |

## 디스크립션


| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명   | 인터랙션 및 로직 정의                                      | 이동 화면/비고         |
|----|--------------|----------|---------------------------------------------------|------------------|
| ①  | REQ-FUNC-006 | 단계 표시    | 현재 단계 4/4와 완료 상태를 표시한다.                           | 100%             |
| ②  | REQ-FUNC-006 | 입력 내용 요약 | 자동 입력값과 직접 입력값을 영역별로 표시한다.                        | 읽기 상태            |
| ③  | REQ-FUNC-006 | 이전 버튼    | 추가 정보 입력 단계로 돌아가 내용을 수정한다.                        | SCR-LOG-002      |
| ④  | REQ-FUNC-010 | 분석 가능 상태 | SACRMV 계산에 필요한 데이터가 갖춰졌는지 표시한다.                   | 누락 시 항목 안내       |
| ⑤  | REQ-FUNC-006 | 로그 저장 버튼 | 최종 로그를 저장하고 다음 로그 번호를 1 증가시킨다. 저장 중에는 버튼을 비활성화한다. | 성공: SCR-MAIN-001 |

## 예외 처리 및 공통 규칙

- 저장 실패 시 입력 내용을 유지하고 재시도 메시지를 표시한다.
- 중복 가능성이 있는 기록은 저장 전에 다시 확인한다.

|            |              |         |                            |        |            |
|------------|--------------|---------|----------------------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-MAIN-001 | 작성자     | 김가은                        | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 대시보드         | 작성일     | 2026-08-19                 | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 화면 흐름 참조     | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010 | 페이지    | 8          |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                                |
|---------|-----------------------------------|
| 화면명     | 대시보드                              |
| 화면 목적   | 누적 기록, 최근 로그와 공기 소모 변화를 요약해 보여준다. |
| 초기 상태   | 사용자의 저장된 로그를 기준으로 요약 정보를 표시한다.    |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-007, REQ-FUNC-010        |
| 공통 구조   | 좌측 고정 사이드바 190px, 우측 콘텐츠 영역       |

디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명       | 인터랙션 및 로직 정의                                  | 이동 화면/비고                 |
|----|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| ①  | REQ-FUNC-003 | 새 로그 작성 버튼   | 클릭 시 다이브 컴퓨터 연동 흐름을 시작한다.                     | SCR-SYNC-001             |
| ②  | REQ-FUNC-007 | 통계 카드        | 총 다이빙, 누적 시간, 평균 SAC, 최근 다이빙을 표시한다.           | 로그가 없으면 '-' 표시           |
| ③  | REQ-FUNC-010 | SACRMV 추이 차트 | SAC와 RMV를 서로 다른 선과 단위로 표시한다.                  | SAC: bar/min, RMV: L/min |
| ④  | REQ-FUNC-008 | 최근 로그 목록     | 최근 로그를 표시하고 선택 시 상세 화면으로 이동한다.                | SCR-LOG-005              |
| ⑤  | 공통           | 사이드바         | 대시보드, 로그 목록, 친구 공유, 버디 로그, 장비 관리, 내 정보로 이동한다. | 선택한 메뉴 강조                |


예외 처리 및 공통 규칙

- 로그가 없으면 통계와 차트 대신 '첫 다이빙 기록 가져오기' 버튼을 표시한다.
- 분석 가능한 로그가 부족하면 차트 영역에 필요한 기록 조건을 안내한다.



|            |                    |         |              |        |            |
|------------|--------------------|---------|--------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-LOG-004        | 작성자     | 김가은          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 로그 목록              | 작성일     | 2026-08-19   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 행 클릭 시 SCR-LOG-005 | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-008 | 페이지    | 9          |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                          |
|---------|-----------------------------|
| 화면명     | 로그 목록                       |
| 화면 목적   | 저장된 다이빙 기록을 검색하고 상세 내용을 연다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-008                |
| 이동 경로   | 행 클릭 시 SCR-LOG-005          |

디스크립션


| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명 | 인터랙션 및 로직 정의                   | 이동 화면/비고       |
|----|--------------|--------|--------------------------------|----------------|
| ①  | REQ-FUNC-008 | 검색창    | 다이빙 포인트 또는 장비 이름으로 목록을 검색한다.   | 입력 즉시 또는 검색 실행 |
| ②  | REQ-FUNC-008 | 필터 버튼  | 기간, 장비, 로그 상태 등의 필터를 표시한다.     | 적용 조건 표시       |
| ③  | REQ-FUNC-008 | 로그 테이블 | 날짜, 포인트, 최대 수심, 시간, SAC를 표시한다. | SAC 단위 bar/min |
| ④  | REQ-FUNC-009 | 로그 행   | 행 클릭 시 해당 로그 상세로 이동한다.         | SCR-LOG-005    |

예외 처리 및 공통 규칙

- 검색 결과가 없으면 조건과 일치하는 로그가 없다고 안내한다.
- 저장된 로그가 없으면 새 로그 작성 버튼을 표시한다.

|            |             |         |                                              |        |            |
|------------|-------------|---------|----------------------------------------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-LOG-005 | 작성자     | 김가은                                          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 로그 상세       | 작성일     | 2026-08-19                                   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 화면 흐름 참조    | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-009~012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017 | 페이지    | 10         |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                                                    |
|---------|-------------------------------------------------------|
| 화면명     | 로그 상세                                                 |
| 화면 목적   | 한 번의 다이빙에서 저장한 기본 정보, 버디, 장비, 환경, 기체와 계산·비교 결과를 확인한다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-009~012, REQ-FUNC-015, REQ-FUNC-017          |
| 진입 경로   | 대시보드 최근 로그 또는 로그 목록                                   |

디스크립션


| NO | 매핑 요구사항 ID        | UI 요소명    | 인터랙션 및 로직 정의                                                     | 이동 화면/비고           |
|----|-------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ①  | REQ-FUNC-009, 018 | 로그 식별 정보  | 로그 번호, 포인트와 날짜를 표시한다.                                            | 예: '#42 · 문섬, 서귀포' |
| ②  | REQ-FUNC-015      | 버디·공개 범위  | 등록 친구와 직접 입력한 버디를 구분하고 공개 범위를 표시한다.                              | 나만 보기·친구 공개·전체 공개  |
| ③  | REQ-FUNC-017      | 사진 영역     | 첨부된 다이빙 사진과 사진 수를 표시한다. 사진이 없으면 영역을 숨기거나 빈 상태를 안내한다.             | 읽기 상태              |
| ④  | REQ-FUNC-009      | 수심·시간     | 최대 수심과 평균 수심을 같은 줄에 배치하고 다이빙 시간, 수온을 함께 표시한다.                    | 단위 m, min, ° C     |
| ⑤  | REQ-FUNC-009      | 바다 환경     | 수역, 날씨, 조류, 시야, 파도를 한 카테고리로 표시한다.                                | 미입력 값 구분           |
| ⑥  | REQ-FUNC-013      | 사용 장비     | 로그에 저장된 슈트, BCD, 마스크, 핀 등의 장비 이름과 총류를 표시한다.                      | 등록·렌탈 장비 구분 가능     |
| ⑦  | REQ-FUNC-009, 010 | 탱크·기체     | 탱크 용량, 시작·종료 압력, 공기·나이트록스와 산소 비율을 표시한다.                          | 단위 L, bar, %       |
| ⑧  | REQ-FUNC-010      | SACRMV 카드 | SAC는 'bar/min', RMV는 'L/min'으로 표시하고 두 지표의 비교 방법을 설명한다.           | 계산 불가 시 누락값 표시     |
| ⑨  | REQ-FUNC-012      | 웨이트 정보    | 웨이트 무게와 가벼웠음·적절했음·무거웠음 상태를 표시한다.                                 | 추천값으로 표현하지 않음      |
| ⑩  | REQ-FUNC-009      | 다이빙 메모    | 작성 단계에서 저장한 자유 입력 메모를 표시한다.                                      | 미작성 시 빈 상태 표시      |
| ⑪  | REQ-FUNC-011      | 유사 로그 비교  | 수심, 수온, 장비 등 비교 기준과 과거 기록의 SAC를 표시한다. 항목 클릭 시 해당 과거 로그 상세로 이동한다. | 기록 부족 시 안내         |
| ⑫  | REQ-FUNC-012      | 웨이트 비교    | 현재와 과거의 웨이트 무게 및 상태 평가를 표시한다.                                    | 추천값으로 표현하지 않음      |

예외 처리 및 공통 규칙

- 'SACRMV는 참고 지표이며 실력이나 안전을 판정하지 않습니다.'를 계산 결과 가까이에 표시한다.
- 웨이트 비교는 과거 기록을 보여주는 기능이며 최적 웨이트로 단정하지 않는다.

|            |             |         |              |        |            |
|------------|-------------|---------|--------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-EQP-001 | 작성자     | 김가은          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 장비 관리       | 작성일     | 2026-08-19   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 화면 흐름 참조    | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-013 | 페이지    | 11         |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                              |
|---------|---------------------------------|
| 화면명     | 장비 관리                           |
| 화면 목적   | 자주 사용하는 장비를 저장하여 로그 입력 시 재사용한다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-013                    |
| 진입 경로   | 사이드바 > 장비 관리                    |

디스크립션


| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명   | 인터랙션 및 로직 정의                          | 이동 화면/비고                        |
|----|--------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------|
| ①  | REQ-FUNC-013 | 장비 등록 버튼 | 장비 종류와 세부 정보를 입력하는 등록 영역을 연다.         | 입력 modal 또는 별도 화면               |
| ②  | REQ-FUNC-013 | 장비 카드    | 장비 이름과 종류를 표시한다. 선택 시 수정-삭제 기능을 제공한다. | 슈트, BCD, 호흡기, 마스크, 핀, 다이브 컴퓨터 등 |
| ③  | REQ-FUNC-013 | 장비 추가 카드 | 클릭 시 장비 등록 기능을 연다.                    | ①과 동일 동작                        |

예외 처리 및 공통 규칙

- 로그에서 사용 중인 장비 삭제 시 기존 로그에는 기록된 장비 정보가 유지됨을 안내한다.
- 필수 정보가 없는 장비는 저장하지 않고 누락 항목을 표시한다.

|            |            |         |                            |        |            |
|------------|------------|---------|----------------------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-MY-001 | 작성자     | 김가은                        | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 내 정보       | 작성일     | 2026-08-19                 | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 화면 흐름 참조   | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-014, REQ-FUNC-018 | 페이지    | 12         |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                                             |
|---------|------------------------------------------------|
| 화면명     | 내 정보                                           |
| 화면 목적   | 사용자 기본 정보, 로그 시작 번호, 다이빙 자격과 연동 기기를 확인하고 수정한다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-014, REQ-FUNC-018                     |
| 진입 경로   | 사이드바 > 내 정보                                    |

디스크립션


| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명     | 인터랙션 및 로직 정의                                                 | 이동 화면/비고                 |
|----|--------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ①  | REQ-FUNC-014 | 프로필 영역     | 사용자 이름과 이메일을 표시한다.                                           | 계정 정보 사용                 |
| ②  | REQ-FUNC-014 | 다이빙 자격     | 자격증 이미지와 사용자가 확인-저장한 발급 단체, 등급, 자격번호, 발급일을 표시한다.             | 로그 수로 자동 변경하지 않음         |
| ③  | REQ-FUNC-003 | 연동 기기      | 현재 연결하거나 등록된 다이브 컴퓨터를 표시한다.                                  | 미연동 상태 구분                |
| ④  | REQ-FUNC-014 | 정보 수정 버튼   | 이름과 이메일을 수정할 수 있는 상태로 전환한다. 다이빙 자격은 이 폼에서 직접 수정하지 않는다.       | 저장-취소 제공                 |
| ⑤  | REQ-FUNC-018 | 로그 시작 번호   | 다음에 저장할 로그 번호를 양의 정수로 설정한다.                                  | 기존 로그를 중간부터 옮기는 사용자 지원   |
| ⑥  | REQ-FUNC-014 | 자격증 이미지 등록 | 이미지에서 발급 단체, 등급, 자격번호와 발급일 후보를 판독한다. 사용자가 결과를 확인-수정한 뒤 저장한다. | 판독 결과를 확정 정보로 자동 저장하지 않음 |

예외 처리 및 공통 규칙

- 연동된 기기가 없으면 '연동된 기기 없음'과 연동 시작 버튼을 표시한다.
- 자격 정보가 없으면 자격증 이미지 등록 영역을 안내한다.
- 이미지 용량이 허용 범위를 초과하면 더 작은 이미지를 선택하도록 안내한다.

|            |                |         |              |        |            |
|------------|----------------|---------|--------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-SOCIAL-001 | 작성자     | 김가은          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 친구·공유          | 작성일     | 2026-08-19   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 화면 흐름 참조       | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-015 | 페이지    | 13         |

화면 와이어프레임



기본 정보


| 항목      | 내용                             |
|---------|--------------------------------|
| 화면명     | 친구·공유                          |
| 화면 목적   | 이메일로 친구를 추가하고 공개된 로그를 함께 확인한다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-015                   |
| 진입 경로   | 사이드바 > 친구·공유                   |

디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명 | 인터랙션 및 로직 정의                                                           | 이동 화면/비고                 |
|----|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ①  | REQ-FUNC-015 | 친구 추가  | 가입 이메일을 입력해 친구 요청을 보낸다.                                                | 본인·기등록 친구 요청 제한          |
| ②  | REQ-FUNC-015 | 받은 요청  | 요청을 수락해 친구 목록에 추가하거나 거절한다.                                             | 처리 후 목록 갱신               |
| ③  | REQ-FUNC-015 | 내 친구   | 수락된 친구의 이름과 이메일을 표시하고 삭제 기능을 제공한다.                                     | 삭제 전 대상 확인               |
| ④  | REQ-FUNC-015 | 공유 로그  | 본인과 친구의 친구 공개·전체 공개 로그, 작성자, 날짜, 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다. | 나만 보기 로그 제외, SCR-LOG-005 |

|            |                |         |              |        |            |
|------------|----------------|---------|--------------|--------|------------|
| 화면 ID      | SCR-SOCIAL-002 | 작성자     | 김가은          | 버전     | v1.8       |
| 화면명        | 버디 로그          | 작성일     | 2026-08-19   | 최종 수정일 | 2026-08-19 |
| depth / 이동 | 화면 흐름 참조       | 관련 요구사항 | REQ-FUNC-016 | 페이지    | 14         |

화면 와이어프레임



기본 정보

| 항목      | 내용                                |
|---------|-----------------------------------|
| 화면명     | 버디 로그                             |
| 화면 목적   | 친구가 공유했거나 전체 공개한 다이빙 기록을 모아 확인한다. |
| 관련 요구사항 | REQ-FUNC-016                      |
| 진입 경로   | 사이드바 > 버디 로그                      |

디스크립션

| NO | 매핑 요구사항 ID   | UI 요소명   | 인터랙션 및 로직 정의                                                   | 이동 화면/비고                     |
|----|--------------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| ①  | REQ-FUNC-016 | 공개 범위 필터 | 전체, 친구 공개, 전체 공개 중 하나를 선택해 목록을 필터링한다.                          | 기본값: 전체                      |
| ②  | REQ-FUNC-016 | 버디 로그 카드 | 작성자, 날짜, 공개 범위, 포인트, 함께한 버디와 대표 사진을 표시한다. 선택 시 해당 로그 상세로 이동한다. | SCR-LOG-005, 결과가 없으면 빈 상태 표시 |